RICHTLINIE

Projektstruktur

Verzeichnisse, Skripte und erzeugte Dateien des Gesamtprojekts: welcher Pfad wofür zuständig ist

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

Quelle	`C8205-Projektstruktur.md`	0.97-021
Stand	11.11.2026	
Umfang	19 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_projektstruktur_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Inhaltsverzeichnis

1. Oberste Ebene 3

1a. Die Skripte in testscripte/ 14

2. Konventionen für Tests, Protokolle und virtuelle Geräte 16

3. Teilprojekt Assembler 16

3a. Teilprojekt BIS 18

3b. Experimenteller Prototyp C8205Z 19

4. Offene Punkte 19

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Version: 0.97-021

Dieses Dokument erläutert die Verzeichnisstruktur des Gesamtprojekts C 8205: welches Verzeichnis welchen Zweck hat und in welchem Dokument die Einzelheiten stehen. Es wiederholt keine Details aus den Teildokumenten, sondern verweist nur auf sie (wie "C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md"). Erzeugte Dateien werden nur nach Endung beschrieben, nicht einzeln aufgezählt.

Das Projekt hat drei Teilprojekte: den **Interpreter** (Python, Wurzel des Projektverzeichnisses), den **Assembler** (C, Unterverzeichnis `Assembler/`) und das **Bausteininterpretiersystem BIS** (Programmsystem für den C 8205; derzeit nur Dokumentation, s. Abschnitt 3a).

Dazu kommt der **experimentelle Prototyp C8205Z** (die vier Zusatztrommeln des C 8205Z, Unterverzeichnis `C8205Z/`, Abschnitt 3b). Er ist kein Teilprojekt des Simulators, sondern ein experimenteller Prototyp; im Projektverzeichnis ist `C8205Z/` der einzige Pfad dafür. Die Anbindung an Interpreter und GRAFIK (`c8205_zt.py`, `grafik_zt.py` und die Schalterzeilen in den Dokumenten) liegt im Simulator selbst und wirkt nur mit dem Schalter `--C8205Z`.

1. Oberste Ebene

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`c8205_interp.py`	Python-Interpreter (Knotenautomat)	`C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md`
`c8205_zt.py`	Anbindung des **experimentellen Prototyps C8205Z** an den Python-Interpreter (Zusatztrommeln ZT1 bis ZT4, Zeit 0, nur Modus TEST); wird nur mit dem Schalter `--C8205Z` geladen	`C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md` (Schalterzeile), `C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`
`grafik-interpreter-module/grafik_zt.py`	Anbindung des **experimentellen Prototyps C8205Z** an GRAFIK (Schalter `--C8205Z`): benutzt das C-Modul `C8205Z/zt_modul` über das Erweiterungsmodul `c8205_ztmodul` (Zeitmodell 81 bis 86 ms je Spur)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` §7.10
`C8205Z/`	**Experimenteller Prototyp C8205Z** (Zusatztrommeln), einziger Zusatzpfad des Projekts; Inhalt: Abschnitt 3b	`C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`
`Trommel/ZT/`	Dateien `zt1.txt` bis `zt4.txt` der Zusatztrommeln (Format wie `Trommel/trommel.txt`; im Claude-Zip liegen zt1 bis zt4 vor); mit `--C8205Z` werden fehlende Dateien leer angelegt	`C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`
`Hilfsprogramme/`	Ordner für die Hilfsprogramme des Interpreter-Teilprojekts: `c8205_lochstreifen_anzeige.py`, `c8205_lochstreifen_eingabe.py`, und `c8205_lochstreifen_umwandlung.py` (die drei folgenden Zeilen). `c8205_interp.py` und die Wrapper `c8205_interpreter.sh/.bat` liegen in der Wurzel	`C8205-Interpreter-Lochstreifen-Hilfsprogramme.md`
`Hilfsprogramme/c8205_lochstreifen_anzeige.py`	Hilfsprogramm (Interpreter-Teilprojekt): liest einen virtuellen Lochstreifen (Datei oder Verzeichnis, Format wie `--leser1`/`--leser2`) und schreibt ihn als Klartext in einem scrollbaren Fenster aus (Schalter `--LS-LESER`). `Um. KB`/`Um. GB` wirken nur, `Irrung Zeichen`/`Irrung Satz` löschen im Text. Eigene Programmversion (`--version`)	`C8205-Interpreter-Lochstreifen-Hilfsprogramme.md`

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`Hilfsprogramme/c8205_lochstreifen_eingabe.py`	Hilfsprogramm (Interpreter-Teilprojekt), Gegenstück zur Anzeige: erzeugt einen virtuellen Lochstreifen aus Tastatureingaben in einem Fenster (Schalter `--LS-STANZER`); Ergebnis geeignet für `--leser1`/`--leser2`. Eigene Programmversion (`--version`)	`C8205-Interpreter-Lochstreifen-Hilfsprogramme.md`
`Hilfsprogramme/c8205_lochstreifen_umwandlung.py`	Hilfsprogramm (Interpreter-Teilprojekt): wandelt eine Textdatei in einen binär kodierten virtuellen R300-Lochstreifen um (`--IN-BIN`, Vorgabe) oder umgekehrt (`--IN-TXT`); Aufruf `python3 c8205_lochstreifen_umwandlung.py --LS-STANZER AUSGABE --LS-LESER EINGABE [--IN-BIN | --IN-TXT]`	Kopfkommentar der Datei
`c8205_grafik.py`, `c8205_grafik.sh`, `c8205_grafik.bat`	Treiber des Modus GRAFIK (Pult-Fenster, SW-Fenster, Töne); Schalter u. a. `--STUMM`, `--TON=pppp` (Pult, SW, LL, LS; Vorgabe 5555), `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`, `--HWCHECK`; Rückkehrcode 16 = Start nicht möglich (z. B. kein Abspielprogramm)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` (Abschnitte 1, 2, 6)
`grafik-interpreter-module/grafik_*.py`	Module des Modus GRAFIK (liegen seit G5-002 in diesem Unterordner; `c8205_grafik.py` und die Tests tragen ihn in `sys.path` ein). Kern und Geräte: `grafik_trommel`, `grafik_geraete` (Leser, Stanzer), `grafik_k0`. Fenster: `grafik_pult`, `grafik_pult_fenster`, `grafik_sw`, `grafik_sw_fenster`, `grafik_hwcheck`, `grafik_fensterlage`, `grafik_tastatur`, `grafik_haltzeit`, `grafik_debuglog`. Taktmitschrift der virtuellen Zeit (`--taktprotokoll`): `grafik_takt`. **Töne (Stufe 4):** `grafik_tonmisch` (Mischer, Python), `grafik_tonmisch_c` (Mischer über das C-Modul), `grafik_schreibwerk` (Schreibwerkzeit 80 ms ±10 ms, Zeichenklang 100 ms, TAB 400 ms, WRZL 360 ms), `grafik_geraeteton` (Leser, Stanzer), `grafik_rechnerton` (Hochlauf, Grundgeräusch, Auslauf), `grafik_pultton` (Tastengeräusche des Pults); `grafik_ton` bleibt für Windows (Stufe 2)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` (Abschnitte 5, 6, 11)

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`c-module/`	C-Module: `trommel`, `bahnsperre`, `unterbrechung` und `tonmisch` (Mischer in Blöcken zu 10 ms mit eigenem C-Thread, statische Bibliothek, fest im Erweiterungsmodul), `Makefile`; `c8205_api.h` (Exportmakro der gemeinsamen Bibliothek), `c8205_ton_methoden.h`, `plattform.h` (dünne Schicht für Linux und Windows) und `build_msvc.bat` (Bau von `trommel.dll` mit Visual Studio, nicht getestet); Testrahmen `testframe.c`, `testframe_trommel.c`, `testframe_tonmisch.c` und `testframe_koinzidenz.c`; `python/` mit dem Erweiterungsmodul `c8205_trommel` (`setup.py`, `c8205_trommel_modul.c`, `c8205_ton_methoden.h`, `plattform.h`), dem Lader `trommel_lader.py`, den Tests `test_c8205_trommel.py` und den vorübersetzten Binaries `c8205_trommel.abi3.so` (Linux) und `c8205_trommel.pyd` (Windows, gebaut mit MinGW-w64 über `bau_trommel_mingw.bat`, beim Inhaber)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` §7
`ton/`	Klänge und Testrahmen: `sw_toene/` (24 Zeichenklänge, `tab_400.wav`, `wrzl.wav`, `wr.wav` (WR, 120 ms, aus den ersten 120 ms von `wrzl.wav`, erzeugt mit `erzeuge_wr_klang.py`), Leserklänge `ls_*.wav`; `tab_kurz.wav`/`tab_lang.wav` nur Quelle), `pult_toene/` (Tastengeräusche des Pults: `impuls_druck.wav`, `einrast_aus.wav`, `radio_wechsel.wav`, Erzeugung und Pegelprüfung `erzeuge_pult_toene.py`, `schneide_klick.py`, `pruefe_hoerbarkeit.py`; GRAFIK_Beschreibung §6.12), `toene_rechner_stanzer/` (Stanzerklänge `ls_motor.wav` und `ls_dauerstanzen.wav`; die dortigen Kopien von Netz ein/aus und Grundgeräusch liest kein Programm), die drei Klänge des Rechners `netz_ein_fade_in.wav`, `netz_aus_fade_out.wav` und `rechner_grundgeraeusch.wav` liegen im Ordner `ton/` selbst, `sw_ton.py` (selbständiger Testrahmen: Schreibwerkzeit 80 ms ±10 ms, Zeichenklang 100 ms), `SW_Ton_Beschreibung.md`	`ton/SW_Ton_Beschreibung.md`
`pult/`	Bilder und Manifest des Bedienpult-Fensters: `pult_manifest.json`, `bild/` (`c8205_bedienpult.png`, das Bild des Pults) und `grafiken/` (Lampen, Dioden und Schlüsselstellungen als PNG)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` §3, §4

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`testscripte/` (GRAFIK-Prüfungen)	Prüfungen des Modus GRAFIK: `grafik_alle_tests.sh` (alle Blöcke, `--schnell` ohne den Gleichwertigkeitstest), `grafik_stufe4_tests.py` (Töne), `grafik_sw_ende_zu_ende.py`, `grafik_sw_abstand_tests.py`, `grafik_tastatur_tests.py` u. a. Dazu `grafik_sektor_pruefung.py` (prüft, ob die Befehlsschleife schnell genug ist, damit zeitoptimal programmierter Code seinen Sektor findet; Abstandskarte aus Sprungketten), die Probe `grafik_trommel_zaehler_probe.py` (Zeitmodelle und Zähler der Trommelstatistik auf einer Kopie der Trommel) und das Messwerkzeug `k0_schatten_haken.py` (zu Interpreter 0.03-016, nur auf eine Kopie anzuwenden) und die Prüfung des Eingabeprogramms `r300_eingabe`: `r300_eingabe_erzeugen.py` (erzeugt Quelltext, Testauftrag, K0-Eingabedatei und die Klickspur `Tests/r300_eingabe_klickspur.txt`, die derzeit nicht im Projekt liegt), `r300_eingabe_trockenlauf.py` (ohne Tkinter), `r300_eingabe_grafik.sh/.bat` (GRAFIK-Lauf mit `--HWCHECK` und `--WIEDERGABE`), `r300_eingabe_lauf_und_auswertung.sh/.bat` (Lauf und Auswertung in einem Schritt) und `r300_eingabe_log_auswerten.py` (wertet das Debug-Log aus)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Pruefverfahren.md` §3
`c8205_zip_packen.sh`	Packt das Gesamt-Zip `C8205 Simulator V.M.P-NNN.zip` (Gesamtversion und Build-Nummer aus der Zähldatei `.build-nummer`, die Version auch als Parameter). Vorher entstehen `Test-Protokolle.zip` und `Regressionstest.zip`; beide Ordner selbst kommen nicht ins Gesamt-Zip, die Sub-Zips schon. Mit `--claude` entsteht stattdessen die schlanke Variante `C8205 Simulator V.M.P-NNN Claude.zip` (ohne `PDF/`, alle `*.pdf`, die Ordner `pdf-layout-scripte`, `make_pdf.sh`, `make_all_pdf.sh`, die Testtabelle `Testausfuehrungen/test_tabelle*`, `pult/`, `ton/`, `README.en.md`, `Test-Protokolle.zip`, `__pycache__` und die erzeugten `.log .mqo .obj .sym` unter `Assembler/`; `virtuelle_Geraete/` ist dabei; `C8205Z/` bleibt vollständig, auch mit seinen PDFs). Keine der beiden Fassungen enthält `C8205Z/zt_modul/python/build/` (Bau-Zwischenstand mit Objektdateien, entsteht beim Bauen neu). Das Skript übergibt `*` an `zip`: der verdeckte Eintrag im Stamm (`.build-nummer`) kommt deshalb in kein Zip	`C8205-Versionierung.md`, Abschnitt „Zip packen und Programmierhandbuch pflegen“

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`lieferung_packen.sh`	Packt eine Lieferung (Checkpoint) als Zip, jede Datei mit ihrem Projektpfad: `--seit <Original.zip>` nimmt alles Neue und Geänderte (ohne die erzeugten Dateien `Test-Protokolle/`, `Trommel/trommel.txt`, `projekdetails`, `.log .mqo .obj .sym`), sonst die genannten Dateien; verweigert Binaries; Name `C8205_Lieferung_NNN.zip` (nächste freie Nummer), Vorgabeordner `/mnt/user-data/outputs`. Für KI-Sitzungen	`CLAUDE.md` („Abgabe“)
`c8205_interpreter.sh`, `c8205_interpreter.bat`	Wrapper: starten `c8205_interp.py` für eine Testdatei und schreiben das Protokoll nach `Test-Protokolle/<Testname>.log`	`C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md`, Abschnitt 5.2
`testscripte/`	Ordner für die Shell-Skripte, die Tests ausführen: `c8205_bis_test.sh`, `compute_all_tests.sh` und `pj2-bis_minimalprogramm_test.sh` sowie die Python-Hilfsskripte `erzeuge_leere_trommel.py` und `c8205_befehlssweep.py` (die folgenden Zeilen). Jedes Skript wechselt zuerst in das Projektverzeichnis (eine Ebene über `testscripte/`) und arbeitet dort; es darf daher aus jedem Verzeichnis gestartet werden. Pfade von Testdateien (z. B. `Tests/pj2-bis_v6_druck_befehlsdruck.test`) gelten relativ zum Projektverzeichnis. Die Wrapper `c8205_interpreter.sh/.bat` liegen in der Wurzel. Die GRAFIK-Prüfungen in diesem Ordner beschreibt die Zeile `testscripte/` (GRAFIK-Prüfungen); vollständige Liste mit je einem Satz: Abschnitt 1a	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2f
`testscripte/erzeuge_leere_trommel.py`	Hilfsskript: erzeugt die Trommeldatei `Trommel/trommel.txt` mit 4096 Zeilen, alle Zellen 0 (Schalter `--aus PFAD`). Setzt damit auch eine benutzte Trommel zurück; der Interpreter selbst setzt sie nie zurück	`C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md`, Abschnitt 8.5
`testscripte/c8205_bis_test.sh`	Wrapper für Tests der BIS-Bausteine: führt zuerst `Tests/pj2-bis_minimalprogramm_v6.test` mit `--LOADONLY` aus (Minimalprogramm v6 nur auf die Trommel laden, ohne es zu starten), dann die angegebene Testdatei; Aufruf `testscripte/c8205_bis_test.sh TESTDATEI [Schalter ...]` (vom Projektverzeichnis aus)	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2f
`testscripte/compute_all_tests.sh`	führt den Interpreter für alle Testdefinitionen in `Tests/` aus; Soll-Dateien der Dateiprüfungen (Namen auf `-ausgabe.txt` oder `_erwartet.txt`) und `st-005` (läuft gesondert mit seiner Vorbedingung) überspringt es; die Tests des Minimalprogramms v6 (`Tests/pj2-bis_v6_*.test`, je mit eigenem Abbild) startet es in einer eigenen Schleife	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 3b.1

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`testscripte/pj2-bis_minimalprogramm_test.sh`	Baut das Minimalprogramm v6 und seine Prüfprogramme (`Assembler/Projekt_2/…_test_*.asm`), lädt sie auf die Trommel und startet den GRAFIK-Interpreter; Aufruf `testscripte/pj2-bis_minimalprogramm_test.sh [--NO_GRAFIK] [BASISNAME [AUSWAHL]]` (`--NO_GRAFIK` für Regressionstests ohne Fenster)	Kopfkommentar des Skripts
`testscripte/c8205_befehlssweep.py`	Vollständigkeitstest über alle 512 Operationscodes (000 bis 777 oktal): prüft über die Knotengraph-Engine von `c8205_interp.py`, ob jeder Code eine Umsetzung hat und der Knotenautomat terminiert; prüft nicht die numerische Richtigkeit. Kopfkommentar: Auffinden des Interpreters	Kopfkommentar der Datei
`CLAUDE.md`	Karte für KI-Sitzungen (kurz gehalten, derzeit rund 120 Zeilen): Regeln des Projektinhabers, Schnellstart, Skriptliste, Fallen, Tabelle „Aufgabe, was lesen“. Wird zuerst gelesen. Ausnahme von der Regel, dass .md-Dateien in `markdown-dateien/` liegen	`C8205-Programmierhandbuch_fuer_Claude.md`
`aufgabe`	Arbeitsstand für KI-Sitzungen: Datei ohne Endung im Zip-Stamm mit Notizen zum Arbeitsstand und zu offenen Problemen (mit Datum); wird nach jedem Arbeitsschritt nachgeführt und mitgeliefert. Eine leere Datei (0 Byte) ist gewollt: Es gibt dann keinen Altbestand, der Arbeitsstand steht nur in der Nachricht des Inhabers. Eine neuere Nachricht oder hochgeladene `aufgabe` geht vor. Die Kopfzeilen der Programme in `Assembler/Projekt_Festkomma/` und `Assembler/Projekt_Gleitkomma/` verweisen auf diese Datei	`CLAUDE.md` („Zip-Fassungen und Arbeitsstand“)
`C8205-Programmierhandbuch_fuer_Claude.md`	Nachschlagewerk zur Karte: Maschinenmodell, Befehlscodes, Programmieridiome, Assembler-Stolperfallen, Tests schreiben, Suchkarte, benötigte Teile des Zips. Die Anhänge A (Trommelzeit, GRAFIK) und B (BIS-Minimalprogramm) liegen in `markdown-dateien/`	`CLAUDE.md`
`README.md`, `README.en.md`	Einstiegsseiten für GitHub (deutsch, englisch); keine eigenen Regeln, sie verweisen auf die Dokumente. Ausnahme von der Regel, dass .md-Dateien in `markdown-dateien/` liegen	`C8205-Interpreter-Projektueberblick.md`
`.build-nummer`	Zähldatei im Projektstamm, eine Zeile `V.M.P-NNN` (z. B. `0.96.1-050`): die Nummer, die der nächste Lauf von `c8205_zip_packen.sh` verwendet. Das Skript liest sie und schreibt nach einem erfolgreichen Lauf `NNN + 1` zurück; sie kommt in kein Zip. Nicht Teil der Dokumentation, nicht in Lieferungen aufnehmen	–

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`LICENSE`	MIT-Lizenz für das Gesamtprojekt (Originalunterlagen des C 8205 ausgenommen)	–
`markdown-dateien/`	Unterordner mit den .md-Dateien des Projekts (Projektbeschreibung und Regelwerk, Quelle für Interpreter und PDFs): alle `C8205-Interpreter-*.md`-Dateien außer `C8205-Interpreter-BIS.md` und `C8205-Interpreter-Objektdatei_Listing.md` (beide im BIS-Ordner; darunter `C8205-Interpreter-PDF.md`, die Gestaltungsrichtlinie für alle PDF-Ausgaben, und `C8205-Interpreter-Lochstreifen-Hilfsprogramme.md`, die Dokumentation der beiden Lochstreifen-Hilfsprogramme), `baz-wirkungstabelle.md`, das Orientierungsdokument für neue Leser `C8205-Einstieg_fuer_Neueinsteiger.md` (gilt für das Gesamtprojekt, nicht nur für den Interpreter) sowie die beiden projektweiten Wurzeldokumente `C8205-Projektstruktur.md` (dieses Dokument) und `C8205-Versionierung.md` (Versionsnummern der Dateien). Die Rolle jeder Datei steht in der Dokumentenlandkarte von `C8205-Interpreter-Projektueberblick.md` (Abschnitt 6). Nicht hier liegen die Assemblerdokumentation (`Assembler/Dokumentation/`, s. Abschnitt 3) und die BIS-Dokumentation einschließlich des Objektdatei-Listings (`Bausteininterpretiersystem BIS/`, s. Abschnitt 3a). Jede .md-Datei existiert nur einmal. Im Unterordner `abbildungen/` liegen die Abbildungen der Dokumente (PNG, die selbst gezeichneten auch als SVG; eingebunden mit `![Bildunterschrift](abbildungen/Datei.png)`; Zeichenskript `zeichne_abbildungen.py` in `PDF/pdf-layout-scripte/`). Der Interpreter liest den Ordner über den Schalter `--mdverz` (Vorgabe: `markdown-dateien/` neben `c8205_interp.py`). Dazu `Handbuch-Tests_Testhandbuch.zip` (die Beispieltests des Testhandbuchs; eine Kopie liegt neben `build_testhandbuch.py`) sowie die Anhänge zum Programmierhandbuch `C8205-Programmierhandbuch-Anhang_A_Trommelzeit_GRAFIK.md` und `C8205-Programmierhandbuch-Anhang_B_BIS_Anschluss.md`. Dazu `C8205-Schleifenoptimierung_Eingabeschleife.md` (Zeitmodell und Lage der Ziffernschleife des BIS-Minimalprogramms auf der Trommel; Grundlage der Fassung v7).	Wurzel: `C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md`; PDF-Richtlinie: `C8205-Interpreter-PDF.md` (selbst); Versionsnummern: `C8205-Versionierung.md`

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`PDF/`	Erzeugte PDFs (A4), je Dokument eine Datei `C8205-<Inhalt>_A4.pdf`; hier nicht einzeln aufgezählt. Das Assembler-PDF liegt dagegen in `Assembler/Dokumentation/` (s. Abschnitt 3), das BIS-PDF in `Bausteininterpretiersystem BIS/markdown-dateien/` (s. Abschnitt 3a) und das PDF der Testübersicht in `Testausfuehrungen/`. Die Skripte zum Erzeugen liegen im Unterordner `PDF/pdf-layout-scripte/`: je PDF ein Skript `erzeuge_<Inhalt>_pdf.py` (z. B. `erzeuge_knoten_pdfs.py` für `C8205-Knotengraph_A4.pdf` und `C8205-Knotentabellen_A4.pdf` aus den beiden Knoten-.md-Dateien, `erzeuge_rechnerbeschreibung_pdf.py` mit dem redaktionellen Text im Skript, `erzeuge_projektstruktur_pdf.py` für `C8205-Projektstruktur_A4.pdf`), `build_testhandbuch.py` für das Testhandbuch, der Markdown-Konverter `md2pdf.py` und das Zeichenskript `zeichne_abbildungen.py` für die selbst gezeichneten Abbildungen (Lampenfeld, Tastaturen; Ausgabe nach `markdown-dateien/abbildungen/`). Ein Skript ist jeweils beim Ordner seiner Quelle abgelegt: `Assembler/Dokumentation/pdf-layout-scripte/`, `Bausteininterpretiersystem BIS/markdown-dateien/pdf-layout-scripte/` und `Testausfuehrungen/pdf-layout-scripte/`; sie verwenden `md2pdf.py` aus `PDF/pdf-layout-scripte/` (oder eine Kopie daneben). Den Baustein `pdflib` (Schriften, Kopf-/Fußzeile, Deckblatt, Tabellen) gibt es nicht als eigene Datei: Jedes Skript und `md2pdf.py` tragen ihn als Quelltext eingebettet in sich; `erzeuge_testuebersicht_pdf.py` braucht weder `md2pdf.py` noch `pdflib`.	Liste, Quellen und Namensschema: `C8205-Interpreter-PDF.md`, Abschnitt 8; Skript (Aufruf, Voraussetzungen): Abschnitt 7
`make_pdf.sh`, `make_all_pdf.sh`	Aufrufhilfen für die PDF-Erzeugung (in der Wurzel): `make_pdf.sh SKRIPT [Schalter ...]` sucht das Skript `SKRIPT` in einem der Ordner `pdf-layout-scripte` (`PDF/`, `Assembler/Dokumentation/`, `Bausteininterpretiersystem BIS/markdown-dateien/`, `Testausfuehrungen/`) und startet es mit den übrigen Schaltern (z. B. `--stand 12.10.2026`); `make_all_pdf.sh` erzeugt über `make_pdf.sh` nacheinander die PDFs einer festen Skriptliste	Kopfkommentar von `make_pdf.sh`

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`Bausteininterpretiersystem BIS/`	Teilprojekt BIS: Unterordner `markdown-dateien/` mit `C8205-Interpreter-BIS.md` (Dokumentation des BIS), `C8205-Interpreter-Objektdatei_Listing.md` (Objektdatei-Ausdrucke der Beispielprogramme, Vorgabebilder) und `C8205-BIS_A4.pdf` (PDF dazu) und dem Unterordner `pdf-layout-scripte/` mit `erzeuge_bis_pdf.py` (erzeugt das PDF)	Abschnitt 3a
`Tests/`	Testaufträge für den Interpreter (meist `.txt`; die Endung ist frei, der Assembler erzeugt `.test`). Unterordner `asm_erzeugt/` nimmt die von `testwahl.sh` frisch erzeugten `.test` zum Vergleichen auf; sie ersetzen nicht die Tests im Ordner selbst	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`
`Test-Ergebnisvergleiche/`	Soll-Dateien der Dateiprüfungen (Namen auf `-ausgabe.txt` oder `_erwartet.txt`), mit denen Tests ihre Ausgabe vergleichen; sie liegen nicht in `Tests/`	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`
`Test-Protokolle/`	Protokolle (`.log`) der Interpreterläufe; im Gesamt-Zip nur als `Test-Protokolle.zip` im Projektstamm (der Interpreter legt den Ordner selbst neu an)	`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 8
`Test-virtuelleGeraete/`	Ablage der virtuellen Geräte für den **TEST-Interpreter** (`c8205_interp.py --MODUS=TEST`), je Gerät ein Unterordner: `Leser1/`, `Leser1_02/`, `Leser2/` (Lochstreifen für Leser 1 und 2), `Stanzer1/` (Ausgabe des Stanzers 1), `SW-Ausgabe/` (Schreibwerk-Ausgabe), `T-SW-Eingabe/` (Eingabe über Tastatur/Schreibwerk, Kanal K0); siehe Abschnitt 2	Mechanismus: `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, 6.2 und 6.3.2; Schalter: `C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md`, 8.2 und 8.3; Trommel: dort 8.5 und `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, 2c
`virtuelle_Geraete/`	Ablage der virtuellen Geräte für den **GRAFIK-Interpreter** (`c8205_grafik.py`), Standardordner der Schalter `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`: `Leser1/`, `Leser2/`, `Stanzer1/` (jeweils mit Ordner `LOCHSTREIFENKORB` bzw. `stanzer.ls`; Inhalt vom Anwender abgelegt, z. B. `.obj`/`.kep` des Assemblers)	`C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md`
`Lochstreifen/`	Ablage fertiger Lochstreifen- und Ladedateien, nach Format geordnet: `im_KEP-Format/` (`BIS-Minimalprogramm/` mit `pj2-bis_minimalprogramm_v6.kep` und `pj2-bis_minimalprogramm_v7.kep`, `Sonstige/` mit `pj2-BIS-alle-druck-up-KEP.kep`, `pj2-bis-minimalprogramm-alle-druck-up.kep` und `code_wdhl_bef.obj`, `Spiele/` mit `namen_raten.kep`), `im_BIS-Format/` (`Sonstige/` mit `code_wdhl_bef.obj` und `gk_ausgabe.obj`; die Ordner `BIS-Bausteine/` und `Spiele/` sind leer), `das_KEP_im_TEST-Format/` (`bsp_5_18_kep.test`) und `Datenformat/` (leer). Die Dateien sind keine erzeugten Dateien des Assemblers im Projektordner, sondern vom Inhaber hier abgelegt; die Lochstreifen lassen sich in den Ordner eines Lochbandlesers legen	–

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`Benutzer-Scripte/`	Skripte des Inhabers für den eigenen Rechner (feste Pfade, `BASIS=/home/shared_folder_1/scan/fertig/neu`); nicht Teil der Testläufe und keine Claude-Skripte. `trommel-vorbereiten_BIS_v6.sh` und `trommel-vorbereiten_BIS_v7.sh`: Trommel leeren (nach Rückfrage), KEP als Test laden, das Minimalprogramm v6 bzw. v7 als `.kep` in `virtuelle_Geraete/Leser1/` legen und GRAFIK ohne Fenster mit den Tasten `H G M+ E E M+ K1 R` starten (Netz-Automatik, `C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` §2); `gk_eingabe_ausgabe-laden.sh`: dasselbe mit `Lochstreifen/im_BIS-Format/Sonstige/gk_ausgabe.obj`; `t.sh` (legt `zil.obj` in `Leser1/`, setzt `Trommel/ZT/zt1.txt` aus `zt3.txt` und die Trommel aus `Trommelvorlagen/MP.txt`, startet GRAFIK mit `--HWCHECK` und `--C8205Z`) und `t-mini.sh` (legt `mini.obj` in `Leser1/`)	–
`Trommel/`	die **gemeinsame Trommel** für TEST und GRAFIK: Trommeldatei `trommel.txt`, `Leertrommel.txt` (Vorlage mit lauter Nullzellen, Quelle für `trommel.txt` in den Vorbereitungsskripten), Schalterdatei der Bahnsperren `trommel.basp`, `trommel_r300_eingabe.txt` (der persistente Speicher des Rechners) und `Trommelvorlagen/` (Vorlagen zum Zurückkopieren: `trommel.txt`/`trommel.basp` leer, `MP.txt`/`MP.basp` mit geladenem Minimalprogramm); siehe Abschnitt 2	Trommel: `C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md`, 8.5, und `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, 2c

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad	Zweck	Maßgebliches Dokument
`Testausfuehrungen/`	Test ausführen und Tests überblicken. **Skripte zum Ausführen:** `testwahl.sh` listet alle Tests in `Tests/` mit Kurzinhalt, lässt einen über seine Nummer wählen und führt ihn aus (Assembler, Interpreter, Protokolldatei im `vi`; `<nnn>a` öffnet den Assembler-Quelltext); `kep_test.sh`, `interpreter_test.sh` und `bis_test.sh` sind Vorführläufe: sie leeren die Trommel, assemblieren die jeweiligen Programme (KEP, Minimalprogramm v6, Druckprogramm) und laden sie auf die Trommel bzw. führen den Test aus, `kep_test.sh` und `bis_test.sh` starten zuletzt das GRAFIK-Fenster (Bedienhinweise im Kommentar am Dateiende von `kep_test.sh` und `bis_test.sh`; welche Lademethode welchen Angang am Assemblerquelltext verlangt, steht in `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2k). Alle vier wechseln selbst in den Projektstamm (eine Ebene darüber) und dürfen von überall gestartet werden. **Übersichtstabelle aller Tests:** `test_tabelle.py` liest `Tests/` und `Assembler/` und schreibt `test_tabelle.csv`, `.md` und `.xlsx` (Schalter `--format` auch `html`; `.xlsx` nur, wenn `openpyxl` installiert ist, sonst wird es übersprungen) mit den Spalten Testdatei, Inhalt des Tests (aus den `#DOK`-Zeilen), Dateien der virtuellen Geräte bzw. Vergleichsdatei, zugehöriger ASM-Quelltext und ASM-Zuordnung (leer = Quelltext gleichen Namens, sonst die Art der Zuordnung). Das Skript findet die Basis (den Ordner mit `Tests/` und `Assembler/`) selbst, auch wenn es aus `Testausfuehrungen/` gestartet wird; die Ausgabedateien liegen im Ordner des Skripts. `test_tabelle_csv_anzeigen.sh` öffnet `test_tabelle.csv` in LibreOffice Calc und richtet die Ansicht ein (Zeilenumbruch, feste Spaltenbreiten, fette eingefrorene Kopfzeile); gelb markiert er Tests, deren Inhalt nur ein Platzhalter ist (`#DOK`-Zeile fehlt), orange Tests, deren ASM-Quelltext nur vermutet ist. Außerdem liegen hier das PDF `C8205-Testuebersicht_A4.pdf` (die Übersicht als PDF) und im Unterordner `pdf-layout-scripte/` das Skript `erzeuge_testuebersicht_pdf.py`, das es erzeugt	Kopfkommentare der Skripte; Aufruf: `bash Testausfuehrungen/testwahl.sh [-n] [Suchtext]`, `python3 test_tabelle.py [--basis PFAD] [--format csv md xlsx html]`
`Assembler/`	Teilprojekt Assembler	Abschnitt 3; Doku: `Assembler/Dokumentation/C8205_Assembler_Dokumentation.md` (maßgeblich) und `C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf` (aus der `.md` erzeugt), gleicher Pfad

1a. Die Skripte in `testscripte/`

Vollständige Liste, je Skript ein Satz. Alle Skripte wechseln selbst ins Projektverzeichnis (bzw. erwarten den Aufruf von dort, s. Kopfkommentar). Einzelheiten stehen im Kopfkommentar des Skripts und im jeweils genannten Dokument.

Tests der TEST-Seite und des BIS (`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitte 2f und 3b.1)

Skript	Zweck
`compute_all_tests.sh`	Führt den Interpreter für alle Testdefinitionen in `Tests/` aus und meldet nur Abweichungen.
`c8205_bis_test.sh`	Lädt das BIS-Minimalprogramm v6 auf die Trommel (`--LOADONLY`) und führt dann die angegebene Testdatei aus.
`erzeuge_leere_trommel.py`	Erzeugt `Trommel/trommel.txt` mit 4096 Nullzeilen und setzt damit auch eine benutzte Trommel zurück.
`pj2-bis_minimalprogramm_test.sh`	Baut das Minimalprogramm v6 samt Prüfprogrammen, lädt sie auf die Trommel und startet GRAFIK (`--NO_GRAFIK` ohne Fenster).
`c8205_befehlssweep.py`	Vollständigkeitstest über alle 512 Operationscodes (Umsetzung vorhanden, Automat terminiert).

Prüfungen des Modus GRAFIK im Sammellauf (`C8205-Interpreter-GRAFIK_Pruefverfahren.md`, §3)

Skript	Zweck
`grafik_alle_tests.sh`	Startet alle Prüfblöcke nacheinander (`--schnell` ohne die Gleichwertigkeitsläufe) und meldet je Block OK oder FEHLER; der letzte Block meldet FEHLER, wenn sich `Trommel/trommel.txt` oder `trommel.basp` während des Laufs geändert hat (OP-19).
`grafik_kern_tests.py`	Prüft den GRAFIK-Kern: Dauerbetrieb am Pult, Unterbrechung durch H, K0-Warteschlange mit zwei Quellen, Abbruch, Bahnsperre und Schalterdatei.
`grafik_geraete_tests.py`	Prüft Leser (Ordner, Änderungszeit, `LOCHSTREIFENKORB`, aktives Warten) und Stanzer (`stanzer.ls` fortschreiben) und ihr Zusammenspiel mit dem Rechner.
`grafik_checkpoint4_tests.py`	Prüft, dass Gerätefehler den Rechner nicht abbrechen, H in Endlosschleifen wirkt und der Stanzer fortschreibt statt zu überschreiben.
`grafik_checkpoint5_tests.py`	Prüft Fehlerfälle beim Verschieben in den `LOCHSTREIFENKORB` und weitere Randfälle der Leser.
`grafik_gleichwertigkeit.py`	Spielt Tests aus `Tests/` im TEST-Verfahren und im GRAFIK-Kern ab und vergleicht die Ergebnisse (`--neue-geraete` mit den neuen Geräteklassen).
`grafik_pult_tests.py`	Prüft die Pult-Steuerung ohne Tkinter und die Tk-Schicht gegen ein Ersatzmodul.
`grafik_trommel_waechter.py`	Wächter zu OP-19: merkt die Prüfsummen von `Trommel/trommel.txt` und `trommel.basp` (`merken`) und vergleicht sie (`pruefen`); vom Sammellauf aufgerufen, ändert nichts.
`grafik_trommel_waechter_tests.py`	Prüfungen des Wächters mit Gegenproben (Temp-Ordner); Block des Sammellaufs.
`op09_eingabeklang.sh`	Handprüfung H-7 (OP-09): lädt den Abschnitt `Trommeldatei:` eines Tests (Vorgabe `sw_zwei_ziffern`) auf eine frische leere Trommelkopie `op09_trommel.txt` und startet GRAFIK mit Fenster, Ton und `--DEBUGLOG op09_debug.log`; `--nur-vorbereiten` ohne Fenster. `Trommel/trommel.txt` bleibt unberührt.
`grafik_e_im_eingabe_halt_probe.py`	Probe zu OP-20 (behoben 21.10.2026): stellt H im Eingabe-Halt eines E-Schritts nach und gibt den Zustand aus (E wirkt wieder, K0 wartet nicht mehr); ändert nichts, nicht Teil des Sammellaufs. Die Prüfungen stehen in `grafik_pult_tests.py`.
`grafik_op09_rechnerzeit_probe.py`	Probe zu OP-09: misst die Zeit des Rechners vom Umschaltzeichen bis zum nächsten `011` mit Schreibwerkzeit (Test `sw_zwei_ziffern` auf Trommelkopie im Temp-Ordner); Ausgabe, kein Block des Sammellaufs.
`grafik_sw_zeit_messung.py`	Rechnet aus der Schreibwerk-Ausgabe der Tests aus `Tests/` die Schreibwerkzeit aus, die ein Lauf über den echten Treiber abwarten würde (OP-40); ändert nichts, nicht Teil des Sammellaufs.
`grafik_sektor_pruefung.py`	Prüft, ob die Befehlsschleife des GRAFIK-Interpreters schnell genug ist, damit zeitoptimal programmierter Code seinen Sektor findet (Sprungketten auf 0000 bis 0037, Befehlsart `sprung`, `einzel` oder `gruppe`); ändert nichts, nicht Teil des Sammellaufs.

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Skript	Zweck
`grafik_takt_tests.py`	Prüft die Taktmitschrift (`--taktprotokoll`, GRAFIK_Beschreibung §7.11): gleiche Ergebnisse mit und ohne, Stetigkeit, Summen, `--takt-max`, Fehlerfall `alt`; Block des Sammellaufs `grafik_alle_tests.sh`.
`grafik_takt_schleife.py`	Auswertung des Taktprotokolls: wählt zu einem Anker (Befehlsadresse oder Operationscode) die Befehle der Schleife, Varianten, Kern; mit `--takte` die Takte je Zyklus und Variante; optional TSV (GRAFIK_Beschreibung §7.11). Kein Teil des GRAFIK-Laufs.
`grafik_takt_schleife_tests.py`	Prüft `grafik_takt_schleife.py` an von Hand gebauten Protokollen; Block des Sammellaufs `grafik_alle_tests.sh`.
`grafik_trommel_zaehler_probe.py`	Probelauf zu den Zeitmodellen (alt, echt, schnell) und den Zählern der Trommelstatistik (GRAFIK_Beschreibung §7.8) auf einer Kopie der Trommel im Temp-Ordner; ändert das Projekt nicht, kein Block des Sammellaufs.
`grafik_pult_stress.py`	Klickt zufällig auf alle Pult-Tasten gegen den echten Rechner-Thread und meldet Hänger über 3 s.
`grafik_sw_tests.py`	Prüft das SW-Fenster: Logik ohne Tkinter, Anbindung an die K0-Warteschlange, Tk-Schicht mit Ersatzmodul.
`grafik_sw_pult_test.py`	Prüft die SW-Eingabe über die Pult-Tasten (Netz, SW, G, R) mit dem Programm `sw_zwei_ziffern`.
`grafik_sw_ende_zu_ende.py`	Lässt ein Ziffernprogramm auf dem echten GRAFIK-Rechner mit der Logikschicht des SW-Fensters laufen und vergleicht Ausgabe und Register.
`grafik_sw_abstand_tests.py`	Prüft den Abstand zwischen Umschalttaste und Zeichentaste bei gehaltener Umschalttaste.
`grafik_tastatur_tests.py`	Prüft den Schalter `--TASTATUR=de|en` ohne Tkinter.
`grafik_stufe4_tests.py`	Prüft die Töne: Mischer, Schreibwerkzeit, Klangwahl, Selektor SW, Ausfall (Code 16), ohne Audiogerät.
`grafik_stufe5_tests.py`	Prüft die Umschaltung `--MODUS` in `c8205_interp.py` (Standard GRAFIK, TEST wie bisher).

Prüf- und Messwerkzeuge außerhalb des Sammellaufs (`C8205-Interpreter-GRAFIK_Pruefverfahren.md`, §3.3 und §5)

Skript	Zweck
`grafik_sw_tk_test.py`	Testet das echte SW-Fenster und das HW-Check-Fenster in einem Prozess; im Sammellauf läuft nur die Variante `--ohne-tk`.
`grafik_pult_tk_test.py`	Testet die Pult-Tastenbedienung am echten Tk-Fenster (Verfahren in §5 des Prüfverfahrens).
`grafik_sw_vormerkung_s3_13.py`	Prüfmittel zu S3-13/S3-18: keine Vormerkung, Sperre statt Warten, Eingabe nur bei aktivem `011`.
`grafik_zeit_messung.py`	Misst, wie stark Pult-Fenster, Lampenabtastung und HW-Check-Fenster die Echtzeit der Befehlsausführung stören (Prüfverfahren §7.7).
`k0_schatten_haken.py`	Messwerkzeug: baut in eine Kopie von `c8205_interp.py` einen Zusatz ein, der Abweichungen zwischen alter und neuer K0-Regel protokolliert (nie auf das Projekt selbst anwenden).

Hilfsskripte für Sitzungen mit Claude (`CLAUDE.md`)

Skript	Zweck
`zip_entpacken.py`	Entpackt, listet und liest Zips mit Python-`zipfile` statt mit `unzip` (Umlaute in Dateinamen; `-l`, `-p`).
`gen_alle_tests.sh`	Erzeugt und testet alle Programme, die einen Python-Generator `<Ordner>/gen/<n>_gen.py` haben (Bibliothek `Assembler/Claude/gen_lib/c82gen.py`).
`opsym_tabelle.py`	Prüft die Namenstabelle der Operationscodes (OPSYM) gegen die Einzelbefehlsübersicht.

Eingabeprogramm `r300_eingabe` (`C8205-Interpreter-GRAFIK_Pruefverfahren.md`, §6)

Skript	Zweck
`r300_eingabe_erzeugen.py`	Erzeugt aus der Zeichentabelle Quelltext, Testauftrag, K0-Datei, Klickspur und Sollfolge des Eingabeprogramms.
`r300_eingabe_trockenlauf.py`	Prüft den GRAFIK-Weg des Eingabeprogramms ohne Tkinter gegen die Sollfolge (Rückgabewert 0 = in Ordnung).
`r300_eingabe_grafik.sh`, `r300_eingabe_grafik.bat`	Starten GRAFIK mit `--HWCHECK` und `--WIEDERGABE` für den echten Lauf und schreiben das Debug-Log.
`r300_eingabe_lauf_und_auswertung.sh`, `r300_eingabe_lauf_und_auswertung.bat`	Führen den echten Lauf und die Auswertung in einem Schritt aus.
`r300_eingabe_log_auswerten.py`	Wertet das Debug-Log des Laufs gegen Klickspur und Sollfolge aus (Rückgabewert 1 bei mindestens einem Befund).

2. Konventionen für Tests, Protokolle und virtuelle Geräte

- **Testname:** `NNNN-<Operationscodes>.txt` in `Tests/` (z. B. `0004-210_544_020.txt`). Testaufträge aus Assemblerläufen heißen `asm_NNNN_<Programmname>.txt` (z. B. `asm_0001_bsp_5_16.txt`). Weitere Namensfamilien in `Tests/`: `bsp_…`, `sp-…`, `tk-…`, `st-…`, `int-…`, `ziffern_…`, `lb-…`, `ac-…`, `bz-…`, `acbz-…`, `wr-…`, `trommel-…` und `s1-…` bis `s4-…`, `bs-…`, `sw_…`, `r300_…`, `namen_…`, `k1_…`, `betrag…`, `bdpt1…`, `knotenlimit_…`, `v6_…` (Bausteintests des Minimalprogramms ohne Präfix `pj2-bis_`), `asm_druck_…`, `test_vorspann…` (Vorspann der Testaufträge), `pj2_…` (Programmbeispiele mit Unterstrich: ggT, Maximum, Vertauschung) und Einzeltests ohne Präfix aus Assemblerläufen (`bedsprung`, `code`, `code_wdhl_bef`, `dt_test`, `marke_allein`, `mini`, `sortierung`, `gk_…`, `kat4…`, `kat5_…`, `sinusfunktion_zeichnen`, `typ10eingabe_zwei`, `zil`, `zt_feld`, `deepseek_asm_20261007_…`) sowie die BIS-Tests `pj2-bis_…` (s. u.); ihr Inhalt steht jeweils in den `#DOK`-Zeilen der Testdatei (Übersicht: `Testausfuehrungen/`). Das Protokoll trägt denselben Namen mit der Endung `.log` in `Test-Protokolle/`. Der Wrapper findet die Testdatei über den Namen.
- **Virtuelle Geräte:** Der Interpreter kennt die Geräte nur über die Schalter `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`, `--sw-ausgabe` und `--k0`. Diese nehmen einen Pfad (Datei oder Ordner) entgegen. Die Verzeichnisse `Test-virtuelleGeraete/Leser1/`, `…/Leser1_02/`, `…/Leser2/`, `…/Stanzer1/`, `…/SW-Ausgabe/` und `…/T-SW-Eingabe/` sind die dafür vorgesehene Ablage; **die Wrapper übergeben sie nicht**; die Testdatei darf die Zuordnung aber selbst als Zeile enthalten (`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2b). Sie wirken nur, wenn der Schalter beim Aufruf angegeben wird, z. B. `--leser1 Test-virtuelleGeraete/Leser1` oder `--k0 datei=Test-virtuelleGeraete/T-SW-Eingabe`. Für den Interpreter GRAFIK gelten die Standardordner `virtuelle_Geraete/Leser1/`, `…/Leser2/` und `…/Stanzer1/` (eigene, anfangs leere Ordner); die Trommel `Trommel/trommel.txt` benutzen beide Interpreter gemeinsam.
- **BIS-Tests:** Tests, die einen BIS-Baustein prüfen, tragen das Präfix `pj2-bis_` (z. B. `pj2-bis_v6_druck_befehlsdruck.test`, Soll-Datei `pj2-bis_v6_druck_befehlsdruck_erwartet.txt`). Die Tests des Minimalprogramms v6 heißen `pj2-bis_v6_*.test` und tragen ihr Abbild selbst (`#TROMMEL=LEER`); Tests künftiger Bausteine setzen das Minimalprogramm auf der Trommel voraus, das `pj2-bis_minimalprogramm_v6.test` zuerst laden muss (`c8205_bis_test.sh`, mit `--LOADONLY`); Einzelheiten: `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2f.
- **Trommel:** Die Trommel ist die Datei `Trommel/trommel.txt` (4096 Zeilen). Anders als die übrigen Geräte ist sie nicht optional: Der Interpreter braucht sie bei jedem Aufruf. Vorgabe ist der Pfad neben `c8205_interp.py`; ein anderer Pfad wird mit `--trommel` angegeben (die Wrapper übergeben den Schalter nicht, es gilt die Vorgabe). Die Datei wird mit `testscripte/erzeuge_leere_trommel.py` erzeugt. Sie **behält ihren Inhalt** über Tests und Aufrufe hinweg: Die Zeilen einer Testdatei überlagern sie, nicht genannte Zellen behalten ihren Wert, jede Zelländerung eines Befehls wird sofort in der Datei nachgeführt. Der Interpreter setzt sie nie zurück. Tests, die Zellen prüfen oder lesen, die sie nicht selbst belegen, brauchen daher eine leere Trommel (`C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2c).

3. Teilprojekt Assembler

Der Assembler `c82ass` übersetzt Assembler-Quelltext (`.asm`) in Objektcode für das "Kleine Eingabeprogramm". Aufruf, Sprache, Makros und Beispiele stehen in der Assemblerdokumentation; hier nur die Struktur.

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad (unter `Assembler/`)	Zweck
`Makefile`	Erzeugt und prüft den Assembler (`make`, `make test`, `make pruefen`, `make fuzz`, `make clean`); die Liste der Quelldateien steht nur hier
`make_c82ass.sh`	Skript zum Erzeugen des Assemblers unter Linux ohne `make`
`make_c82ass.bat`	Windows-Pendant zu `make_c82ass.sh` (erzeugt `_Windows/c82ass.exe`; zum Ausführen dient `c82ass.bat`)
`c82ass.sh`	Ausführen des Assemblers; aus dem Ordner `Assembler/` zu starten (ruft `./_Linux/c82ass` relativ zum aktuellen Verzeichnis auf)
`c82ass.bat`	Windows-Pendant zu `c82ass.sh` (startet `_Windows/c82ass.exe`, reicht `--WARN=SYM` als `-WARN=SYM` durch; aus dem Ordner `Assembler/` aufzurufen)
`version_abgleich.sh`	prüft, ob alle Stellen der Handliste (`C8205-Versionierung.md`, Abschnitt 4) zu `ASM_VERSION` in `ca82_version.h` passen (nur lesend; `bash Assembler/version_abgleich.sh [-v] [--binary] [--regr <Pfad>]`)
`asm_alle.sh`	assembliert alle `.asm`-Dateien unterhalb eines Verzeichnisses (Vorgabe: `Assembler/`) mit `c82ass.sh`; meldet nur Fehler. Wechselt zuerst selbst in den Ordner `Assembler/`, darf also von überall gestartet werden
`asm_und_test.sh`	assembliert ein Programm, ergänzt die erzeugte `.test` (`#TROMMEL=LEER`, `#SPEI`, `Prüfungen:` mit `US=1` und den genannten Ergebniszellen `AAAA=WERT`) und startet den Interpreter; darf von überall gestartet werden; Rückgabecode wie der Interpreter, bei Assemblerfehler 16
`asm_aufraeumen.sh`	löscht in den Projektordnern die vom Interpreter nicht benutzten Dateien `.log`, `.mqo`, `.obj`, `.sym` (Trockenlauf ohne Schalter, `--loeschen` löscht)
`Dokumentation/`	Assemblerdokumentation `C8205_Assembler_Dokumentation`: `.md` (maßgeblich), `C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf` (aus der `.md` erzeugt, nach der PDF-Richtlinie); daneben `C8205_Standardmakros_c82ass.md` (Beschreibung der Standardmakros aus `Sourcecode/c82ass.makros`, PDF `C8205-Standardmakros_A4.pdf`), `C8205_ZT_Makros_Uebersicht.md` (Beschreibung der Makros des Projekts ZT-Loader, PDF `C8205-ZT_Makros_A4.pdf`); die Anforderungsdatei zum Symbol-Literal (`Anforderungen_Symbolliteral.md`) wurde vom Inhaber gelöscht (11.11.2026; umgesetzt in c82ass 1.03-005, Beschreibung in der Assemblerdokumentation); im Unterordner `pdf-layout-scripte/` liegen die Erzeugungsskripte `erzeuge_assemblerdokumentation_pdf.py`, `erzeuge_standardmakros_pdf.py` und `erzeuge_zt_makros_pdf.py`
`Sourcecode/`	C-Quellcode des Assemblers selbst, in Module zerlegt (`ca82_main.c` Ablauf und Optionen, `ca82_quelle.c` Einlesen, `ca82_makros.c` Makros, `ca82_pass0.c` bis `ca82_pass3.c` die Pässe, `ca82_ausdruck.c`, `ca82_codierung.c`, `ca82_symbole.c`, `ca82_listing.c`, `ca82_testdatei.c`, `ca82_berichte.c` für `-WARN=` und `--xref`, `ca82_fluss.c` für `-WARN=SPR/TOT`, `ca82_opt.c` der Optimierer, `ca82_opsym.c` die Namen für Operationscodes (OPSYM), `ca82_standards.c` Standardhilfen für Meldungen und Bitfelder, `ca82_zustand.c` die globalen Zustandsvariablen, dazu Fehler-, Hilfs- und Protokollmodule und `c82_austausch.c`); die Versionsnummer steht nur in `ca82_version.h`. Enthält außerdem die Makrodatei `c82ass.makros` (der Assembler sucht sie unter diesem festen Namen zuerst im Arbeitsverzeichnis des Aufrufs, sonst in `Sourcecode/`; hier liegt sie richtig). Ebenso liegt hier die Standardtabelle der Namen für Operationscodes `c82ass.opsym` (23 Namen; sie ändert nur der Inhaber)
`Regressionstest/`	Automatische Prüfung des Assemblers: `regressionstest.sh` (alle `.asm` gegen die Referenz in `referenz/`, dazu die Negativtests in `negativ/`), `pruefe_alles.sh` (mit `-Werror` und Sanitizern, auch für CI), `fuzz.py` (Zufallstest), `referenz_noopt/` (Referenz für die Programme, deren Ergebnis ohne Optimierer abweicht), `ausgenommen.txt` (Programme, die der Lauf überspringt), `negativ_entfallen.txt` (entfallene Negativtests), die Messwerkzeuge `mess_ueberdeckung.sh`, `gcda.py` und `auswahl2.py` (Überdeckungsmessung) und `proben_makroattr/` (Probeprogramme mit den Vergleichsskripten `vergleich.py` und `vergleich_listing.py`; in `LIESMICH.md` nicht beschrieben); Beschreibung in `LIESMICH.md`. Die Skripte schreiben nichts ins Projekt. Im Gesamt-Zip fehlt der Ordner; er liegt als `Regressionstest.zip` im Projektstamm (Pfade darin: `Assembler/Regressionstest/...`) und wird dort entpackt, bevor man ihn braucht. `c8205_zip_packen.sh` erzeugt es
`_Linux/`, `_Windows/`	Ziele für das Binary des Assemblers je Betriebssystem: `_Linux/` enthält `c82ass`, `_Windows/` enthält `c82ass.exe` (beide fertig gebaut; Neubau mit `make_c82ass.sh` bzw. `make_c82ass.bat`)
`projekdetails`, `projekdetails.<Pfad>`	Arbeitsdateien: zuletzt benutzte Aufrufparameter, bzw. für ein bestimmtes Projekt gesicherte; `<Pfad>` ist der Pfad des Projektordners mit _ statt / (z. B. `projekdetails._home_…_Assembler_Projekt_2`)

C 8205 – Projektstruktur

Quelle: C8205-Projektstruktur.md · im Wortlaut der Quelle

Pfad (unter `Assembler/`)	Zweck
`Projekt_1/`, `Projekt_2/`, `Proj_FeldSortieren/`, `Claude/`	Projektverzeichnisse (Beispiele); dürfen beliebig benannt sein und Unterverzeichnisse enthalten. `Claude/mini/` ist das kleinste geprüfte Beispiel (`mini.asm`, `mini.test`; Aufruf siehe `CLAUDE.md`). `Claude/` enthält außerdem die kleinen Prüfprogramme zu einzelnen Merkmalen des Assemblers (Namensfamilien `makro*`, `optimierer*`, `opsym*`, `symbolliteral*`, `begin_reloc*`, `kat4*` bis `kat6*` u. a.), die Python-Bibliothek `Claude/gen_lib/` (`c82gen.py`, Messung `gen_lib_messung.md` und frühere Messungen `gen_lib_messung_archiv.txt`; Prüfprogramme `gen_lib_test*`) und die Pilotprogramme `feldmax/` und `zt_feld/`
`Projekt_ZT_LOADER/`	Projekt ZT-Loader (Zusatztrommeln): Unterprojekte `Unterprojekt_Allgemein/` (Hilfsprogramme wie `typ10ein`, `hschl*`, `ztinit`, `ztinit_vor`, `pname`, `neuanlage`, `kat4ausgabe_g`), `Unterprojekt_ZIL_Initialloader/` (`zil*`), `Unterprojekt_ZTD_Dialogmodul/` und `Unterprojekt_ZTL_Kernmodul/` (derzeit leer) und die projektspezifische Makrodatei `macro_zt_loader.macro` (`;#MACRODATEI1=`); Beschreibung: `C8205Z/zt/ZT-Repository_Aufgabenstellung.md`
`Projekt_Gleitkomma/`	Projektverzeichnis Gleitkomma (Format dwg): `gk_ausgabe.asm` (Ausgabeprogramm; zugehöriges Band `Lochstreifen/im_BIS-Format/Sonstige/gk_ausgabe.obj`), `gk_math_op.asm` (Grundrechenarten, erzeugt von `gen/gk_math_op_gen.py`), `gk_trigonomie_sin.asm` (Sinus) und `sinusfunktion_zeichnen.asm` (Hauptprogramm, zeichnet eine Sinusperiode); `gk_modell/` mit den Python-Modellen und Sollwerten (`gk_modell.py`, `gk_sin_modell.py`, `fall_tabelle.py`); `.dmp`, `.log`, `.mqo`, `.sym` sind erzeugt
`Projekt_Festkomma/`	Projektverzeichnis Festkomma (Format dwf): `fk_math_op.asm` (Grundrechenarten, erzeugt von `gen/fk_math_op_gen.py`) und `fk_ausgabe.asm` (gebrochene Festkommazahl zur Basis 10 ausgeben und einlesen); `.test` erzeugt
`Claude_bsp_reassemblierung/`	Projektverzeichnisse, je eines pro Programm; enthält u. a. die Quelltexte der Tests aus `Tests/`

Vom Assembler erzeugte Dateien (im Verzeichnis der `.asm`-Datei, Namensstamm wie die Quelle; der Assembler löscht `.log`, `.obj`, `.mqo`, `.sym`, `.test` und `.dmp` vor jedem Lauf und erzeugt sie neu):

Endung	Inhalt
`.asm`	Quelltext (Eingabe, keine erzeugte Datei)
`.log`	Literaltabelle, Symboltabelle, Tabelle der absoluten Symbole; mit `-WARN=` oder `--xref` zusätzlich deren Berichte
`.obj`	binär codierter R300-Lochstreifen mit dem Objektcode (K1K2), ohne Leerzeichen und ohne Zeilenende; unmittelbar in den Ordner des Lochbandlesers legbar
`.mqo`	aufbereiteter Quelltext, kombiniert mit dem Maschinencode (Hilfsdatei, Pass 3)
`.sym`	Symboldatei (ordnet Symbole zu Trommeladressen zu)
`.dmp`	formatierte Speicherbelegung (Listing mit Adresse, Maschinenwort, Label, Mnemonic, Operand, Kommentar); entsteht in Pass 3
`.test`	Trommeldatei im Format des Interpreters (`Adresse: Wert # Quelltextzeile`) mit Platzhalter-Definitionen für Testmarken und Tastenfolge sowie ggf. dem Leerbefehl 164, die für den jeweiligen Fall ergänzt werden müssen; Grundlage für Testaufträge, s. `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2a

3a. Teilprojekt BIS

Das Bausteininterpretiersystem BIS ist das dritte Teilprojekt (Zweck und Inhalt: `C8205-Interpreter-Projektueberblick.md`, Abschnitt 3a). Der Ordner `Bausteininterpretiersystem BIS/` besteht derzeit **nur aus Dokumentation**: kein Quellcode, kein Binary, keine erzeugten Dateien (die Programme des BIS-Umfelds liegen als Assemblerprojekte, s. unten). Die Dokumentation liegt im Ordner `Bausteininterpretiersystem BIS/markdown-dateien/` als `C8205-Interpreter-BIS.md` (maßgeblich für das BIS) und `C8205-Interpreter-Objektdatei_Listing.md` (Format der Objektdatei, die das KEP liest, und Weg vom Vorgabebild zum Testauftrag); das zugehörige PDF `C8205-BIS_A4.pdf` liegt im selben Ordner, ebenso der Unterordner `pdf-layout-scripte/` mit dem Erzeugungsskript `erzeuge_bis_pdf.py`. Der Interpreter und der Assembler benutzen das BIS nicht. Das Minimalprogramm der BIS-Tests (`pj2-bis_minimalprogramm_v6`, daneben die Fassung `pj2-bis_minimalprogramm_v7` mit optimierter Ziffernschleife und eigenen Tests `pj2-bis_v7_*`; Skripte und Doku verweisen noch auf v6) liegt als Assemblerprojekt in `Assembler/Projekt_2/`, die Testaufträge in `Tests/` (Abschnitt 2, „BIS-Tests“). Werden später BIS-Bausteine abgelegt (Quelltexte, Trommeldateien, Lochband-Objektcode), ist dafür hier ein Verzeichnis nach dem Muster von `Assembler/` festzulegen und in diesem Abschnitt zu beschreiben.

3b. Experimenteller Prototyp C8205Z

`C8205Z/` enthält den **experimentellen Prototyp** der vier Zusatztrommeln des C 8205Z (Rekonstruktion; was der Inhaber festgelegt hat und was Annahme ist, steht in `C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`). Es ist der einzige Zusatzpfad im Projektverzeichnis; der Assembler wird dafür nicht verändert. Ohne den Schalter `--C8205Z` bleibt der Simulator unverändert.

Pfad	Zweck
`C8205Z/zt/`	`Zusatztrommel_Zeitmodell.md` (Eckdaten, Ablauf, Zeiten, Befehle `5k00 030`, `zzz0 bbbb 601` Ausgabe, `zzz0 bbbb 661` Eingabe, Modulspezifikation, Referenzwerte, Festlegungen) und `zt_zeitmodell.py` (Rechnung des Zeitmodells); dazu `ZT-Repository_Aufgabenstellung.md` (**das eine Dokument zum ZT-Repository**: Aufbau auf den Zusatztrommeln und Urlader, Abschnitt 3.2 mit den Bildern `ZT-Trommelaufbau_1.png` und `ZT-Trommelaufbau_2.png` (Quelle `grafik_quelle/`), Abschnitt 7a Spezifikation Eingabe-UP für Typ 10) `ZIL_Pruefung_Realisierbarkeit.md` (Prüfung des Urlader-Ablaufs), das Bild `ZT-Trommelaufbau_3.png` (Bild 3, Aufbau eines Datensatzes je Typ), die PDF-Erzeugung `md_layout.py` und `pdf_alle.sh` (alle PDF des ZT-Repository neu erzeugen) sowie `zt_repo.py` (Python-Hilfsprogramm 0.01-002, Neufassung nach dem Verlust der Fassung 0.01-001: schreibt, liest und prüft das Format auf `zt1.txt` bis `zt4.txt`; Befehle `format`, `anlegen`, `liste`, `add`, `del`, `pruefen`, `belegung`); dazu die PDFs `Zusatztrommel_Zeitmodell.pdf`, `ZT-Repository_Aufgabenstellung.pdf`, `ZIL_Ablauf.pdf` (alle drei erzeugt `pdf_alle.sh`) und `ZT-Trommelaufbau.pdf` (nicht neu erzeugbar)
`C8205Z/zt_modul/`	C-Modul der Zusatztrommeln (`zt_modul.c/.h`, Testrahmen `testframe_zt.c`, `Makefile`: `make test`) und `python/` mit dem Erweiterungsmodul `c8205_ztmodul` (`c8205_ztmodul.c`, `setup.py`; bauen: `cd C8205Z/zt_modul/python && python3 setup.py build_ext --inplace`, unter Windows `bau_ztmodul_mingw.bat` im selben Ordner; die vorübersetzten Binaries `c8205_ztmodul.abi3.so` und `c8205_ztmodul.pyd` liegen im Zip; der Ordner `python/build/` entsteht beim Bauen: ein Zwischenstand mit Objektdateien, kein Quelltext; er kommt in kein Zip)
`C8205Z/Tests_Z/`	Tests `zt-001` bis `zt-007` (`zt-004` bis `zt-007`: Prüfung des Abschnitts ZT-Zellen-Pruefung, richtig, falsch, Form, ohne Schalter) und `zt_feld_test.sh` (Beispielprogramm `Assembler/Claude/zt_feld/`) sowie die Skripte `zt_tests.sh` (TEST; ruft zum Schluss `zt_repo_test.py` auf), `zt_grafik_tests.sh` (TEST gegen GRAFIK in den drei Trommelzeiten) `zt_hwcheck_test.py` (Anzeige im HW-Check, ohne Fenster) und `zt_repo_test.py` (prüft `zt_repo.py`, 78 Prüfungen, ohne Interpreter-Lauf; `python3 C8205Z/Tests_Z/zt_repo_test.py`); Aufruf vom Projektverzeichnis: `bash C8205Z/Tests_Z/zt_tests.sh`
`C8205Z/pult_z/`	Zeichnung des Bedienpults der Z-Ausführung (SVG, PNG, `elemente.csv`, `gen.py`, `aufgabe_pult.md`); ruht, wartet auf Fotos

Der Arbeitsstand des Prototyps steht wie der aller Teile in der Datei `aufgabe` im Zip-Stamm (Abschnitt 1); eine Datei `C8205Z/aufgabe` liegt in keinem Zip.

Anbindung im Simulator: siehe die Zeilen `c8205_zt.py`, `grafik_zt.py` und `Trommel/ZT/` in Abschnitt 1. Der HW-Check (`--HWCHECK`) zeigt mit `--C8205Z` je Zusatztrommel die zuletzt bearbeitete Adresse (grüner Punkt hinter der angewählten) und ein Inhaltsfeld.

4. Offene Punkte

Stand der Prüfung 10.11.2026 gegen das Gesamt-Zip und das Claude-Zip 0.96.1-074: Alle in diesem Dokument genannten Pfade sind vorhanden (die Dateilisten beider Zips wurden mit den Tabellen verglichen, in beiden Richtungen), die Ordner der Abschnitte 1 bis 3b sind vollständig beschrieben, und alle Abschnittsverweise auf andere Dokumente stimmen mit deren Überschriften. Auch die Zahlen- und Versionsangaben wurden an den Dateien nachgemessen (z. B. 23 Namen in `c82ass.opsym`, `zt_repo.py` 0.01-002 mit 78 Prüfungen in `zt_repo_test.py`, 24 Zeichenklänge in `ton/sw_toene/`, `c82gen.py` 0.01-006), und die Beschreibungen von `c8205_zip_packen.sh` und `lieferung_packen.sh` stimmen mit den Skripten überein. Erzeugte und massenhaft vorhandene Dateien (Tests, Projektverzeichnisse, Bilder, Klänge) sind nur als Familie beschrieben. Nicht prüfbar: `.build-nummer` (kommt in kein Zip, s. Zeile `c8205_zip_packen.sh`), `Test-Protokolle/` (nur als `Test-Protokolle.zip` im Gesamt-Zip) und im Claude-Zip zusätzlich `PDF/`, `pult/`, `ton/`, `README.en.md`, die PDFs und `make_pdf.sh`/`make_all_pdf.sh` (im Gesamt-Zip geprüft).

Bewusst nicht beschrieben: die alten Programme, die nach Festlegung des Inhabers (Arbeitsnotiz vom 29.10.2026 im Ordner `C8205Z/Tests_Z/`) nicht zum Projekt ZT-Loader gehören, samt ihren Tests und Hilfsdateien; sie fehlen in den Tabellen mit Absicht. Ebenso fehlt `.github/` (Abläufe für GitHub Actions): Der Ordner gehört nach Festlegung des Inhabers (10.11.2026) nicht zum Projekt.

Offene Punkte: keine.