Přednáška 9

Síťové rozhraní.







Počítačové sítě

- Sítě jsou složité ⇒ pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách
- ISO/OSI model
 - od teorie k praxi
 - příliš se neujal
 - 7 vrstev

TCP/IP model

- od praxe k teorii
- sada protokolů implementovaných na internetu
- 4 resp. 5 vrstev
- specifikován RFC

Protokol

- sada pravidel popisujících výměnu dat
- pro TCP/IP jsou nejčastěji definovány v tzv. RFC (Request For Comments)







Síťové modely

Model ISO/OSI

Aplikační vrstva

Presentační vrstva

Spojová vrstva

Transportní vrstva

Síťová vrstva

Linkvá vrstva

Fyzická vrstva

Model TCP/IP

Aplikační vrstva

Transportní vrstva

IP vrstva


Síťová vrstva

Hardware





Zapouzdření







Hardware I

Topologie

- sběrnice (bus) např. Ethernet na koaxiálním kabelu
- hvězda (star) např. Ethernet na kroucené dvoulince, FDDI,...
- kruh (ring) např. Token ring

Charakter komunikace

- spojové
 - před zahájením přenosu nutné navázat spojení, tzv. virtuální kanál
 - prostřednictvím virtuální kanálu jsou potom přenášena data
 - např. ATM
- nespojové
 - např. technologie založené na broadcastu, tzn. všesměrovém vysílání
 - např. Ethernet, Token Ring, FDDI





Hardware II

Princip komunikace

- stochastický
 - založený na náhodném přístupu k médiu
 - např. CSMA-CD u Ethernetu
- deterministický
 - založený na řízení přístupu k médiu, k řízení je používána metoda předávání speciálního paketu - peška (token)
 - např. Token Ring

Rozsah sítí

- LAN (Local Area Network)
 - běžně síť v jedné nebo několika sousedních budovách
- MAN (Metropolitan Area Network)
 - síť většího rozsahu pokrývající např. území velkého podniku nebo města
- WAN (Widea Area Network)
 - síť tvořená větším či menším počtem vzájemně vzdálených LAN





Síťová vrstva I

- Zajišťuje přístup ke sdílenému médiu a adresaci na fyzickém spojení v jednom síťovém segmentu.
- K adresaci jsou používány fyzické neboli MAC (Media Access **Control**) adresy.
- Obvyklý formát hlavičky síťové vrstvy:

úvodní sekvence cílová adresa zdrojová adresa

Datové jednotky přenášené síťovou vrstvou jsou rámce (frame).

Síťová vrstva II

Protokoly

- Ethernet, Token Ring, ATM
 - fyzické přenosové protokoly
- SLIP (Serial Line IP)
 - přenos po sériové lince
- PPP (Point to Point Protocol)
 - novější způsob přenosu IP po sériové lince
- ARP (Address Resolution Protocol)
 - mapování IP adres na MAC adresy
- RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
 - zjištění IP adresy na základě MAC adresy





Síťová vrstva III

Výpis informací o síťových rozhraních

```
$ ifconfig -a
```

Io0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000

bge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
mtu 1500 index 2 inet 147.32.192.154 netmask fffff000
broadcast 147.32.207.255 ether 00:04:76:A4:DF:9B

bge3: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>
mtu 1500 index 3 inet 172.16.16.17 netmask ffff0000
broadcast 172.16.255.255 ether 00:04:76:A4:AF:02







Síťová vrstva IV

· Výpis nakonfigurovaných rozhraních a informace o přenesených paketech

```
$netstat -i
Name Mtu Net/Dest
                    Address
                               lpkts lerrs Opkts Oerrs Collis Queue
lo0
     8232 loopback
                    localhost
                              44158287 0
                                            44158287
                                                               0
bge0
     1500 dray1
                    dray1
                               339708739 0 182276448 0
                                                              0
                    dray1-bge3 163683432 0 202056225 0
bge3 1500 dray1-bge3
                                                               0
```

- . Kolize
 - normální jev, pokud nepřesahuje trvale 10%
- . Chyby
 - nesmí být, pokud existují pravidelně, znemožňují provoz





Aktivní prvky

- Segment sítě
 - jeden fyzický úsek sítě (např. jeden kroucený kabel)
- Opakovač (repeater, hub)
 - spojuje segmenty sítě do tzv. kolizní domény
 - šíří všechny pakety včetně kolizí a chyb (může chybový port odpojit)
- Přepínač (switch, bridge)
 - přepíná pakety na linkové vrstvě na základě fyzických adres
 - spojuje kolizní domény a přenáší mezi nimi jen potřebná data
 - zvyšuje bezpečnost a zmenšuje zátěž sítě
 - je dražší a hlučnější než hub
- Směrovač (router)
 - pracuje na podobném principu jako bridge
 - rozdíl je v tom, že směrovač pracuje s logickými adresami







IP vrstva I

- Zajišťuje adresaci v rámci síťového prostředí s více fyzickými segmenty.
- Používá logické adresy a prostřednictvím nich zajišťuje přenos dat z jednoho zařízení na druhé i z jedné sítě do jiné.
- Logická adresa (dvě verze IPv4 a IPv6):
 - část definující adresu sítě
 - část definující adresu uzlu
- Protokoly
 - IP (Internet Protocol)
 - přenos datagramů mezi dvěma uzly sítě
 - . ICMP (Internet Control Message Protocol)
 - testování a přenos chybových zpráv





IP vrstva II

· Výpis nastavení síťového rozhraní: ifconfig

Ověření průchodnosti cesty: ping

```
$ ping www.google.com
```

www.google.com is alive

```
$ ping -s www.google.com
```

PING www.google.com: 56 data bytes

64 bytes from nf-in-f103.google.com (64.233.183.103): icmp_seq=0. time=24.8 ms

64 bytes from nf-in-f103.google.com (64.233.183.103): icmp_seq=1. time=24.7 ms

^C

----www.google.com PING Statistics----

2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip (ms) min/avg/max/stddev = 24.7/24.7/24.8/0.045





IP vrstva III

Náhrada logických adres jménem

- pomůcka pro uživatele
- překlad jmen na adresy (a naopak) se nazývá "resolvování"
- jméno může být jednoduché nebo doménové
- překlad je pomocí:
 - souboru /etc/hosts
 - pomocí jmenných služeb: DNS, NIS, NIS+, LDAP
- soubor /etc/nsswitch.conf určuje, která databáze se použije pro překlad



IP vrstva IV

Směrování (routing)

- přepínání datagramů v mezilehlých uzlech (routerech)
- je ovlivněna adresou sítě, nikoliv uzlu
- v Unixu je implementováno v jádře
- je řízeno tabulkou, kterou lze nastavit
 - ručně příkazem route
 - dynamicky pomocí protokolů: RIP OSPF, BGP,...

Maska sítě

- explicitně definuje rozdělení adresy sítě a adresu uzlu
- Podsítě
 - pomocí masky sítě delší než je standardní se jedna síť rozdělí na více podsítí







IP vrstva V

Výpis směrovací tabulky: netstat -r

\$ netstat -r

Routing Table: IPv4

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Int	erface
147 32 192 0	drav1	Ш	1	710	88	hae0

172.16.0.0 dray1-bge3 U 1 323590 bge3 default 147.32.192.1 UG 1 35499

localhost UH 4513445403 lo0

Ověření cesty k cíli: traceroute

\$ traceroute sunray1.felk.cvut.cz

traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 147.32.192.154 @ bge0 traceroute to sunray1.felk.cvut.cz (147.32.80.36), 30 hops max, 40 byte packets

- 1 147.32.192.1 (147.32.192.1) 0.946 ms 0.650 ms 0.696 ms
- 2 r1de-fel.net.cvut.cz (147.32.252.29) 0.557 ms 0.726 ms 0.711 ms

...



Transportní vrstva

 Doplňuje adresaci uzlů o adresaci aplikací (služeb) běžících na uzlech (o tzv. porty)

Protokoly

- přiřazení čísel protokolům je v souboru /etc/protocols
- TCP (Transmission Control Protovol)
 - obousměrný spojovaný spolehlivý proud dat
- UDP (User Datagram Protocol)
 - nespojovaný, nespolehlivý přenos datagramů mezi aplikacemi

Porty

- 64k portů TCP, 64k portů UDP
- porty 0-1023 jsou privilegované (mohou být použity pouze aplikacemi s EUID=0)
- v souboru /etc/services jsou uvedeny porty přidělené standardním službám





Aplikační vrstva I

Model klient server

- Aplikace je obvykle tvořena klientem (volaným přímo uživatelem) a serverem (běžícím nebo podle potřeby odstartovaným démonem).
- Aplikace se píší metodou socketů (BSD) nebo RPC.

Sockety

- obdoba souborů
- většina portů z /etc/services je používána pomocí socketů
- např. telnet, ftp, rlogin, ...

RPC (Remote Procedure Call)

- síťové operace jsou zamaskovány pomocí volání procedur, které se provádějí na vzdáleném uzlu
- přidělování portů může být dynamické pomocí démona rpcbind





Aplikační vrstva II

Start serverů aplikací

- ručně
- při spuštění systému pomocí startovacích skriptů
- v případě potřeby pomocí programu inetd

Program inetd

- je spuštěn při spuštění systému
- poslouchá na požadovaných portech a při požadavku dané služby statuje příslušného démona
- podporované služby jsou definované v souboru /etc/inetd.conf
- běží s EUID=0 a proto může být použit k útokům na systém
- pro zvýšení bezpečnosti lze použít tzv. wrappery







Aplikační vrstva III

Výpis aktivních spojení: netstat -a

