# 图型机器上 TURING ROBOT

# 安卓 SDK 使用文档

Release Date: 2017-1-5

# 目录

1	产品	品概述	3
	1.1	简介	3
	1.2	概念解释	3
	1.3	功能介绍	3
	1.4	应用场景	4
2	使用	说明	4
	2.1	适用环境	4
	2.2	支持版本	4
	2.3	兼容性	4
	2.4	集成指南	5
	2	.4.1 添加 TRClient 到工程	5
	2	.4.2 权限声明	5
	2.	.4.3 Progurad 配置	6
	2.5	语音识别	7
	2.	.5.1 实例化 RecognizeManager	7
	2	.5.2 设定 ASR 状态监听	8
	2	.5.3 调用语音识别方法	8
	2	.5.4 获取识别结果	8

2.6 语义理解9
2.6.1 图灵帐号注册9
2.6.2 实例化 TuringManager 类9
2.6.3 设置监听9
2.6.4 发出请求10
2.7 语音合成(TTS)11
2.7.1 实例化 TTSManager 类11
2.7.2 设置监听12
2.7.3 开始语音合成12
2.7.4 处理合成完成12
3 常见问题13

# 1 产品概述

#### 1.1 简介

图灵机器人 SDK Android 版(以下简称 TRClient)是运行在 Android 平台的语音识别和语义理解一体化解决方案,以"JAR 包+动态链接库(TRC\_SDK\_1.0\libs\armeabi下的 so 文件)"的形式发布。基于该方案,开发者可以轻松构建功能完备、交互性强的语音识别和语义理解应用程序,而且如果只使用语义理解引擎也是可以的。

#### 1.2 概念解释

- (1) **语音识别**: Automatic Speech Recognition (ASR), 也称自动语音识别, 其目标是将人类的语音中的词汇内容转换相应的文本。
- (2)**自然语言理解**: Natural Language Understanding (NLU), 俗称人机对话, 是人工智能的分支学科。本学科通过电子计算机模拟人的语言交际过程, 从而使计算机能理解和运用人类社会的自然语言, 实现人机之间的自然语言通信, 进而代替人的部分脑力劳动, 包括查询资料、解答问题、摘录文献、汇编资料以及一切有关自然语言信息的加工处理。
- (3) **TRClient**: TRClient 是一个封装了语音采集、处理、网络收发、语义理解等功能的语音识别和语义解析整体解决方案。
  - (4) 应用程序: 在开发中使用了 TRClient, 具有语音识别功能的产品线产品。

#### 1.3 功能介绍

(1)语音识别:将语音识别成相应的文本。

- (2) 语义理解:将文本识别成领域相关的语义结果。
- (3) 语音合成:将文本转化成语音读出。

#### 1.4 应用场景

- (1)产品需要流畅自然的中文聊天能力。我们提供精准的语义分析,可正确识别用户 意图;支持多种上下文结构,满足连续对话和多重对话的需要。
- (2)产品需要自定义语义库。支持可自定义的 NLP 智能知识库系统,满足用户特殊语义处理需求。
  - (3)产品需要广泛的知识库。支持上百个使用场景功能,以及丰富的百科知识。

# 2 使用说明

#### 2.1 适用环境

Android2.2 及以上版本

### 2.2 支持版本

Android2.2 及以上版本

#### 2.3 兼容性

- (1) **语音识别**: Android2.2 版本以上均可支持。
- (2) **语义理解**: 支持所有 JAVA 平台。

# 2.4 集成指南

# 2.4.1 添加 TRClient 到工程

#### 1. 添加 libs 到工程

开发者需要将 libs 目录整体 Copy 到工程目录,Libs 目录包括了语音识别合成所需的 so 库以及 jar 包

## 2.4.2 权限声明

名称	用途
android.permission.RECORD_AUDIO	允许使用麦克风录音
	允许联网,发送语音数据至服务器,获得识别结
android.permission.INTERNET	果
android.permission.ACCESS_NETWORK_	允许获取当前网络状态,优化录音参数及网络参
STATE	数
android.permission.READ_PHONE_STATE	允许获取用户手机的电话状态信息
android.permission.MODIFY_AUDIO_SET	允许蓝牙录音
TINGS	
android.permission.BROADCAST_STICKY	某些手机启动 SCO 音频连接需要此权限
android.permission.BLUETOOTH	允许蓝牙录音检测耳机状态
android.permission.WRITE_SETTINGS	允许修改和读取系统配置信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_S	允许向存储设备中写入
TORAGE	

```
需要在 AndroidManifest.xml 文件 , 增加以上七个权限:
   <uses-permission android:name="android.permission.RECORD AUDIO"/>
   <uses-permission
   android:name="android.permission.ACCESS NETWORK STATE">
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
   <uses-permission
   android:name="android.permission.READ PHONE STATE"/>
   <uses-permission
android:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.READ CONTACTS"/>
    <uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
   如果需要使用蓝牙设备作为输入源 , 需要额外在 AndroidManifest.xml 文件添加下
列权限:
   <uses-permission
android:name="android.permission.MODIFY AUDIO SETTINGS"/>
                      android:name="android.permission.BROADCAST STICKY
   <uses-permission
"/>
   <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH "/>
```

#### 2.4.3 Progurad 配置

如果应用配置了代码混淆 , 需要在 Proguard 配置文件增加以下参数:

- -keep class com.baidu.android.\*\*{\*;}
- -keep class com.baidu.voicerecognition.android.\*\*{\*;}
- -keep class com.turing.androidsdk.\*\*{\*;}

注:在提供的 demo 中有详细的实现实例,可供参考

#### 2.5 语音识别

语音识别部分主要包括以下四个步骤

#### 2.5.1 实例化 RecognizeManager


实例化 RecognizeManager,由于目前我们支持百度 ASR 方式,不在支持讯飞 ASR 方式, 暂时使用这个版本

使用百度 ASR, 请使用构造方法:

RecognizeManager(Context context, **final** String bdAPI\_KEY, **final** String bdSECRET\_KEY)

参数: bdAPI KEY 和 bdSECRET KEY

这里的 bdAPI KEY 和 bdSECRET KEY,需要自己到百度官方去申请,位置如图所示:



注:需要去百度开放平台注册申请,百度语音开放平台的网址为:

#### http://yuyin.baidu.com/

#### 2.5.2 设定 ASR 状态监听

设定 ASR 状态监听

示例: RecognizeManager. setVoiceRecognizeListener (listener);

这个 listener 就是需要实现接口 RecognizeListener,在不同的识别状态下回调其不同的方法。

#### 2.5.3 调用语音识别方法

调用语音识别方法

示例: RecognizeManager.startRecognize();

这个方法就是开始进行识别

## 2.5.4 获取识别结果

```
获取识别结果 在步骤 2 里 listener 的回调方法 onRecognizeResult 中获取识别结果。
public void onRecognizeResult(String result)
{
    handleRecognizeResult(result);
}
```


这里的 result 就是返回的结果

## 2.6 语义理解

语义理解部分主要包括以下四个步骤

#### 2.6.1 图灵帐号注册

官网注册图灵帐号才能正常使用 SDK 功能, 网址: http://www.tuling123.com/



## 2.6.2 实例化 TuringManager 类

TuringManager(Context context,String turingKey,String secret)

必须传的参数: turingkey 图灵 key secret 图灵 secret 密钥

#### 2.6.3 设置监听

添加监听: public void setHttpRequestListener(HttpRequestListener listener)

参数: listener 用于监听联网请求结果的回调

代码形式如下:

TuringManager m = new TuringManager (this,turingKey,secret);

```
m. setHttpRequestListener (listener);
其中 listener 就是实现接口 HttpRequestListener
   @Override
   public void onSuccess(string response)
   {
        //成功后回调
   }
   @Override
   public void onFail(int errorCode, String error)
   {
        //失败后回调
   }
2.6.4 发出请求
   发出请求
   public void requestTuring(String requestInfo)
    参数: requestInfo 为传递的文本
比如 requestInfo = "你好",那么在上一步的 public void on Success (String result) 中
result 可以得到一串 json 字符串,其中 json 字符串根据不同的类型会有不同的格式.
示例一:
   requestInfo = "你好"
返回结果:
```

```
{
        "code":100000,
        "text":"你好,我是聪明可爱的机器人"
        }
        示例二:
        requesetInfo = "给我一张图片";
返回结果:
        {
            "code": 200000,
            "text": "亲,已帮你找到图片",
            "url": "http://m.image.so.com/i?q=%E5%B0%8F%E7%8B%97"
        }
```

## 2.7 语音合成 (TTS)

语音合成部分主要包括以下四个步骤


## 2.7.1 实例化 TTSManager 类

TTSManager 类实例化

该类为语音合成的管理类,要使用语音合成功能,首先要创建 TTSManager 的对象实例,由于该 SDK 支持百度 TTS,不再支持讯飞

如果选用百度在线 TTS, 其构造函数如下:

public TTSManager(Context context, String bdAPI\_KEY, String bdSECRET\_KEY)
这里的 bdAPI\_KEY 和 bdSECRET\_KEY ,需要自己到百度官方去申请
http://yuyin.baidu.com/ ,位置如图所示:



#### 2.7.2 设置监听

添加监听: TTSManager.setTTSListener(mTTSListener)

mTTSListener 需要实现接口 TTSListener ,可以在不同的语音合成状态下回调其不同的方法.

#### 2.7.3 开始语音合成

调用 TTSManager.startTTS(String ttsContent) 方法来进行语音合成

参数:ttsContent 就是需要被合成的文本,比如 ttsContent= "你好",那么就会读出你好。

#### 2.7.4 处理合成完成

语音合成后,就会触发 on Speech Finish (), 这样即可在其方法中添加相应的逻辑。

# 3 常见问题

Q:安卓SDK在哪里可以下载?

A: 登入图灵账号,在"机器人接入"页面就能下载到SDK,除此之外,图灵机器人还提供IOS版本的SDK。

Q:安卓SDK ASR和TTS不可用?

A:使用相应的功能,需要去第三方平台申请相应的账号,并且开通语音识别和语音合成的功能。

Q: Demo 无法正常对话?

A:确保在图灵机器人官网申请正确的 turingApiKey ,并保证正确填写 turingApiKey 和 secret 参数。