Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie



Filière : Réseaux Informatiques Et Télécommunications

Option : Cybersécurité & Sécurité de l'information

Niveau: 4^{ième}Année

Rapport de projet en protocoles de sécurité

Projet d'authentification avec Kerberos



Réalisé par :

- Ayadhi Ibrahim
- Miled Ghassen
- Aloui Hichem

Professeur:

Youssfi Souheib

Table des matières

I -	Intro	duction générale3	
II-	Fonct	tionnement du protocole Kerberos3	
1	. Ke	rberos en Active Directory	3
2	. Fo	nctionnement	3
3	. Se	rvices SMB et CIFS	4
III-	Ré	alisation5	
1	. Co	nfiguration du Windows Server 2016	5
	1.1-	Configuration du nom de la machine et de l'adresse IP :	5
	1.2-	Installation du serveur DNS et des rôles Active Directory :	6
	1.3-	Configuration AD DS	7
	1.4-	Configuration DNS	8
	1.5-	Installation et configuration du serveur NTP	9
2	. Co	nfiguration de la machine Serveur	11
	2.1-	Configuration d'une IP statique et du nom de la machine :	11
	2.2-	Configuration du DNS	11
	2.3-	Configuration NTP	12
	2.4-	Configuration SMB/Winbind	12
	2.4.1	- Installation des paquets nécessaires	12
	2.4.2	- Fichiers de configuration	12
	2.5-	Configuration des dossiers partagés	14
	3.	Configuration de la machine Client	15
	4.	Authentification Kerberos	15
	4.1-	Joindre le royaume :	15
	4.2-	Obtention TGT	16
	4.2.1	- Partie théorique :	16
	4.2.2	- Partie pratique :	17
	4.3-	Obtention TGS et accès au service	18
	4.3.1	- Partie théorique	18
	4.3.2	- Partie pratique :	22
	4.4-	Résumé	24
IV-	Co	nclusion générale25	

I- Introduction générale

Kerberos est un protocole d'authentification AAA issu du projet « Athena » du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il est chargé d'authentifier, d'autoriser et de surveiller les utilisateurs voulant accéder aux ressources et services de votre réseau.

- L'authentification désigne le fait de prouver qu'on est bien la personne que l'on prétend être. L'authentification vient en complément de l'identification. Pour s'authentifier, on ajoute une preuve à l'identification.
- L'autorisation est la deuxième phase de la triade AAA. Elle agit une fois que l'utilisateur s'est authentifié. C'est dans cette phase qu'on donne ou non accès à la ressource demandée, en fonction de la politique de contrôle d'accès.
- La dernière des trois phases de la triade AAA est désignée par le terme Accounting qui peut être traduit par traçabilité dans ce contexte. Les utilisateurs se sont authentifiés, puis ont obtenu une autorisation d'accès. Maintenant on garde une trace de toutes les actions effectuées par l'utilisateur. On dit que les actions de l'utilisateur sont loguées. Un administrateur réseaux pourra ainsi, consulter les logs afin de vérifier les actions d'un utilisateur, ou bien retrouver l'auteur de telle ou telle action.

Le protocole **Kerberos** a été normalisé dans sa version 5 par l'IETF dans les RFC 1510. C'est un standard qui résout de nombreux problèmes de sécurité, d'administration, et de productivité dans l'authentification des clients et des services au sein d'un réseau. En effet, **Kerberos** introduit le principe de Single Sign-On (SSO). Ainsi avec une authentification unique, l'utilisateur aura accès à tous les services du réseau.

Le **SSO**, pour Single Sign-On, désigne un système d'authentification permettant à un utilisateur d'accéder à de nombreuses applications sans avoir à multiplier les authentifications. L'utilisateur renseigne un mot de passe en début de session et peut ensuite accéder à de nombreuses applications informatiques sans être contraint de devoir s'authentifier sur chacune d'entre elles

II- Fonctionnement du protocole Kerberos

1. Kerberos en Active Directory

Active Directory est une solution de Microsoft utilisée pour la gestion d'un système d'information, articulée sur les points suivants :


- Un système d'annuaire de ressources (LDAP)
- Un système d'authentification (Kerberos)
- Un système de résolution de noms (DNS)
- Une politique logicielle homogène

Nous allons nous intéresser dans cet article à la partie authentification au sein d'un Active Directory, donc à la partie Kerberos.

2. Fonctionnement

Le besoin auquel répond Kerberos est celui d'un utilisateur qui souhaite utiliser un service exposé quelque part sur le réseau, sans pour autant que l'utilisateur ait besoin d'envoyer son mot de passe, et sans que le serveur ait besoin de connaître les mots de passe de tout le monde. C'est une authentification centralisée. Pour répondre à cette problématique, il faut au minimum trois entités


- Un client, qui peut être un ordinateur, un service, une personne, ...
- Une machine proposant un service
- Un *Key Distribution Center* ou centre de distribution de clés (KDC) qui est le contrôleur de domaine (DC) en environnement Active Directory



L'idée est que lorsque le client veut accéder au service, aucun mot de passe ne sera envoyé sur le réseau, évitant ainsi des fuites de ceux-ci qui pourraient compromettre le réseau, et l'authentification est centralisée, c'est au niveau du KDC que ça se passe.

Pour cela, le processus est un peu lourd, et se découpe en trois étapes :

- 1. Authentication Service (AS): Le client doit s'authentifier auprès du KDC
- 2. Ticket-Granting Ticket (TGT) : Il doit ensuite demander un ticket permettant d'accéder au service choisi (Dans notre cas, c'est : CIFS)
- 3. Accès au service (AP) : Il communique enfin avec le service en lui fournissant le ticket




3. Services SMB et CIFS

- **SMB**: Le sigle SMB signifie "Server Message Block". Il s'agit d'un protocole de partage de fichiers inventé par IBM. Il a été conçu pour permettre aux ordinateurs de lire et d'écrire des fichiers sur un hôte distant via un système de réseau local (LAN).
- **CIFS** : CIFS est le sigle de "Common Internet File System". **CIFS est un dialecte de SMB**. Plus clairement, CIFS est une mise en œuvre particulière du protocole SMB, créée par Microsoft.
- Quelle est la différence ? : Dans la plupart des cas, lorsqu'on dit qu'on utilise SMB ou CIFS, on parle de la même chose. Les deux versions du protocole sont équivalentes tant du point de vue intellectuel que du point de vue pratique : une machine client « parlant » le CIFS peut dialoguer avec un serveur parlant le SMB et vice versa

III- Réalisation

Notre projet se compose d'un KDC (Windows Server 2016), un client et un serveur (Ubuntu 18.04 LTS).

Voici un résumé de ce qu'on va implémenter



1. Configuration du Windows Server 2016

1.1- Configuration du nom de la machine et de l'adresse IP :

• Modification du nom de la machine

Ouvrir le « Gestionnaire de serveur » puis cliquer sur « Serveur Local » Cliquer sur le nom de l'ordinateur (WIN-XXXXXXXXXX). La fenêtre « Propriétés système » s'ouvre, cliquer sur « Modifier ».

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.
Nom de l'ordinateur :
kdc

Modifier le nom de votre ordinateur puis cliquer sur « OK ».

• Définir une adresse IP fixe

Ouvrir le « Gestionnaire de serveur » puis cliquer sur « Serveur Local ». Cliquer sur « Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6 ». Faire un clic droit sur la carte Ethernet0 puis cliquer sur « Propriétés ». Sélectionner « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis cliquer sur « Propriétés »

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)									
Général									
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.									
Obtenir une adresse IP automatiq	uement								
─ Utiliser l'adresse IP suivante :									
Adresse IP :	192 . 168 . 1 . 100								
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0								
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 1									
Obtenir les adresses des serveurs	s DNS automatiquement								
── Utiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :								
Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 1 . 100								
Serveur DNS auxiliaire :	8 . 8 . 8 . 8								
Valider les paramètres en quittant Avancé									
	OK Annuler								


Nous allons maintenant redémarrer la machine.

1.2- Installation du serveur DNS et des rôles Active Directory :

Ouvrir le « Gestionnaire de serveur » puis cliquer sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ». La fenêtre « Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités » s'ouvre. Cliquer sur le bouton « Suivant » Cocher « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » puis cliquer sur « Suivant ». Sélectionner votre serveur, puis cliquer sur « Suivant ».

Cocher les rôles « AD DS » et « DNS » et valider quand l'assistant vous propose d'installer les outils de gestion. Qui dit outils de gestion, dit console d'administration comme "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" mais aussi le module PowerShell pour Active Directory.


Ensuite, cliquer sur le bouton « Suivant » pour continuer l'installation.



Sur toutes les fenêtres suivantes, cliquer sur « Suivant », puis « Installer ».


Une fois l'installation terminée, sur la page « Gestionnaire de serveur », cliquer sur le drapeau avec un triangle jaune.

Cliquer ensuite sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » pour commencer la configuration de déploiement.



1.3- Configuration AD DS


Comme il s'agit d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, Cocher « Ajouter une nouvelle forêt » et renseigner un nom dans le champ « Nom de domaine racine ».
Ensuite cliquer sur le bouton « Suivant ».




Taper un mot de passe pour le mode de restauration des services de d'annuaire (DSRM), puis cliquer sur « Suivant ».

Sur la fenêtre de l'option DNS, cliquer sur « Suivant ».


Vérifier votre nom de domaine du NetBIOS puis cliquer sur « Suivant ».




Sur toutes les fenêtres suivantes, cliquer sur « Suivant », puis « Installer ». Une fois l'installation terminée, votre machine va redémarrer automatiquement.



1.4- Configuration DNS



• Créer zone de recherche inversée :




Choisir « vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette foret » Cliquer Suivant

Choisir « Zone principale »


Cliquer Suivant

Mentionner votre sous-réseau :




• Ajouter les hôtes :

Par défaut kdc.insat.tn existe, on va l'ajouter à la zone de recherche inversée :



Ajouter serveur et client



Actualiser, on aura maintenant:

• Zones de recherche directes (Forward):

client	Hôte (A)	192.168.1.102	statique
kdc	Hôte (A)	192.168.1.100	statique
serveur	Hôte (A)	192.168.1.101	statique


• Zones de recherche inversées (Reverse):

192.168.1.100	Pointeur (PTR)	kdc.insat.tn.	statique
192.168.1.101	Pointeur (PTR)	serveur.insat.tn.	statique
192.168.1.102	Pointeur (PTR)	client.insat.tn.	statique


1.5- Installation et configuration du serveur NTP

Nous allons tout d'abord configurer le NTP via les stratégies de groupe en local. Tout d'abord on ouvre la commande Run (Windows + R) et on tape : gpedit.msc


On sélectionne dans configuration de l'ordinateur : "Modèle d'administration\System\Service de temps Windows\Fournisseurs de temps" sur le panneau de gauche et on ouvre Enable Windows NTP Server :



Revenir en arrière au niveau du service de temps Windows et ouvrir les options de configuration globale :




On active la fonctionnalité et on change la valeur du paramètre « AnnounceFlag » à 5.



Ouvrez l'onglet Services sous outils :

Dans l'onglet services démarrer le Service Temps Windows et démarrer ou redémarrer le si il est déjà actif. De plus configuré son démarrage en automatique si cette option n'est pas en place par défaut.



Remarque: Si le pare-feu Windows est activé, autorisez le port 123 en UDP

2. Configuration de la machine Serveur

2.1- Configuration d'une IP statique et du nom de la machine :

ip link show (pour identifier le nom de votre interface)

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdi
  group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP
  de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:81:55 brd ff:ff:</pre>
```

nano /etc/networking/interfaces

(ajouter la configuration d'une adresse IP statique avec le nom de votre interface)

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

sudo hostnamectl set-hostname serveur

(choisir un nouveau pour votre machine, ce nom va apparaître après dans Active Directory) nano /etc/hosts

(changer toute occurrence de l'ancien nom avec le nouveau nom)

```
127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 serveur
```

Redémarrer votre machine

2.2- Configuration du DNS

nano /etc/resolv.conf

(spécifier l'adresse de votre serveur DNS)

nameserver 192.168.1.100 search insat.tn

nslookup

(Vérifier votre DNS , la résolution doit être réussite dans les deux sens)

```
> 192.168.1.100
100.1.168.192.in-addr.arpa
                                name = kdc.insat.tn.
> 192.168.1.101
101.1.168.192.in-addr.arpa
                                name = serveur.insat.tn.
> 192.168.1.102
102.1.168.192.in-addr.arpa
                                name = client.insat.tn.
> kdc.insat.tn
Server:
                192.168.1.100
Address:
                192.168.1.100#53
Name:
        kdc.insat.tn
Address: 192.168.1.100
> serveur.insat.tn
                192.168.1.100
Server:
                192.168.1.100#53
Address:
        serveur.insat.tn
Name:
Address: 192.168.1.101
> client.insat.tn
Server:
                192.168.1.100
                192.168.1.100#53
Address:
        client.insat.tn
Name:
Address: 192.168.1.102
```

2.3- Configuration NTP

nano /etc/ntp.conf

(commenter les serveurs NTP par défaut et activer votre nouveau serveur NTP)

```
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

# Use Ubuntu's ntp server as a fallbace
#pool ntp.ubuntu.com
server 192.168.1.100
server obelix
# Access control configuration; see //
```

service ntp restart systemctl enable ntp

ntpq-p

(vérifier votre serveur NTP)

remote	refid	st	t i	when p	0011	reach	delay	offset	jitter
kdc.insat.tn	.LocL.						0.316	-363.66	0.000

ntpdate -dv 192.168.1.100

(vous devez avoir le message "adjust time server")

```
30 Apr 06:27:12 ntpdate[4094]: ntpdate 4.2.8p10@1.3728-o (1)
Looking for host 192.168.1.100 and service ntp
192.168.1.100 reversed to kdc.insat.tn
host found : kdc.insat.tn
transmit(192.168.1.100)
receive (192.168.1.100)
transmit(192.168.1.100)
receive (192.168.1.100)
transmit(192.168.1.100)
receive (192.168.1.100)
transmit(192.168.1.100)
receive (192.168.1.100)
server 192.168.1.100, port 123
stratum 1, precision -23, leap 00, trust 000
refid [LOCL], delay 0.02611, dispersion 0.00038
transmitted 4, in filter 4
reference time:
                   e254bf8f.4767e76f Thu, Apr 30 2020 5:07:59.278
originate timestamp: e254d225.c767e76f Thu, Apr 30 2020 6:27:17.778 transmit timestamp: e254d226.24400e8e Thu, Apr 30 2020 6:27:18.141
filter delay: 0.02617 0.02612 0.02644 0.02611
          0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: -0.36344 -0.36343 -0.36292 -0.36292
          0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
delay 0.02611, dispersion 0.00038
offset -0.362922
30 Apr 06:27:18 ntpdate[4094]: adjust time server 192.168.1.100 offset -0.362922 sec
```

- 2.4- Configuration SMB/Winbind
 - 2.4.1- Installation des paquets nécessaires

apt-get update

apt-get install winbind libpam-winbind libnss-winbind libnss3 smaba smbclient krb5-user

- 2.4.2- Fichiers de configuration
- krb5.conf

sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.reference sudo nano /etc/krb5.conf

```
[libdefaults]
default_realm = INSAT.TN
rdns = no
dns_lookup_kdc = false
dns_lookup_realm = false
kdc_timesync = 1
ccache type = 4
forwardable = true
proxiable = true
[realms]
INSAT.TN = {
kdc = KDC.insat.tn
admin_server = KDC.insat.tn
default domain = insat.tn
[domain_realm]
    .insat.tn = INSAT.TN
    insat.tn = INSAT.TN
[logging]
    kdc = FILE:/var/log/krb5/krb5kdc.log
    admin server = FILE:/var/log/krb5/kadmind.log
    default = SYSLOG:NOTICE:DAEMON
```

smb.conf

sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.reference sudo nano /etc/samba/smb.conf

```
#GLOBAL PARAMETERS
[global]
  # [ REALM Config ]
  workgroup = INSAT
  realm = INSAT.TN
    # Active Directory System
  security = ADS
  encrypt passwords = yes
  # [ Logging Config ]
  log level = 3
  log file = /var/log/samba/%m
  max log size = 50
  # [ Winbind Config ]
    #enable enum users and groups to display all
    #domain users and groups with getent tool
    #(for testing purposes only :remove for production)
  winbind enum users = Yes
  winbind enum groups = Yes
  winbind nested groups = Yes
    #to log in with username instead of username@INSAT.TN
  winbind use default domain = Yes
    #separator for valid users in sharing options
  winbind separator = +
  # [ idmap Config ]
    #to map domain accounts to a local account
    #specify uid and gid range
  idmap uid = 600-20000
  idmap gid = 600-20000
  # [ User Config ]
    #home directory and shell for logon users
  template shell = /bin/bash
  template homedir = /home/%u
```

smb.conf

sudo nano /etc/nsswitsh.conf

```
#to enable the name service switch (NSS) libraryto make
#domain users and groups available to the local system:
#Keep the compact entry as first source for both databases.
#This enables NSS to look up domain users and groups
#from the /etc/passwd and /etc/group files
#before querying the Winbind service.
#Do not add the winbind entry to the NSS
#shadow database. This can cause the wbinfo utility fail.
                compat systemd winbind
passwd:
                compat systemd winbind
group:
shadow:
                compat
gshadow:
                files
```

sudo service winbind restart

2.5- Configuration des dossiers partagés

Concernant la configuration des dossiers partagés sur le serveur, on a créé un dossier nommé « rt4 » contenant des sous dossiers portants le nom de chaque option : « securité » « datasc » « iot ».

Chaque sous dossier n'est accessible que par les étudiants appartenant au groupe de l'option spécifiée.

smb.conf

Chaque configuration contient:

- Le chemin d'accès : par exemple //serveur/security
- Le chemin du dossier : par exemple /rt4/security
- Les utilisateurs ayant accès a ce partage : par exemple : @INSAT+security
 - o nutilise le symbole « @ » pour désigner un groupe d'utilisateur suivi du nom de REALM , suivi d'un symbole « + » déjà mentionné dans la configuration globale , suivi du nom de groupe
 - o pour mentionner un utilisateur, on utilise le même syntaxe en éliminant le symbole « @ »
- Les options et les permissions du partage

```
[security]
    comment = security share
    path = /rt4/security/
    valid users = @INSAT+security
    force group = security
   writable = yes
   read only = no
   force create mode = 0660
   create mask = 0777
    directory mask = 0777
   force directory mode = 0770
   access based share enum = yes
   hide unreadable = yes
[datasc]
    comment = data science share
    path = /rt4/datasc/
   valid users = @INSAT+datasc
    force group = datasc
   writable = yes
   read only = no
    force create mode = 0660
   create mask = 0777
    directory mask = 0777
    force directory mode = 0770
    access based share enum = yes
   hide unreadable = yes
[iot]
    comment = Iot Share
   path = /rt4/iot/
   valid users = @INSAT+iot
force group = iot
   writable = yes
    read only = no
```

Active Directory

Maintenant, il faut créer les groupes correspondant dans AD et y ajouter des utilisateurs





3. Configuration de la machine Client

Sur la machine client, les mêmes étapes que la machine serveur vont être répétées sauf la partie du partage du dossier. Eventuellement le client peut jouer le rôle du serveur en partagent des dossiers avec smb.


4. Authentification Kerberos

4.1- Joindre le royaume :

Ignorer le message « DNS update failed »

```
project@client:~$ sudo net ads join -U kdc -S kdc.insat.tn
Enter kdc's password:
Using short domain name -- INSAT
Joined 'CLIENT' to dns domain 'insat.tn'
DNS update failed: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
project@client:~$
```

Verifier dans AD:



sudo systemctl winbind stop sudo systemctl smbd restart sudo systemctl winbind start

Vérifier votre connexion à l'AD et lister AD users et groups

```
project@client:~$ wbinfo -u project@client:~$ wbinfo -g domain computers domain controllers schema admins enterprise admins client cert publishers domain admins
```

project@client:~\$ sudo net ads testjoin Join is OK


Par exemple l'utilisateur "serveur" n'existe pas dans /etc/passwd mais existe dans AD

```
project@client:~$ sudo cat /etc/passwd | grep serveur
project@client:~$ id serveur
uid=606(serveur) gid=604(domain users) groups=604(domai
project@client:~$
```

4.2- Obtention TGT

4.2.1- Partie théorique :

Nous sommes donc dans un contexte Active Directory, ce qui fait que le KDC est également le contrôleur de domaine (*Domain Controller* ou DC). Le KDC possède l'ensemble des informations du domaine, dont les clés de chacun des services, machines, utilisateurs, ... Tous les autres éléments ne connaissent que leur clé, et n'ont de ce ne fait pas connaissance des clés des autres objets dans l'Active Directory. Nous sommes donc dans une situation pareille :




Le client veut communiquer avec le service CIFS du serveur. Il faudra pour cela qu'il s'authentifie auprès du KDC pour ensuite pouvoir demander d'utiliser le service. Cette phase s'appelle *Authentication Service* (AS).

Authentication Service (AS)


KRB_AS_REQ

Le client va dans un premier temps envoyer une demande de *Ticket Granting Ticket* (TGT) au contrôleur de domaine (DC). Cette demande est appelée **KRB_AS_REQ** (*Kerberos Authentication Service Request*). Le TGT que demande le client est un bout d'information chiffrée contenant entre autres une clé de session et des informations sur l'utilisateur (ID, nom, groupes, ...).

Afin d'effectuer cette demande de TGT, le client va envoyer son nom au KDC ainsi que l'heure précise de la demande (heure qu'il va chiffrer avec son secret) et quelques autres informations en clair.



Le KDC va alors recevoir ce nom, et va vérifier qu'il existe dans sa base de données.



S'il le trouve, il va alors récupérer le condensat (ou *hash*) du mot de passe de client qu'il utilisera pour tenter de déchiffrer le timestamp envoyé. S'il n'y arrive pas, c'est que le client n'est pas celui qu'il prétend être.

S'il y arrive, en revanche, c'est que c'est bien client qui est en train de lui parler puisque l'utilisateur a connaissance du secret de client, donc le KDC va générer une clé de session qui sera unique pour cet utilisateur, ce ticket, et limitée dans le temps.




> KRB_AS_REP

Le KDC va alors renvoyer à client différents éléments dans sa réponse (KRB_AS_REP)

- La clé de session, chiffrée avec le hash de client ;
- Le TGT, contenant différentes informations dont les principales sont les suivantes :
 - o Le nom de l'utilisateur
 - o La période de validité
 - o La clé de session générée
 - o Le *Privilege Attribute Certificate* (PAC) qui contient des informations spécifiques sur le client permettant de connaître ses droits (son ID, les groupes auxquels il appartient, ...)

Le TGT sera chiffré avec la clé du KDC. Ainsi, seul le KDC est en mesure de déchiffrer et lire le contenu de ce ticket.



Remarque: Notons que ce TGT est considéré comme une information publique. Il peut très bien être intercepté pendant la phase d'authentification.

Le client reçoit alors ces informations. En utilisant son secret, le premier message va être déchiffré afin de récupérer la clé de session nécessaire pour la suite des échanges.


4.2.2- Partie pratique :

4.3- Obtention TGS et accès au service

4.3.1- Partie théorique

Ticket-Granting Service (TGS)


Maintenant que le client a pu s'authentifier, nous voici dans la situation suivante : Le client possède sa clé ainsi qu'une clé de session limitée dans le temps que seul lui connait, et un TGT chiffré par le KDC qui contient, entre autres, cette même clé de session.



> KRB TGS REQ

Si client veut utiliser un service, par exemple CIFS sur le serveur \\SERVEUR, il va envoyer plusieurs informations au KDC pour que celui-ci lui renvoie un ticket de service.

- Le TGT;
- L'identifiant du service qu'il veut utiliser et l'hôte associé, donc CIFS/SERVEUR dans cet exemple;
- Un *authenticator*, qui est un message contenant son nom, et un timestamp, le tout chiffré avec la clé de session qu'il a en sa possession.




Ces informations reçues par le KDC permettent deux choses.

■ La **première** est de s'assurer que c'est bien client qui fait la demande. Pour cela, le KDC va comparer le contenu du TGT avec le contenu de l'*authenticator*. Comme seul le KDC peut lire le contenu du TGT, il est certain que ce contenu n'a pas été falsifié. Le KDC va donc lire le contenu du TGT, donc les

informations de l'utilisateur qui possède le TGT, mais également la clé de session. Ensuite, il va déchiffrer le contenu de l'authenticator avec la clé de session. Si le déchiffrement fonctionne, et que les données dans l'authenticator correspondent aux données dans le TGT, alors client est bien qui il prétend être. En effet, cela assure au KDC que celui qui a fait la requête possède le TGT et a connaissance de la clé de session négociée.

• La **deuxième** est de savoir à quel service client veut avoir accès, information qu'il obtient en recevant l'identifiant de ce service.

Voici un schéma qui permet de résumer ce processus de vérification au niveau du KDC :




> KRB TGS REP


Maintenant que le KDC a pu vérifier que l'utilisateur était bien client, il va lui renvoyer des informations qui lui permettront de faire une demande auprès du service. Ce message est le KRB_TGS_REP. Il est composé des éléments suivants :

- Un ticket contenant le nom et l'instance du service demandé (CIFS/SERVEUR), le nom d'utilisateur (client), le PAC et une nouvelle clé de session qui est valide uniquement pour client voulant discuter avec CIFS sur //SERVEUR pendant un certain temps. Ce ticket est chiffré avec la clé du service en question (donc celle de la machine, puisque le service CIFS tourne sous l'utilisateur machine);
- La nouvelle clé de session

Ces deux informations (le ticket et la clé de session) sont chiffrées avec la première clé de session, celle qui a été échangée au début entre le KDC et le client.




Le client va recevoir ce paquet, et va pouvoir déchiffrer la première couche pour obtenir la clé de session créée pour la communication avec le service, ainsi que le ticket généré pour l'utilisation de ce service. Ce ticket s'appelle le Ticket-Granting Service (TGS).



Accès au service (AP)


KRB_AP_REQ

Le client va alors générer un nouvel authentifiant qu'il va chiffrer avec cette nouvelle clé de session, et enverra le ticket par la même occasion pour envoyer la requête KRB_AP_REQ au service. C'est le même processus qu'avec le KDC.



Le service CIFS reçoit le ticket qu'il peut déchiffrer. Il est certain que celui-ci est valide et authentique puisque seul le KDC est l'autre entité possédant sa clé. Dedans, il trouvera la clé de session qu'il utilisera pour déchiffrer l'authentifiant. En comparant le contenu du ticket de service avec le contenu de l'authentifiant, le service peut être certain de l'authenticité du client, et il peut lui envoyer les informations dont il a besoin.

Voici un schéma qui permet de résumer ce processus de vérification au niveau du SERVEUR :



4.3.2- Partie pratique :

Toute la procédure de génération du TGS et du vérification du TGS citée ci-dessus se passe en **« Background »**, de ce fait le client, après avoir obtenu son TGT, il peut demander un service. Si son TGT est valide, il va obtenir un TGS et ceci va être vérifié au niveau du serveur.

Nous avons intercepté ce processus qui s'exécute en arrière-plan grâce au WireShark.

Au niveau du KDC

<u>.</u>	₫ *Ethernet								
File	Edit	View Go	Capture Analyze Stati	stics Telephony Wireless	s Tools H	elp			
		(a)	🔀 🖺 🍳 👄 👄 堅	1 4 Q	Q <u>#</u>				
	kerberos								
No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
Г	800	7.730266	192.168.1.102	192.168.1.100	KRB5	208	AS-REQ		
	801	7.730740	192.168.1.100	192.168.1.102	KRB5	216	KRB Error: KRB5KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED		
	1353	12.430208	192.168.1.102	192.168.1.100	KRB5	286	AS-REQ		
	1354	12.430755	192.168.1.100	192.168.1.102	KRB5	1491	AS-REP		
	8720	83.565636	192.168.1.102	192.168.1.100	KRB5	1421	TGS-REQ		
	8723	83.566673	192.168.1.100	192.168.1.102	KRB5	1357	TGS-REP		

AS-REQ: Authentication Service Request, c'est la demande de TGT: En premier lieu elle a été refusé, puis accepté et suivie de renvoi de AS-REP (réponse du KDC et renvoi du TGT)

TGS-REQ: Ticket-Granting Service Request, une fois le client un service et son TGT et valide, il recevra un TGS-REP

Au niveau du client : Exemple 1

l'option -k de la commande smbclient désigne : Use kerberos (active directory) authentication

```
client@client:~$ klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_1002)
client@client:~$ smbclient //serveur/security -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
SPNEGO: Could not find a suitable mechtype in NEG TOKEN INIT
session setup failed: NT_STATUS_INTERNAL_ERROR
client@client:~$ kinit
Password for client@INSAT.TN:
client@client:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc 1002
Default principal: client@INSAT.TN
Valid starting
                  Expires
                                      Service principal
05/03/20 23:05:25 05/04/20 09:05:25 krbtgt/INSAT.TN@INSAT.TN
       renew until 05/04/20 23:05:20
client@client:~$ smbclient //serveur/security -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
```

Au début , le client ne peut pas accéder au service car il n'a pas de TGT , ensuite , on remarque que l'accès est devenu possible avec obtention d'une TGS (CIFS) **automatiquement.**

```
client@client:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc 1002
Default principal: client@INSAT.TN
Valid starting
                 Expires
                                  Service principal
renew until 05/04/20 23:05:20
05/03/20 23:05:31 05/04/20 09:05:25 cifs/serveur@INSAT.TN
client@client:~$ kdestroy
client@client:~$ klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_1002)
client@client:~$ smbclient //serveur/security -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
SPNEGO: Could not find a suitable mechtype in NEG TOKEN INIT
session setup failed: NT_STATUS_INTERNAL_ERROR
client@client:~$
```

Lorsque on supprime notre ticket, l'accès redevient bien sur refusé.

• Au niveau du client : Exemple 2

Maintenant, on va mettre l'accent sur l'obtention d'une TGS avec un accès refusé de la part du serveur.


```
roject@client:~$ klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_1000)
project@client:~$ kinit ghassen
Password for ghassen@INSAT.TN:
project@client:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc 1000
Default principal: ghassen@INSAT.TN
                Expires
Valid starting
                                   Service principal
renew until 05/05/20 01:56:50
project@client:~$ smbclient //serveur/security -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
tree connect failed: NT STATUS ACCESS DENIED
project@client:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: ghassen@INSAT.TN
Valid starting
                 Expires
                                   Service principal
renew until 05/05/20 01:56:50
05/04/20 01:57:03 05/04/20 11:56:54 cifs/serveur@INSAT.TN
project@client:~$ smbclient //serveur/datasc -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated
WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> quit
oroject@client:~$ smbclient //serveur/security -k
WARNING: The "idmap uid" option is deprecated WARNING: The "idmap gid" option is deprecated
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Au début , l'utilisateur « ghassen » appartenant au groupe « datasc » et avec une TGT valide veut accéder au dossier « security » , on remarque qu'il a obtenu automatiquement un ticket CIFS après sa demande d'accès mais son accès est refusé. Avec ce même ticket CIFS , il a pu au ensuite d'accéder au dossier « datasc » mais son accès au dossier « security » reste bloqué.


4.4- Résumé

C'est un processus relativement complexe, mais une fois que les étapes ont été vues en détails, on comprend mieux l'utilité de chacune d'elles.

Voici un schéma récapitulatif des trois étapes pour un client qui demande un accès à deux services différents :



Pour résumer notre projet on peut se référer à ce schéma :



IV- Conclusion générale

Ce projet nous a permis de découvrir les étapes détaillées de mise en œuvre du protocole d'authentification Kerberos, d'analyser son processus d'authentification et de connecter des machines linux dans un domaine Windows (Active Directory).

Kerberos, en tant que système d'authentification, n'est qu'un des maillons indissociables de toute la chaîne de sécurité. Son rôle est primordial, car il va permettre la certification de la validité des interlocuteurs sur le réseau, mais sera totalement inutile si des portes sont laissées grandes ouvertes aux crackers, leur permettant de prendre possession des comptes avec privilège.