# 实验 8 Linux内核配置编译安装实验

## 实验目的

1.掌握配置和编译 Linux 内核的基本方法

## 实验内容

- 1.查看当前ubuntu server 1604内核及硬件信息
- 2.下载、解压linux 内核
- 3.配置 linux 内核
- 4.编译和安装 linux 内核

## 实验前提

请先克隆 ubuntu server 1604 虚拟机,并使用克隆虚拟机安装新kernel,以防原ubuntu linux 失效。

#### 实验步骤

#### 一.查看当前ubuntu server 1604内核及硬件信息

1.使用下列命令查看当前linux的内核版本,并记录结果。

uname -a

例如,下列命令和结果显示了当前linux使用的内核版本为 4.4.0-116-generic:

eo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ uname -a Linux ubuntu 4.4.0-116-generic #140-Ubuntu SMP Mon Feb 12 21:23:04 UTC 2018 x86\_64 x86\_64 x86\_64 GNU/Linux

2.学习使用下列命令查看当前linux运行的硬件环境信息,任选三个,记住它。

# 显示你的硬件以及所需的模块 lshw # 查看硬件信息,包括bios、cpu、内存等 信息 dmidecode # 查看硬件信息 dmesg # lspci (比cat /proc/pci更直观) lspci -v # 查看 /proc文件夹下的若干文件: 查看CPU信息 cat /proc/cpuinfo 查看内存信息 cat /proc/meminfo 查看键盘和鼠标 cat /proc/bus/input/devices 查看板卡信息 cat /proc/pci 查看USB设备 cat /proc/bus/usb/devices 查看各设备的中断请求(IRQ) 

3.查看当前linux内核的配置文件.

cat /proc/interrupts

# 注意, config 后的版本可能有变化。

sudo less /boot/config-4.4.0-116-generic

#### 二.下载、解压linux 内核

1.查找并且下载一份内核源代码

Linux受GNU通用公共许可证(GPL)保护,其内核源代码是完全开放的。现在很多Linux的网站都提供内核代码的下载。

推荐使用Linux的官方网站: http://www.kernel.org。在这里你可以找到所有的内核版本。

考虑到下载需要时间,我们已将 Linux 5.2.11 kernel 下载到 ubuntu server 1604 虚拟机的 ~/Downloads/ 中,文件名为linux-5.2.11.tar.xz。

如果要自行下载最新内核版本,可以在虚拟机中~/Downloads/目录下运行下列命令:

leo@ubuntu:~# cd Downloads/

leo@ubuntu:~/Downloads\$ wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.3.4.tar.xz

2.运行下列命令解压kernel包。

leo@ubuntu:~/Downloads\$ tar -xvf linux-5.2.11.tar.xz

3.建立待编译内核的工作目录

leo@ubuntu:~# cd Downloads/

leo@ubuntu:~/Downloads\$ mkdir -p mylinux/kernel/

#### 三.配置 linux 内核

1.如果不是第一次编译,有必要将内核源代码树置于一种完整和一致的状态。因此推荐执行命令:

leo@ubuntu:~/Downloads\$ cd linux-5.2.11
leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ make mrproper

make mrproper命令会删除所有的编译生成文件、内核配置文件(.config文件)和各种备份文件,所以几乎只在第一次执行内核编译前才用这条命令。

make clean命令则是用于删除大多数的编译生成文件,但是会保留内核的配置文件.config,还有足够的编译支持来建立扩展模块。所以你若只想删除前一次编译过程的残留数据,只需执行make clean命令。

2.将当前ubuntu server 16.04 的内核配置文件拷贝到内核编译目录。

leo@ubuntu:~/Downloads\$ cd linux-5.2.11
leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ cp -v /boot/config-\$(uname -r) .config

3.使用下列命令,根据默认模板生成最初的配置文件.config

leo@ubuntu:~/Downloads\$ cd linux-5.2.11
leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ make defconfig

4.运行下列命令查看生成的.config文件:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ less .config

5.运行下列命令,根据模板精简配置内核。

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ make O=../mylinux/kernel/ localmodconfig

此后,会出现很多待确认的信息,全部按"Enter"(回车)。直到配置结束。

之后,运行下列命令查看目标目录下出现的配置文件:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ ls ../mylinux/kernel/

结果为:

.config .config.old .gitignore include/ Makefile scripts/ source/

6.运行下列命令启动配置列表, 查看已配置项。

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ make O=../mylinux/kernel/ menuconfig

可以酌情修改配置,也可不修改。

7.安装编译工具,准备编译。

# 安装编译工具:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo apt-get install libssl-dev bc libelf-dev

# 以及:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo apt-get install build-essential libncurses-dev flex bison

8.编译已配置内核。

运行下列命令:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ make mrproper

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo make O=../mylinux/kernel/

编译内核需要较长的时间,具体与机器的硬件条件及内核的配置等因素有关(几十分钟~数小时)。

完成后产生的内核文件bzlmage的位置在 .../arch/i386/boot 目录下。这里假设用户的CPU是Intel x86。

如果你在配置时(第**4**步中)选择了可加载模块,编译完内核后,要对选择的模块进行编译。用下面的命令编译模块并安装到标准的模块目录中:

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo make modules

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo make modules\_install

9.安装新的Linux模块和内核

通常,Linux在系统引导后从/boot目录下读取内核映像到内存中。因此如果想要使用自己编译的内核,就必须先将启动文件安装到/boot目录下。使用命令:

# 1. 安装modules。

class="mume-header " id="1安装modules">

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo make O=../mylinux/kernel/ modules install

# 2.安装内核

cp class="mume-header " id="2安装内核">

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ sudo make O=../mylinux/kernel/ install

这个操作将编译的内核安装到/boot下。在Ubuntu 16.04下,会在产生如下文件:

linux image: /boot/vmlinuz-5.2.11

- initrd image: /boot/initrd.img-5.2.11
- 启动配置文件: /boot/config-5.2.11
- 系统文件: /boot/System.map-5.2.11
- 如果选择安装了modules,那么就会在/lib/modules目录下产生一个新的目录"5.2.11"以及其下的若干子文件夹和文件。

说明: Initrd是一个被压缩过的小型根目录,这个目录中包含了启动阶段中必须的驱动模块,可执行文件和启动脚本。当系统启动的时候,bootloader会把initrd文件读到内存中,然后把initrd文件在内存中的起始地址和大小传递给内核。内核在启动初始化过程中会解压缩initrd文件,然后将解压后的initrd挂载为根目录,然后执行根目录中的/linuxrc脚本(cpio格式的initrd为/init,而image格式的initrd<也称老式块设备的initrd或传统的文件镜像格式的initrd>为/initrc),您就可以在这个脚本中加载realfs(真实文件系统)存放设备的驱动程序以及在/dev目录下建立必要的设备节点。这样,就可以mount真正的根目录,并切换到这个根目录中来。

10.运行下列命令,修改grub config。

# 注意: 后面的版本号应当为你之前编译使用的版本。

sudo update-initramfs -c -k 5.2.11

sudo update-grub

leo@ubuntu:~/Downloads/linux-5.2.11\$ cp -R ./arch/i386/boot/. /boot

11.在命令行下运行下列命名,重启ubuntu会自动加载新内核。

sudo reboot

如果失败,会进入initramfs的shell。通常出现进入initramfs,是因为关机不当导致磁盘文件受损还是什么引起的。这里是因为新内核中的配置不对。

12.若成功启动linux server,可以使用下列命令验证内核版本。

uname -mrs

# 参考文献

- 1.https://www.cyberciti.biz/tips/compiling-linux-kernel-26.html
- 2.https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/README.html#installing-the-kernel-source
- 3.https://blog.csdn.net/hamlee67/article/details/71727705