

28장. 카메라 활용

#### 28.1.1. SurfaceView

뷰의 내용을 화면에 출력하기 위해 Surface(LayerBuffer)를 활용하는 뷰 Surface에 그리는 작업은 GPU(Graphic Processing Units)로 빠르게 처리

- SurfaceHolder: Surface에 대한 작업자 클래스
- SurfaceHolder.Callback: Surface의 create, update, destory 상황에 호출될 콜백 함수를 가지는 인터페이스

#### Callback 클래스

- surfaceCreated: 최초로 Surface가 만들어진 순간에 호출
- surfaceChanged : Surface의 크기 변경이 발생하는 순간마다 호출
- surfaceDestoryed : 최종 Surface 공간이 소멸되는 순간 호출



```
public class MySurfaceView extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback {
  private SurfaceHolder holder;
  public MySurfaceView(Context context) {
    super(context);
    //SurfaceHolder Create
    holder = getHolder();
    //Surface callback 등록
    holder.addCallback(this);
  public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format,
                    int width, int height) {
  public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
  public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
```



#### SurfaceHolder 클래스

- addCallback(): Surface에 대한 Callback 클래스를 지정하기 위한 함수
- lockCanvas(): Surface에 그리기 작업을 하기 위한 Canvas를 반환
- unlockCanvasAndPost(): Surface에 그린 내용을 화면에 출력

```
Canvas c = null;
c = holder.lockCanvas(null);
//drawing 작업
holder.unlockCanvasAndPost(c);
```



#### 28.1.2. Texture View

SurfaceView는 뷰 자체에 애니메이션, 형태 바꾸기, 스케일 조정 등이 불가능 두 개의 SurfaceView를 겹쳐서 출력하는 것도 불가능 SurfaceView의 단점을 해결하기 위해 TextureView 제공

TextureView를 이용하면 일반 뷰처럼 제어 가능 애니메이션 효과를 적용할 수 있고 이동 및 크기를 조정 가능 TextureView는 SurfaceView보다 훨씬 더 많은 메모리를 소비 퍼퍼먼스상 SurfaceView가 조금 더 유리

#### SurfaceTextureListener 인터페이스

- onSurfaceTextureAvailable(): TextureView에서 SurfaceTexture를 사용할 준비가 되었을 때 호출
- onSurfaceTextureSizeChanged(): SurfaceTexture의 버퍼 크기가 바뀌었을 때 호출
- onSurfaceTextureDestroyed(): SurfaceTexture가 Destroy 됐을 때 호출
- onSurfaceTextureUpdated(): SurfaceTexture의 내용이 변경되었을 때 호출



```
public class MyTextureView extends TextureView implements
                                                                  TextureView.SurfaceTextureListener {
  public MyTextureView(Context context) {
    super(context);
    //callback 등록
    setSurfaceTextureListener(this);
  //최초에 자동 호출..
  @Override
  public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
  @Override
  public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
  @Override
  public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
    return false:
  @Override
  public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
```

• lockCanvas() 함수로 Canvas 객체를 얻고, 그린 내용을 unlockCanvasAndPost() 함수를 이용 해 화면에 적용

Canvas c=lockCanvas(null); //drawing 작업unlockCanvasAndPost(c);



```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
```

• 카메라에서 넘어오는 영상을 화면에 출력하려면 SurfaceView나 TextureView가 필요

```
<TextureView
android:id="@+id/lab1_textureview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1"/>
```



```
public class Lab1Activity extends AppCompatActivity implements TextureView.SurfaceTextureListener {
  TextureView textureView;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    //...
    textureView.setSurfaceTextureListener(this);
  @Override
  public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
  @Override
  public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
  @Override
  public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
    return true;
  @Override
  public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
```

Camera 오픈

- open(): 하드웨어 카메라를 이용할 수 있게 점유
- release(): 카메라 작업이 끝난 후 Camera 객체 자원 반납
- 카메라 설정

#### Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();

Preview 크기 설정

```
supportedPreviewSizes = parameters.getSupportedPreviewSizes();
if (supportedPreviewSizes != null) {
    previewSize = CameraUtil.getOptimalPreviewSize(supportedPreviewSizes,
    height);
    parameters.setPreviewSize(previewSize.width, previewSize.height);
}
```

• 영상의 방향 설정

```
int result=CameraUtil.setCameraDisplayOrientation(this, 0);
//사진 촬영 시 획득되는 데이터의 방향
parameters.setRotation(result);
//화면에 출력되는 형상의 방향
camera.setDisplayOrientation(result);
```

Parameters 값을 Camera에 대입

```
camera.setParameters(parameters);
```

• 카메라로부터 넘어오는 영상을 TextureView에 전달

```
@Override
public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
    try {
        camera.setPreviewTexture(surface);
    } catch (IOException t) {
    }
    camera.startPreview();
}
```

- Preview 시작은 startPreview(), 그리고 종료는 stopPreview() 함수를 이용
- 사진 찍는 기능은 takePicture() 함수를 이용

```
camera.takePicture(null, null, new Camera.PictureCallback() {
    @Override
    public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {
        camera.startPreview();
    }
});
```

# Step by Step 28-1 – Camera API

Camera API을 이용하여 화면에 카메라 영상을 출력하고 사진찍어 파일로 저장하는 테스트

- 1. Module 생성
- 2. 파일 복사
- 3. AndroidManifest.xml 작업
- 4. MainActivity.java 작성
- 5. 실행





#### 28.3.1. Camera2 API 구조


API Level 21 에서 Camera2 API를 제공

- 무압축 파일 촬영 가능
- 연사속도 향상
- 동영상 프레임 향상
- 동영상 촬영 시 사진촬영
- 셔터 딜레이 단축
- 수동 조작 가능

Camera2 API에서 주요 클래스, 인터페이스

- CameraManager: SystemService, CameraDevice 획득에 사용
- CameraDevice: 카메라 장치를 지칭, CameraCaptureSession create 명령
- CameraCaptureSession: preview 화면 출력 및 이미지 캡처 기능 제공
- ImageReader: 이미지 캡처를 위해 데이터 read 기능 제공
- CameraCharacteristics: 카메라의 각종 정보 획득
- •CameraDevice.StateCallback: 카메라 open, disconnection 등의 콜백 제공
- CameraCaptureSession.StateCallback: 카메라 캡처 세션 콜백
- ImageReader.OnImageAvailableListener: 이미지 획득 시 콜백 함수 제공








28.3.2. Camera2 API 활용

• 카메라 정보 추출



#### manager = (CameraManager)getSystemService(CAMERA\_SERVICE);

• 카메라 식별자 획득

```
for (String camerald : manager.getCameraldList()) {
    characteristics = manager.getCameraCharacteristics(camerald); //...
}
```

• 정보 추출

#### characteristics.get(characteristics.LENS\_FACING)

- LENS\_FACING\_FRONT: 전면 카메라. value: 0
- LENS\_FACING\_BACK: 후면 카메라. value : 1
- LENS\_FACING\_EXTERNAL: 기타 카메라. value : 2



• 카메라에서 지원하는 크기 목록


StreamConfigurationMap info = cameraCharacteristics
.get(CameraCharacteristics.SCALER\_STREAM\_CONFIGURATION\_MAP);Size[]
outputSizes=info.getOutputSizes(ImageFormat.JPEG);

• 카메라의 방향

int mSensorOrientation = cameraCharacteristics
.get(CameraCharacteristics.SENSOR\_ORIENTATION);



CameraCaptureSession



• 카메라를 점유

manager.openCamera(camerald, stateCallback,handler);



CameraDevice.StateCallback

```
CameraDevice.StateCallback stateCallback = new CameraDevice.StateCallback() {
  @Override
  public void onOpened(CameraDevice camera) {
     Lab2Activity.this.camera = camera;
    try {
       List<Surface> outputs = Arrays.asList(
            holder.getSurface(), reader.getSurface());
       camera.createCaptureSession(outputs, sessionListener,
            handler);
     } catch (Exception ex) {
  @Override
  public void onDisconnected(CameraDevice camera) {
  @Override
  public void onError(CameraDevice camera, int error) {
```



CameraCaptureSession.StateCallback




Preview 출력



• addTarget() 함수를 호출하여 매개변수로 카메라 영상이 출력될 뷰의 surface를 지정



• 사진 촬영



ImageReader

```
ImageReader reader = ImageReader.newInstance(largestSize.getWidth(), largestSize.getHeight(), ImageFormat.JPEG, /*maxImages*/2); reader.setOnImageAvailableListener(captureListener, handler);
```

capture

• 이미지 획득

```
ImageReader.OnImageAvailableListener captureListener = new ImageReader.OnImageAvailableListener() {
  @Override
  public void onImageAvailable(ImageReader reader) {
    Log.d("kkang", "onImageAvailable......");
    //thread가 매계변수의 run 함수를 호출하게 된다
    handler.post(new CapturedImageSaver(reader.acquireNextImage()));
  }
};
```



# Step by Step 28-2 – Camera2 API

Camera2 API를 이용하여 카메라 영상을 화면에 출력하고 사진을 촬영하는 기능을 테스트

- 1. Activity 생성
- 2. 파일 복사
- 3. Lab28\_2Activity 작성
- 4. Lab28\_2Activity.java 실행



