


27장. 스마트폰 기능 활용

27.1.1. SMS 송신


- SMS 앱 연동
- SMS 데이터를 SMS 앱에 전달하여 SMS 앱에서 데이터를 발송하는 방법



```
Uri uri = Uri.parse("smsto:0000-0000");
Intent smsIntent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri);
smsIntent.putExtra("sms_body", "hello world!!");
startActivity(smsIntent);
```



- SmsManager 이용
- 앱에서 직접 SMS를 발송



<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>

• 사용자의 전화번호 추출

TelephonyManager telephony = (TelephonyManager) getSystemService(**TELEPHONY_SERVICE**); String myNumber = telephony.getLine1Number();

• SMS를 발송

SmsManager smsManager= SmsManager.getDefault(); smsManager.sendTextMessage(phoneNumber, myNumber, message, null, null);

- sendTextMessage() 함수의 sentIntent, deliveryIntent 매개변수를 지정하여 발송 후 성공 실패를 판단
- 발송 확인 시 실행될 브로드캐스트 리시버를 준비

```
BroadcastReceiver sentReceiver = new BroadcastReceiver() {
  @Override
 public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String msg="";
    switch (getResultCode()) {
      case Activity.RESULT_OK:
        msq="sms 전송 성공";
        break:
      case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE:
        msg="sms 전송실패";
        break:
      case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF:
        msq="무선 꺼짐";
        break:
      case SmsManager.RESULT ERROR NULL PDU:
        msg="pdu 오류";
        break;
    showToast(msg);
};
```

27.1.2. SMS 수신

• 브로드캐스트 리시버를 등록

registerReceiver(sentReceiver, new IntentFilter("ACTION_SENT"));

• 브로드캐스트 리시버가 실행되게 PendingIntent를 등록

```
Intent sentIntent=new Intent("ACTION_SENT");
PendingIntent sentPIntent=PendingIntent.getBroadcast(this, 0, sentIntent,
PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

SmsManager smsManager= SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(phoneNumber, myNumber, message, sentPIntent, null);
```

• SMS 수신

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>



• SMS 데이터를 수신하기 위해서는 브로드캐스트 리시버를 작성

• 브로드캐스트 리시버에서 수신한 SMS 데이터를 획득

```
Bundle bundle = intent.getExtras();
Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");
SmsMessage[] messages = new SmsMessage[pdus.length];
for (int i = 0; i < pdus.length; i++) {
    messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[i]);
    try {
        String message = new String(messages[i].getMessageBody());
        String phoneNumber = messages[i].getOriginatingAddress();
} catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}</pre>
```

Step by Step 27-1 – SMS 송수신

SMS 송수신을 테스트

- •하나의 앱에서 송신과 수신을 모두 테스트
- •유저가 입력한 전화번호와 문자열로 SMS 송신을 하고 SMS 수신은 Notification으로 유저에게 알리는 테스트
 - 1. Module 생성
 - 2. 파일 복사
 - 3. AndroidManifest.xml 작업
 - 4. MainActivity.java 작성
 - 5. BroadcastReceiver 생성
 - 6. SMSReceiver 작성
 - 7. 실행





• 센서의 목록을 가져오는 방법

SensorManager sm = (SensorManager) **this**.getSystemService(**SENSOR_SERVICE**); List<Sensor> sensors = sm.getSensorList(Sensor.**TYPE_ALL**);

- 센서 하나에 대한 정보가 Sensor 객체로 전달
 - sensor.getName(): 센서 이름
 - sensor.getType(): 센서 타입
 - sensor.getVendor(): 센서 제조사
 - sensor.getVersion(): 센서 버전
 - sensor.getPower(): 전력 사용량



- Sensor.TYPE_ACCELEROMETER: 가속도 센서
- Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD: 자기장 센서
- Sensor.TYPE_GYROSCOPE: 자이로스코프 센서
- Sensor.TYPE_LIGHT: 조도 센서
- Sensor.TYPE_PRESSURE: 압력센서
- Sensor.TYPE TEMPERATURE: 온도센서
- Sensor.TYPE_PROXIMITY: 근접센서
- Sensor.TYPE GRAVITY: 중력센서
- Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION: 선형 가속도 센서
- Sensor.TYPE_ROTATION_VECTOR: 회전센서
- Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE: 주변온도센서
- Sensor.TYPE_STEP_DETECTOR: 걸음 감지 센서
- Sensor.TYPE_SIGNIFICANT_MOTION: 특정 모션 트리거 센서
- Sensor.TYPE GEOMAGNETIC ROTATION VECTOR: 자석 회전 벡터 센서



27.2.1. 근접 센서 다루기

• 근접 센서의 사용 예

```
SensorManager manager = (SensorManager) this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
Sensor proximity = manager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);
if(proximity != null){
    proximityMaximumRange=proximity.getMaximumRange();
}
```

• 센서의 값을 얻는 방법은 SensorEventListener를 구현한 객체를 등록

manager.registerListener(listener, proximity, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);

- SENSOR DELAY FASTEST: 가능한 한 가장 빠른 속도
- SENSOR DELAY GAME: 게임에 적합한 속도
- SENSOR DELAY UI: UI 수정에 적합한 속도
- SENSOR_DELAY_NORMAL: 화면 방향 변화를 모니터링하기에 적합한 속도
- 등록 해제

manager.unregisterListener(listener);




센서값을 받을 객체를 SensorEventListener로 구현

```
SensorEventListener listener=new SensorEventListener() {

@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    float distance = event.values[0];
    //...
}
@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
}
};
```

27.2.2. 가속도 센서 다루기





```
SensorManager manager = (SensorManager) this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
Sensor accelerometer=manager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
```

SensorManager에 등록하여 센서값을 획득


manager.registerListener(listener, accelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

• 센서값은 등록된 SensorEventLister 객체의 함수가 호출되면서 전달

Step by Step 27-2- 센서

Sensor 값을 획득하는 테스트

- •근접 센서와 가속도 센서값을 획득하여 값이 변경되는 순간 Activity의 색상을 변경하는 간단한 테스트
 - 1. Activity 생성
 - 2. 파일 복사
 - 3. Lab27_2Activity 작성
 - 4. Lab27_2Activity.java 실행





27.3.1. 블루투스 제어

스마트폰과 스마트폰 혹은 스마트폰과 마우스 등 블루투스를 지원하는 다양한 기기와의 근접 통신에 이용

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/> <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
```


• 스마트폰이 블루투스를 지원하는지를 알아보는 작업

```
BluetoothAdapter ap = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
if (ap == null)
showToast("bluetooth 를 지원하지 않습니다.");
else
showToast("bluetooth 를 지원합니다.");
```

• 블루투스 활성 상태 변경

```
BluetoothAdapter ap1 = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
if (!ap1.isEnabled()) {
    Intent bIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivityForResult(bIntent, 5);
}
```

- 위의 다이얼로그에서 사용자가 거부한 건지 허용한
- 건지를 판단 필요



블루투스를 활성화하는 다른 방법

```
BluetoothAdapter ap1 = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

if (!ap1.isEnabled()) {
    ap1.enable();
}else {
    ap1.disable();
}
```



• 기기 검색 허용

```
Intent dIntent = new Intent(
    BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
dIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 100);
startActivity(dIntent);
```

• 페이링 기기 검색



• 페어링 되는 순간을 감지하려면 브로드캐스트 리시버를 이용

• 브로드캐스트 리시버에서 현재 페어링 된 기기 정보를 추출

```
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    BluetoothDevice device=intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
}
```



27.3.2. 블루투스 통신

- 서버로 동작
- 블루투스 서버로 동작하게 하는 방법은 BluetoothServerSocket 클래스를 이용

UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");BluetoothServerSocket serverSocket = adapter.listenUsingRfcommWithServiceRecord("kkang_test",MY_UUID);

• BluetoothServerSocket의 accept() 함수가 실행되면 클라이언트에서 연결 요청이 오기까지 대기 상태

BluetoothSocket socket = serverSocket.accept();



- 클라이언트로 동작
- 서버에 연결 요청을 하기 전에 BluetoothAdapter의 cancelDiscovery() 함수를 호출

```
BluetoothAdapter adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); adapter.cancelDiscovery();
```

• UUID로 식별되는 서버와 연결을 시도

```
BluetoothSocket clientSocket = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID); clientSocket.connect();
```

• 데이터 전송

```
out=clientSocket.getOutputStream();
out.write("kkang".getBytes());
out.flush();
```

• 데이터 수신

```
byte[] buffer = new byte[1024];
int bytes;
in=new BufferedInputStream(clientSocket.getInputStream());
bytes=in.read(buffer);
```

Step by Step 27-3 - 블루투스 채팅

블루투스를 테스트

- •간단한 블루투스 채팅으로 테스트
 - 1. Activity 생성
 - 2. 파일 복사
 - 3. AndroidManifest.xml 작업
 - 4. Lab27_3Activity 작성
 - 5. Lab27_2Activity.java 실행



