```
如果正常产生一个中断Int 13h
                  1. Post (power On Self Test)
                                             检测电信号是否完整,外围设备是否正常
                                                                                该中断指向启动设备的可引导扇区
Bios引导阶段
                                                                                    Mbr(主引导记录)存储于磁盘的头部0柱面0磁头0扇区,大
                                                                                                     小为512bytes
                                                                                     其中, 446bytes用于存储bootloader程序, 通常叫做引导镜
                               根据启动顺序,找到对应启动设备
                                                             读取Mbr(主引导扇区)
                                                                                                      像boot.img
                                                                                             接下来64bytes用于存储分区表信息
                                                                                             最后2bytes用于mbr的有效性检查。
                                    硬件初始化(看门狗、Ram、栈初始化等)
                                                                       ■ 使用汇编语言实现,Stagel/startl.s
                                     为加载Stagel.5阶段代码准备ram空间
                                     将磁盘第2个扇区的内容加载的到内存
                                     Linux根文件系统是ext之类的文件系统,所以此阶段的目的是
                                     能够识别linux根文件系统,识别了文件系统,就能在磁盘上识
                                                                                      使用汇编语言实现,Stage2/start.s
                                    别文件了,识别linux文件系统的代码存放在磁盘第3个扇区到
                          Stage1.5
                                    第n个扇区,n的值取决于文件系统代码段的大小,此阶段就是
                                         把这些扇区的内容加载到内存,为stage2做准备
                                                                                     # DO NOT EDIT THIS FILE
                                                                                     # It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
                                                                                     # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
                                                                                      menuentry 'SLES 15-SP1' --class sles --class gnu-linux --class gnu
                                                                                     menuentry 'Advanced options for SLES 15-SP1'
Bootloader(grub2)阶段
                                    读取Grub程序,根据/boot/grub2/grub.conf文件查找kernel
                                                                                      # If you change this file, run 'grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg' afterwards to update
                                                                                     GRUB DEFAULT=saved
                                                                                     GRUB HIDDEN TIMEOUT=0
                                                                                     GRUB HIDDEN TIMEOUT QUIET=true
                                                                                     GRUB TIMEOUT=8
                                                                                     GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash=silent resume=/dev/systemvg/swaplv mitigations=auto quiet
                                                                                      GRUB BACKGROUND=/boot/grub2/themes/SLE/background.png
                                                                                      GRUB THEME=/boot/grub2/themes/SLE/theme.txt
                                                                                      SUSE BTRFS SNAPSHOT BOOTING="true"
                                                                                      GRUB DISABLE OS PROBER="true"
                                                                                      GRUB ENABLE CRYPTODISK="n"
                                                           O UOS 20 GNU/Linux
                         Stage2
                                                              Advanced options for UOS 20 GNU/Linux
                                    显示系统菜单界面
                                                            suse1:/boot # ls -l vmlinuz initrd
                                                           lrwxrwxrwx 1 root root 26 Mar 22 09:35 initrd -> initrd-4.12.14-195-default
                                                           lrwxrwxrwx 1 root root 27 Mar 22 09:35 vmlinuz -> vmlinuz-4.12.14-195-default
                                     加载Kernel程序到内存
                                                              ading Linux 4.12.14–195–default ...
                                                               ading initial ramdisk ...
                                                                      start_kernel()中主要执行了以下操作:
                                                                      (1) 在屏幕上打印出当前的内核版本信息
                                                                     (2) 执行setup_arch(),对系统结构进行设置
                                                                      (3)执行sched_init(),对系统的调度机制进行初始化。先是对
                                                                      每个可用CPU上的rungueque进行初始化;然后初始化0号idle
                                                                      进程,即系统空闲时占据CPU的进程
                                                                      (4)执行parse_early_param()和parsees_args()解析系统启动参
                                                                      (5)执行trap_in itQ,设置了系统中断向量表。0-19号用于CPU
                                                                      异常处理; 然后初始化系统调用向量; 最后调用cpu_init()完善
                                                                      对CPU的初始化,用于支持进程调度机制,包括设定相关寄存
                                                                      [6]执行rcu_init(),初始化系统中的Read-Copy Update互斥机
                    系统将解压后的内核放置在内存之中,并调用start_kernel()函
                     数来启动一系列的初始化函数, start_kenrel()定义在init/
                                                                      (7)执行init_IRQ()函数,初始化用于外设的中断,完成对IDT的
                      main.c中,真正的内核初始化过程是从这里才开始。
                                                                     最终初始化过程
                                                                      (8)执行init_timers(), softirq_init()和time_init()函数,分别初
                                                                     始系统的定时器机制,软中断机制以及系统日期和时间
                                                                      (9)执行mem_init()函数,初始化物理内存页面的page数据结
                                                                     构描述符,完成对物理内存管理机制的创建
                                                                      (10)执行kmem_cache_init(),完成对通用slab缓冲区管理机制
                                                                      的初始化工作
                                                                      (II)执行fork_init(),计算出当前系统的物理内存容量能够允许
                                                                      创建的进程(线程)数量
                                                                      (12)执行proc_caches_init(), bufer_init(), unnamed_dev_
                                                                      建立起专用的slab缓冲区队列
                                                                      (I3 )执行proc_root_init()函数,对虚拟文件系统/proc进行初
                                                                      systemd 进程是 init 进程的替代品,是所有进程的父进程。
                                                                     susel:~ # ps -aux
                  start_kenrel()的结尾,内核通过kenrel_thread()创建出第一个
                                                                                                                        STAT START TIME COMMAND
                                                                                 PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY
                          系统内核线程(即1号进程),systemd进程
                                                                                   1 0.5 0.2 222568 8928 ?
                                                                                                                        Ss 23:24 0:06 /usr/lib/systemd/systemd
                                                                                                                              23:24 0:00 [kthreadd]
                                                                     root
                                                                                    4 0.0 0.0
                                                                                                                            23:24 0:00 [kworker/0:0H]
                                                                     root
                                                                                   5 0.0 0.0
                                                                                                           0 ?
                                                                                                                             23:24 0:00 [kworker/u256:0]
                                                                                                                             23:24 0:00 [mm_percpu_wq]
                                                                     root
                                                                                                     0 0?
                                                                                   6 0.0 0.0
                                                                                                                             23:24 0:00 [ksoftirqd/0]
                                                                     root
                                                                                   7 0.0 0.0
                                                                                                     0 0?
                                                                                                                             23:24 0:00 [rcu sched]
                                                                     root
                                                                                   8 0.0 0.0
                                                                                                     0 0 ?
                                                                     root
                                                                                   9 0.0 0.0
                                                                                                     0 0 ?
                                                                                                                             23:24 0:00 [rcu bh]
                                                                     root
                                                                                  10 0.0 0.0
                                                                                                    0 0?
                                                                                                                       S 23:24 0:00 [migration/0]
                                                                      SystemV 运行级别 systemd 目标态 systemd 目标态别名
                                                                                                                                                            描述
                                                                                        halt.target
                                                                                                                    停止系统运行但不切断电源。
                                                                                      poweroff.target
                                                                                                     runlevel0.target 停止系统运行并切断电源.
                                                                                                                    单用户模式,没有服务进程运行,文件系统也没挂载。这是一个最基本的运行级别,仅提供一个 shell 用于交互。
                                                                                     emergency.target
                                                                                                     runlevel1.target 挂载了文件系统,仅运行了最基本的服务进程的基本系统,并在主控制台启动了一个 shell 访问入口用于诊断。
                                                                                       rescue.target
                                                                                                      runlevel2.target 多用户,没有挂载 NFS 文件系统,但是所有的非图形界面的服务进程已经运行。
                                                                                     multi-user.target runlevel3.target 所有服务都已运行,但只支持命令行接口访问。
                                                                            4
                                                                                                      runlevel4.target 未使用。
                                                                                      graphical.target
                                                                                                     runlevel5.target 多用户,且支持图形界面接口。
                                                                                       reboot.target
                                                                                                     runlevel6.target 重启。
                                                                                       default.target
                                                                                                                    systemd 总是通过 default.target 启动系统,这个目标态target是 multi-user.target 或 graphical.target 的一个符号链接的别名。
                   之后的引导过程将由systemd完成, systemd使用"target"来处
                    理引导和服务管理过程,这些systemd里的"target"文件被用
                    于分组不同的引导单元以及启动同步进程,同时也对应于原始
                                                                     suse1:/usr/lib/systemd/system # ls *.target
                                                                                                                       network-online.target rpcbind.target sockets.target
                                                                     basic.target
                                                                                            halt.target
                                  init进程的runlevel
                                                                                                                                              runlevel0.target sound.target
                                                                     bluetooth.target
                                                                                            hibernate.target
                                                                                                                       network-pre.target
                                                                      brltty.target
                                                                                            hybrid-sleep.target
                                                                                                                       network.target
                                                                                                                                               runlevel1.target suspend.target
                                                                     brltty@.target
                                                                                            initrd-fs.target
                                                                                                                                              runlevel2.target swap.target
                                                                                                                       nfs-client.target
                                                                     cryptsetup-pre.target initrd-root-device.target nss-lookup.target
                                                                                                                                              runlevel3.target sysinit.target
                                                                      cryptsetup.target
                                                                                            initrd-root-fs.target
                                                                                                                       nss-user-lookup.target runlevel4.target system-update.target
                                                                      ctrl-alt-del.target
                                                                                                                                              runlevel5.target time-sync.target
                                                                                            initrd-switch-root.target paths.target
                                                                      default.target
                                                                                                                       poweroff.target
                                                                                                                                              runlevel6.target timers.target
                                                                                            initrd.target
                                                                      emergency.target
                                                                                            kexec.target
                                                                                                                       printer.target
                                                                                                                                              shutdown.target umount.target
                                                                                            local-fs-pre.target
                                                                                                                                              sigpwr.target xvnc.target
                                                                     exit.target
                                                                                                                       reboot.target
                                                                                                                       remote-fs-pre.target
                                                                      final.target
                                                                                            local-fs.target
                                                                                                                                              sleep.target
                                                                      getty.target
                                                                                            machines.target
                                                                                                                       remote-fs.target
                                                                                                                                              slices.target
                                                                                                                                              smartcard.target
                                                                      graphical.target
                                                                                            multi-user.target
                                                                                                                      rescue.target
                                                                      suse1:/usr/lib/systemd/system # ls -l runlevel?.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 15 Feb 15 2019 runlevel0.target -> poweroff.target
Kernel启动阶段
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 15 2019 runlevel1.target -> rescue.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb 15 2019 runlevel2.target -> multi-user.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb 15 2019 runlevel3.target -> multi-user.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb 15 2019 runlevel4.target -> multi-user.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 16 Feb 15 2019 runlevel5.target -> graphical.target
                                                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 15 2019 runlevel6.target -> reboot.target
                                                                  suse1:/usr/lib/systemd/system # ls -l default.target
                                                                 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Feb 15 2019 default.target -> graphical.target
                                                                实际上第一个目标default.target是指向graphical.target的软
                                                                链接目标
                                                                                                                                           suse1:/usr/lib/systemd/system # cat display-manager.service
                                                                                                                                          Description=X Display Manager
Requires=var-run.mount
                                                                 suse1:/usr/lib/systemd/system # cat graphical.target
                                                                                                                                          Conflicts=getty@tty7.service plymouth-quit.service
After=ypbind.service gpm.service time-sync.target winbind.service acpid.service
Wants=remote-fs.target dbus.socket systemd-user-sessions.service systemd-logind.service
After=remote-fs.target dbus.socket systemd-user-sessions.service systemd-logind.service
                                                                 Description=Graphical Interface
                                                                Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=multi-user.target
                                                                 Wants=display-manager.service
                                                                                                                                           OnFailure=plymouth-quit.service
                                                                Conflicts=rescue.service rescue.target
                                                                After=multi-user.target rescue.service rescue.target display-manager.service
                                                                                                                                          Type=forking
PIDFile=/var/run/displaymanager.pid
                                                                AllowIsolate=yes
                                                                                                                                           ExecStart=/usr/lib/X11/display-manager start
                                                                              此目标依赖于multi-user.target,此目标想做的事情是执行
                                                                                                                                          ExecStop=/usr/lib/X11/display-manager stop
                                                                                        display-manager.service
                                                                                                                                           ExecReload=/usr/lib/X11/display-manager reload
                                                                                                                                           (illMode=process
                                                                                                                                          suse1:/usr/lib/systemd/system/multi-user.target.wants # ls
                                                                 susel:/usr/lib/systemd/system # cat multi-user.target
                                                                                                                                          after-local.service
                      systemd执行的第一个target是default.target,
                                                                                                                                          dbus.service
                       此文件位于/usr/lib/systemd/system下,
                                                                Description=Multi-User System
                                                                                                                                          getty.target
                                                                Documentation=man:systemd.special(7)
                       且systemd执行的所有target都在此目录下
                                                                                                                                          plymouth-quit-wait.service
                                                                 Requires=basic.target
                                                                                                                                          plymouth-quit.service
                    每个target有一个在其配置文件中描述的Requires,
                                                                 Conflicts=rescue.service rescue.target
                                                                                                                                          systemd-logind.service
                    systemd 需要首先启动其所需Requires,这些Requires
                                                                After=basic.target rescue.service rescue.target
                                                                                                                                          systemd-update-utmp-runlevel.service
                      是 Linux 主机运行在特定的级别所要求的服务。
                                                                AllowIsolate=yes
                                                                                                                                          systemd-user-sessions.service
                                                                suse1:/usr/lib/systemd/system # cat basic.target
                                                                Description=Basic System
                                                                 Documentation=man:systemd.special(7)
                                                                Requires=sysinit.target
Wants=sockets.target timers.target paths.target slices.target
                                                                After=sysinit.target sockets.target paths.target slices.target tmp.mount
                                                                 RequiresMountsFor=/var /var/tmp
                                                                Wants=tmp.mount
                                                                                                                                           Description=Remount Root and Kernel File Systems
                                                                                                                                           Oocumentation=man:systemd-remount-fs.service(8)
                                                                                                                                           Ocumentation=https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/APIFileSystems
                                                                suse1:/usr/lib/systemd/system # cat sysinit.target
                                                                                                                                           Conflicts=shutdown.target
                                                                Description=System Initialization
                                                                                                                                           After=systemd-fsck-root.service
                                                                                                                                           Before=local-fs-pre.target local-fs.target shutdown.target
                                                                 Documentation=man:systemd.special(7)
                                                                 Conflicts=emergency.service emergency.target
                                                                                                                                           Wants=local-fs-pre.target
                                                                                                                                           ConditionPathExists=/etc/fstab
                                                                 Wants=local-fs.target swap.target
                                                                After=local-fs.target swap.target emergency.service emergency.target
                                                                                                                                           Γype=oneshot
                                                                                                                                           RemainAfterExit=ves
                                                                                                                                           ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-remount-fs
                   当配置文件中所有的Requires都加载并运行后,系统也
                                   就成功执行。
```

Linux开机启动图(systemd)



