避難所レイアウトツール
使い方マニュアル

施設の図面の上に居住スペースや受付などの区画を並べ、避難所のレイアウトを検討するためのツールです。

対象バージョン：Ver. 2.8.0 ／ 2026 年 11 月

スマートインプリメント

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 0　レイアウトの例（架空の体育館）

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

このマニュアルについて

このマニュアルは、避難所の運営担当の方や、訓練・検討会の参加者が、ツールの使い方を一通り身につけるためのものです。画面の写真は、ツールに入っているサンプル「架空の体育館」を使っています。

- **HTML 版**（この画面）：ツールの ？ ボタンや、メニュー画面の 使い方マニュアル から開けます。
- **PDF 版**（印刷用）：入手先は「PDF 版・最新版の入手先」にまとめています。

目次

1. はじめに
2. メニュー画面
3. 避難所レイアウト（画面の見方／基本の流れ／図面／縮尺／区画／居住者／選択・コピー・削除／ゾーン／区画を囲むゾーン／ゾーンの回転／テキスト／階層／元に戻す・やり直し／保存と読み込み／区画リストの編集／設定）
4. 区画エディタ
5. 区画印刷
6. マルチ操作（同時編集）
7. タブレットで使う
8. 困ったとき
9. キー操作の一覧
10. PDF 版・最新版の入手先

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

1. はじめに

このツールでできること

- 施設の図面（画像または PDF）を読み込み、実際の寸法で区画を並べる
- 区画ごとに、居住者の人数（健常者・要配慮者など）を入れて集計する
- 「居住エリア」などの範囲（ゾーン）を描き、ゾーンごとの人数を数える
- 複数の階層（1F・2F など）を 1 つのレイアウトにまとめる
- 区画の種類（名前・大きさ・色・画像）を自分で作る（区画エディタ）
- 区画を実寸の縮尺で紙に印刷し、机上で並べて検討する（区画印刷）
- 同じ Wi-Fi の何台かの端末で、1 つのレイアウトを同時に編集する（マルチ操作）

ツールの種類

種類	使い方	向いている場面
ブラウザ版	インターネット上のページをブラウザで開く（インストール不要）	まず試してみたい・一人で検討する
単体動作版（避難所レイアウト）	Windows にインストールして使う。インターネットに接続しなくても動く	オフラインの端末・一人で検討する
コラボ版（避難所レイアウト（コラボ））	ホスト役の Windows パソコンにだけインストールする。参加者はブラウザで参加	訓練・検討会で、何人かで同時に編集する

どの種類も、操作の方法は同じです。マルチ操作（同時編集）だけはコラボ版で使えます。

データの保存について

- 作業中のレイアウトは、使っている端末（ブラウザ）の中に**自動で保存**され、次に開いたときに元の状態に戻ります。
- 別のパソコンに持っていくときや、作業を残しておきたいときは、`レイアウト保存` でファイル（`.layout.json`）に保存してください（保存と読み込み）。

> **注意** ブラウザの「閲覧履歴データの削除」などでサイトのデータを消すと、自動保存した内容も消えます。大切なレイアウトは必ずファイルに保存してください。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

2. メニュー画面

ツールを開くと、最初にメニュー画面が表示されます。使いたい機能をクリックしてください。



図 1　メニュー画面（赤枠：使い方マニュアル）

機能	内容
避難所レイアウト	図面の上に区画を配置してレイアウトを検討します（このマニュアルの中心）。
区画エディタ	区画の種類（名前・大きさ・色・画像など）を作り、「区画リスト」として保存します。
区画印刷	区画を実寸の縮尺で印刷するためのページを作ります。

各画面の左上の ← でメニューに戻り、？ でその画面の使い方（このマニュアルの該当する章）を開けます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

3. 避難所レイアウト

3.1 画面の見方




図 2　避難所レイアウトの画面（区画を 1 つ選んだ状態）

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

番号	名前	役割
1	見出し	← メニューに戻る ／ ? このマニュアルを開く
2	ツールバー	図面の読み込み・縮尺・テキスト・ゾーン・保存などの操作
3	階層タブ	階層（1F・2F など）の切り替え・追加・名前の変更
4	編集操作の帯	元に戻す・やり直し・コピー・貼り付け・削除・選択解除など
5	区画リスト	配置できる区画の一覧。ここから図面へドラッグして置きます
6	図面	区画・ゾーン・テキストを配置する場所。マウスのホイールで拡大・縮小、何もない所をドラッグで移動
7	設定パネル	選んだものの設定（区画なら人数、ゾーンなら色やラベル）
8	ステータスバー	操作の結果やヒント、縮尺・表示倍率・配置数・居住者数の合計



図 3　ツールバー（左側：図面・縮尺・テキスト・ゾーン・居住者・削除）



図 3-2　ツールバー（右側：読み込み・保存・設定）

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

ボタン	内容
施設画像	表示中の階層に、図面の画像（PNG・JPEG など）または PDF を読み込みます
縮尺設定	図面上の 2 点と実際の距離から、図面の縮尺を合わせます
虫めがね（＋・－）	図面を拡大・縮小します
テキスト	図面に文字を置きます
ゾーン	範囲（ゾーン）を描きます
ゾーン表示	ゾーンの表示・非表示を切り替えます
居住者種類	居住者の種類（健常者・要配慮者など）を設定します
選択削除　全削除	選んだものを削除 ／ 表示中の階層の配置物と図面をすべて削除
サンプル読込	ツールに入っているサンプルのレイアウトを読み込みます
レイアウト読込 レイアウト保存	レイアウトのファイル（.layout.json）を読み込む ／ 保存する
画像保存	表示中の図面を PNG 画像で保存します（資料の作成に）
設定	吸着（スナップ）や角度の刻みなどの設定（設定）

> **ヒント** 画面の幅が狭いときは、ツールバーを左右にスクロールすると隠れているボタンが出てきます。

3.2 基本の流れ

1. 施設画像 で施設の図面を読み込む（3.3）
2. 縮尺設定 で図面の縮尺を合わせる（3.4）
3. 左の区画リストから、居住スペースや受付などを図面へドラッグして置く（3.5）
4. 区画を選んで、居住者の人数を入れる（3.6）
5. 必要に応じて、ゾーンで「居住エリア」などの範囲を作る（3.8）
6. レイアウト保存 でファイルに保存する（3.14）

> **まず触ってみるには** サンプル読込 で「架空の体育館」を読み込むと、図面と縮尺が設定済みの状態から始められます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

3.3 図面を読み込む

1. 図面を入れたい階層のタブ（1F など）を選びます。
2. 施設画像 を押し、図面のファイルを選びます。画像（PNG・JPEG など）と PDF に対応しています。
3. 画像の場合は、そのまま図面として読み込まれます。

PDF の図面を読み込む

PDF を選ぶと、次の画面が開きます。読み込むページや、向き・切り抜く範囲を決めてから この階層の図面として読み込む を押してください。



図 4　PDF から図面を読み込む画面

- **ページ**：複数ページの PDF では、ページを送って選びます。1 回に読み込めるのは 1 ページで、表示中の階層に入ります。別のページは、別の階層で改めて読み込みます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

- **解像度**：画像にするときの大きさ（長辺 2000／3000／4000 ピクセル）。細かい図面ほど大きくします（既定 3000）。
- **回転**：90° 単位の回転と、±45° の傾きの補正ができます。
- **トリミング**：プレビューの上をドラッグすると、その範囲だけを読み込みます。

スキャナで取り込んだ PDF（複合機の白黒スキャンなど）も読み込めます。

3.4 縮尺を合わせる

区画を実際の大きさで置くために、図面の縮尺を合わせます。図面の中で、長さの分かっている 2 点（寸法線の両端や、柱と柱など）を使います。

1. 縮尺設定 を押します（ボタンが「縮尺設定中…」に変わります）。
2. 図面上の 1 点目をクリックし、続けて 2 点目をクリックします。
3. 開いた画面に、2 点の間の**実際の距離**と単位（m または cm）を入れて 適用 を押します。




図 5　1 点目をクリックしたところ（サンプルの図面の下にある 50m の線の左端）




図 6　実際の距離を入れる

> **ヒント** 2 点の間が長いほど、縮尺は正確になります。図面の端から端までの寸法を使うのがおすすめです。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

3.5 区画を配置する



図 7　区画リスト

1. 左の区画リストから、置きたい区画（「居住スペース(小)」など）を選びます。
2. そのまま図面の上へ**ドラッグ**し、置きたい場所で離します。

区画は、区画リストに書かれた実際の大きさ（例：1m × 2m）で置かれます。

区画リストの上の 編集 読込み 初期化 で、区画の種類の編集・別の区画リストの読み込み・既定に戻すができます（3.15）。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

移動・回転・大きさの変更




図 8　区画を選んだところ（区画の上に回転用のつまみが出る。大きさを変えてよい区画では四隅にもつまみが出る）

- **移動**：区画をドラッグします。
- **回転**：区画をクリックして選び、上に出る小さな四角のつまみを回します。15° ごとに止まります（設定で変えられます）。
- **大きさの変更**：四隅のつまみをドラッグします（大きさを変えてよい区画だけ）。

> **吸着（スナップ）** 区画の位置と大きさは、10cm 刻みの格子に吸い付きます。Ctrl を押しながら動かすと、一時的に吸着の入・切が逆になります。刻みは 設定 で変えられます。

3.6 居住者の人数

居住スペースなどの区画を選ぶと、右側に区画のパネルが出ます。居住者の種類ごとに人数を入れてください。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba



図 9　区画のパネル（人数の入力・区画名の表示・削除）

- 人数は種類ごとに入れ、合計が自動で出ます。
- 入れた人数は、図面上の区画にも表示されます。
- **区画名を図面に表示**：この区画だけ、区画名の表示・非表示を切り替えます。
- この区画を削除 ：区画を削除します。

画面下のステータスバーに、**表示中の階層**と**全階層**の居住者数の合計が出ます。



図 10　ステータスバーの右側（縮尺・表示倍率・配置数・居住者数）

居住者の種類を設定する

居住者種類 で、種類の名前と色を変えたり、種類を足したりできます。最初は「健常者・要配慮者・重症者/重病人・運営/自治体職員・ボランティア」の 5 種類です。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba



図 11　居住者種類の設定（サンプルでは「帰宅困難者」を 1 つ足しています）

> **注意** 種類を削除すると、全階層の区画から、その種類の人数も消えます。

3.7 選択・コピー・削除

複数の区画を選ぶ

- Shift を押しながら区画をクリックすると、選んだ区画に足したり外したりできます。
- Shift を押しながら、図面の何もない所からドラッグすると、四角で囲んだ区画をまとめて選べます。
- タブレットでは、編集操作の帯の 複数選択 を ON にしてからタップします。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 12　区画を 8 つ選んだところ




図 13　複数選択のパネル

複数の区画を選んだまま区画をドラッグすると、まとめて動きます。複数選択のパネルでは、区画名の表示の一括切り替え・まとめて削除・区画を囲むゾーンの作成ができます。

コピー・貼り付け・削除



図 14　編集操作の帯（階層タブの右側）

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

操作	ボタン	キー
元に戻す ／ やり直し	元に戻す やり直し	Ctrl + Z ／ Ctrl + Y
コピー	コピー	Ctrl + C
貼り付け	貼り付け	Ctrl + V
削除	削除	Delete
選択解除	選択解除	Esc

- 貼り付けると、元の位置から少し右下にずれた所に置かれます。人数もそのままコピーされます。
- コピーしたものは、別の階層にも貼り付けられます。

3.8 ゾーン

ゾーンは、「居住エリアA」「要配慮者エリア」のような**範囲**です。色の付いた多角形で表示され、ゾーンの中に完全に収まっている区画の人数を数えて表示します。

ゾーンを描く

1. ゾーン を押します（「ゾーン作図中…」に変わります）。
2. 図面上で、範囲の角を 1 つずつクリックします。
3. 最初の点をもう一度クリックするか、ダブルクリックするか、左下の 確定 を押すと完成します（3 点以上）。




図 15　4 つの角をクリックしたところ



図 16　作図中は図面の左下にボタンが出る（確定／1 点戻す／取消）

描くのをやめるときは 取消 か Esc、置いた点を 1 つ戻すときは 1 点戻す です。

ゾーンの設定

ゾーンをクリックして選ぶと、右側にゾーンの設定が出ます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 17　ゾーンを選んだところ（角の丸いつまみで形を変えられる）



図 18　ゾーン設定

- **ラベル**：ゾーンの名前。**ラベルを図面に表示** を ON にすると図面に出ます（文字の大きさ・色も変えられます）。
- **形を変える**：ゾーンの角の丸いつまみをドラッグします。
- **移動**：ゾーンをドラッグすると、ゾーンに収まっている区画も一緒に動きます。ゾーンだけを動かしたいときは、Alt を押しながらドラッグするか、**ゾーンだけ移動（中の区画は動かさない）** を ON にします。
- **ゾーン内の区画名**：ゾーンに収まっている区画の区画名を、まとめて表示・非表示にします。
- **枠線・塗りつぶし**：線の種類（実線・破線・点線）・色・太さ、塗りの色と濃さ。
- **カウントを表示**：ゾーンの中の居住者数を図面に表示します。

ゾーン内選択（ゾーンと中の区画をまとめて選ぶ）

選んでいるゾーンを**もう一度クリック**すると、ゾーンに完全に収まっている区画もまとめて選ばれます（ゾーン内選択）。もう一度クリックすると、ゾーンだけの選択に戻ります。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 19　ゾーン内選択（枠が太くなり、中の区画も選ばれる）



図 20　ゾーンを選ぶと、ステータスバーに操作のヒントが出る

> **ゾーンの中の区画を 1 つだけ選びたいとき** ゾーンは区画の上に重なっているため、ゾーンの中の区画をクリックするとゾーンが選ばれます。区画を 1 つずつ選ぶときは、ゾーン表示 でゾーンを非表示にしてください。

3.9 区画を囲むゾーンを作る

並べた区画を後からゾーンにまとめたいときは、区画を選んでボタンを押すだけで、それらを囲むゾーンを作れます。

1. ゾーンにまとめたい区画を、Shift +クリックなどで複数選びます（図 12）。
2. 右の複数選択のパネルで 囲むゾーンを作成 を押します（図 13）。
3. 選んだ区画をすべて囲む、凸形のゾーンができます。作ったあとは、ゾーンと中の区画を選んだ状態（ゾーン内選択）になります。




図 21　8 つの区画を囲むゾーンができたところ

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

区画 8 件を囲むゾーンを作成しました（余白 0.2m）。ゾーン内選択中: 区画 8 件

図 22　ステータスバーに、囲んだ区画の数と余白が出る

- 区画の外周からゾーンの線までの**余白**は、最初は 0.2m です。設定 の「囲むゾーンの余白」で変えられます（0.01m 以上）。
- ゾーンの角は格子に吸着しません。他のゾーンや区画に吸い付くこともありません。
- できたゾーンの色やラベルは、ふつうのゾーンと同じように設定できます。
- 選んでいなかった区画でも、ゾーンに完全に収まっていればゾーン内選択に含まれます。

3.10 ゾーンを回転する

ゾーンを選ぶと、ゾーンの上に回転用の丸いつまみが出ます。つまみを回すと、ゾーンが回転します。

選び方	回るもの
ゾーンだけを選ぶ（1 回クリック）	ゾーンだけ。中の区画は動きません
ゾーン内選択（もう一度クリック）	ゾーンと中の区画が一緒に回ります。区画はゾーンに収まったままです




図 23　ゾーン内選択のまま回しているところ（中の区画も一緒に回る）

- 区画と同じく 15° ごとに止まります。Ctrl を押しながら回すと、止まる・止まらないが逆になります。
- 回転の中心は、回転の枠（点線）の中心です。
- 回したあと、元に戻す 1 回で、ゾーンと区画がまとめて回転前に戻ります。

3.11 テキスト

1. テキスト を押し、文字を置きたい場所をクリックします。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

2. 開いた画面で、文字・大きさ・色を決めて追加します。



図 24　テキストの追加




図 25　図面に置いたテキスト（「↓ 玄関から入場」など）

置いたテキストはドラッグで動かせます。**ダブルクリック**で文字を直せます。選ぶと、回転と大きさの変更もできます。

3.12 階層

体育館の 1 階と 2 階、校舎の各階のように、1 つのレイアウトに複数の階層を持てます。階層ごとに、図面・縮尺・配置物が別になります。



図 26　表示中の階層のタブの：から開く操作メニュー



図 26-2　階層タブ（1F・2F と ＋）

- **切り替え**：階層のタブ（1F・2F）をクリックします。
- **追加**：＋ を押します。
- **名前の変更・並べ替え・削除**：表示中の階層のタブの ⋮ から選びます。

ステータスバーの「居住者数（全体）」は、全階層の合計です。

3.13 元に戻す・やり直し

操作を間違えたときは、元に戻す（Ctrl + Z）で 1 つ前の状態に戻せます。戻しすぎたときは やり直し（Ctrl + Y または Ctrl + Shift + Z）です。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba



図 27　編集操作の帯の左端に「元に戻す」「やり直し」がある

- 配置・移動・回転・大きさの変更・削除・貼り付け・人数・ゾーン・テキスト・図面・縮尺・階層・居住者種類の操作を、100 回分まで戻せます。
- 戻すと、その操作をした階層に切り替わり、そのときに選んでいたものが選ばれた状態になります。
- 人数の入力のように続けて行った入力は、まとめて 1 回で戻ります。
- マルチ操作では、**自分の操作だけ**が戻ります。他の人の変更は戻りません。

戻せない操作

- レイアウトの読み込み・サンプルの読み込み・区画リストの読み込みや初期化（これらを行うと、それまでの履歴も消えます）
- 区画リストの編集（区画の追加・編集の画面を開いている間は、元に戻す・やり直しは使えません）
- ページの再読み込みやツールの再起動の前の操作

3.14 保存と読み込み

レイアウトをファイルに保存する

レイアウト保存 を押し、ファイル名を入れて保存します。全階層の図面・縮尺・配置物・人数と、区画リスト・居住者種類がまとめて 1 つのファイル（.layout.json）に入ります。



図 28　レイアウトを保存

ファイルを読み込む

レイアウト読込 で、保存したファイルを選びます。今のレイアウトは読み込んだ内容に置き換わります（元に戻すでは戻せません）。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

サンプルを読み込む



図 29　サンプル読込

サンプル読込 から「架空の体育館」「架空の公民館」を選ぶと、図面と縮尺が設定されたレイアウトを読み込めます。練習や説明に使えます。

画像として保存する

画像保存 で、表示中の階層の図面を PNG 画像として保存できます。報告資料や掲示物に貼るときに使います。

自動保存

作業中の内容は、端末の中に自動で保存されます。ツールを閉じても、次に開いたときに続きから作業できます（はじめにの注意もお読みください）。

3.15 区画リストの編集

区画リストは、配置できる区画の種類の一覧です。区画リストの上の 編集 を押すと、レイアウトの画面のまま、区画の追加・編集ができます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba



図 30　区画の追加・編集（項目の意味は「4. 区画エディタ」と同じ）

- 編集して閉じると、区画リストに反映されます。共有の区画リストとして保存しておけば、次回も使えます。
- 読込み：区画リストのファイル（.list.json）を読み込みます。初期化：既定の区画リスト（標準区画リスト／自治体研究会用区画リスト）に戻します。

注意 区画リストを読み込んだり初期化したりすると、区画の種類が変わるため、全階層の配置物が消えます。また、区画リストの編集は元に戻すで取り消せません。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

3.16 設定



図 31　ユーザー設定

項目	内容（最初の値）
スナップ	区画の位置・大きさを格子に吸着させる（入・10cm 刻み）
角度スナップ	区画・テキスト・ゾーンを回すときに、決まった角度で止める（入・15° 刻み）
囲むゾーンの余白	区画を囲むゾーンを作るときの余白（0.2m）

設定は端末ごとに保存され、すべての機能（区画エディタなど）に反映されます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

4. 区画エディタ

区画の種類（居住スペース・受付・物資配布スペースなど）を作り、まとめて「区画リスト」として保存します。メニュー画面の 区画エディタ から開きます。




図 32　区画エディタ（左：区画の一覧、右：選んだ区画の設定）

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 33　区画を選んだところ

区画ごとに設定できること

- **名前・大きさ（m）・色・大きさを変えてよいか**
- **区画表示名**：図面に出す名前（区画名と別にもできます）・文字の色と大きさ・位置
- **枠線**：表示の有無・色・太さ（白っぽい区画の輪郭を見やすくするため）
- **画像**：区画に重ねる画像（おすすめ：512×512 ピクセル・200KB 以下）と、その表示のしかた（区画に合わせる／縦横比を保つ／縮尺を指定）・回転

区画リストの保存

- 保存すると、区画リストのファイル（.list.json）がダウンロードされ、同時にこの端末の「共有の区画リスト」も更新されます。避難所レイアウトでは、この共有の区画リストが使われます。
- ファイルの読み込み・新規作成・既定に戻す（標準区画リスト／自治体研究会用区画リスト）もできます。
- 保存しないまま画面を離れようとすると、確認が出ます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

5. 区画印刷

区画を実寸の縮尺で印刷し、紙の図面の上に並べて検討するためのページを作ります。メニュー画面の 区画印刷 から開きます。




図 34　区画印刷

1. **区画リスト**を選びます（共有の区画リスト／ファイルから読み込み／既定）。
2. **用紙**（A3・A4・B5・自由な大きさ）と向き・余白を決めます。
3. **縮尺**を、「図面上の長さ」と「印刷したときの長さ」で決めます（例：図面上 1m を 1cm で印刷）。
4. 区画ごとに**印刷する枚数**を決めます。
5. **並べ方**（そのまま敷き詰める／同じ種類をまとめる／1 種類 1 ページ）を選び、印刷用のページを作ります。
6. 保存された HTML ファイルをブラウザで開き、Ctrl + P で印刷します。

> **参考** 用紙に収まらない大きさの区画があるときは、一覧が表示され、ページは作られません。縮尺か用紙を変えてください。各ページの上には区画リスト名と縮尺、下にはページ番号が入ります。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

6. マルチ操作（同時編集）

コラボ版を使うと、同じ Wi-Fi（LAN）につないだ何台かの端末で、1 つのレイアウトを同時に編集できます。訓練や検討会で、グループで話し合いながら配置を決めるときに便利です。

準備（ホスト役の 1 台だけ）

1. ホスト役の Windows パソコンに、コラボ版のインストーラ（EvacuationShelterLayout-Collab-Setup-…exe）でインストールします。
2. 「避難所レイアウト（コラボ）」を起動します。初回はファイアウォールの確認が出るので、**プライベートネットワーク**で許可してください。
3. レイアウトの画面が開きます。上部に、マルチ操作の状態が表示されます。



図 35　マルチ操作の状態（ルーム・役割・接続状態）



図 35-2　状態表示の右端のボタン（表示名・色／参加者を招待）

参加者を招待する

1. ホストの画面の 参加者を招待（URL・QR） を押します。
2. 「ネットワーク」で、**参加者と同じ Wi-Fi のアドレス**を選びます。
3. 参加者は、表示された URL をブラウザで開くか、QR コードをタブレットのカメラで読み取ります。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba



図 36　参加者を招待（アドレスは例です）

表示名と色



図 37　表示名・色の変更

画面上部の 表示名・色 で、自分の名前と色を決めます。
他の人の画面には、あなたのカーソルが色付きの点と名前で、
選んでいるものが色付きの点線の丸で表示されます。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba




図 38　参加者の画面（ホスト「本部（ホスト）」のカーソルと、ホストが選んでいる 2 つの区画の点線の丸が見える）

同時編集のきまり

- 全階層の図面・縮尺・区画・ゾーン・テキスト・人数・居住者種類・区画リストが、全員に反映されます。
- 表示中の階層・選択・拡大率は、人それぞれです。
- 図面・レイアウト・サンプルの読み込みは、ホストだけができます。
- 元に戻すでは、自分の操作だけが戻ります。ホストがレイアウトを読み込むと、全員の履歴が消えます。
- ホストと参加者は、**同じバージョン**のツールを使ってください。

セキュリティについて（必ずお読みください）

- 通信は暗号化されていません。**信頼できる閉じた LAN の中だけ** で使い、共用の Wi-Fi やゲスト用のネットワークでは使わないでください。
- URL を知っている人は誰でも、レイアウトを見たり書き換えたりできます。
- 実在の施設の機微な図面や、個人が特定できる情報は扱わないでください。

参加者がつながらないとき

1. 招待の画面で、参加者と**同じ Wi-Fi（または有線 LAN）のアドレス**を選んでいるか確かめます。
2. ファイアウォールやセキュリティソフト（ESET など）が、受信をブロックしていないか確かめます。セキュリティソフトに、アプリの受信の許可を追加してください。
3. 確かめるときは、ping ではなく、参加用の URL をブラウザで開いて試してください。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

7. タブレットで使う

iPad などのタブレットでも、ブラウザ版や、マルチ操作の参加者として使えます。キーボードの代わりに、画面のボタンを使います。



図 39　タブレットの幅で表示したところ

操作	タブレットでのやり方
区画を置く	区画リストの区画を指で押さえたまま、図面の上へ動かして離す
拡大・縮小 ／ 図面の移動	2 本の指で広げる・つまむ ／ 何もない所を 1 本の指でなぞる
複数選択（Shift の代わり）	編集操作の帯の 複数選択 を ON にしてタップ
ゾーンだけ移動（Alt の代わり）	ゾーンだけ移動 を ON にしてドラッグ
元に戻す・コピー・貼り付け・削除・選択解除	編集操作の帯のボタン
ゾーンの作図の確定	ダブルタップ、または左下の 確定

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

8. 困ったとき

こんなとき	こうしてください
区画が小さすぎる・大きすぎる	縮尺が合っていません。縮尺を合わせる をやり直してください。
ゾーンの中の区画を 1 つだけ選べない	ゾーン表示 でゾーンを非表示にしてから選んでください。
ゾーンの人数に、ある区画が数えられない	区画の四隅すべてがゾーンの中に入っている必要があります。ゾーンの角を少し外へ広げてください。
間違えて消してしまった	元に戻す （Ctrl + Z）で戻せます。ただし、読み込み・区画リストの変更・再読み込みの前の操作は戻せません。
Ctrl+Z が効かない	文字の入力欄にカーソルがあるときや、設定などの画面を開いているときは、ツールの「元に戻す」は動きません。図面の何もない所をクリックしてから押してください。
前回の作業が消えた	ブラウザのデータを消したか、別のブラウザ・別の端末で開いている可能性があります。保存したファイルを レイアウト読込 で読み込んでください。
PDF の図面が真っ白になる	読み込みの画面で、ページと解像度を確かめてください。それでも白いときは、画像（PNG）に変換してから読み込んでください。
参加者がつながらない	マルチ操作 の「参加者がつながらないとき」をご覧ください。
インストール時に「Windows によって PC が保護されました」と出る	署名のない配布のためです。「詳細情報」→「実行」で進めます。職場のパソコンでは、管理者に確認してください。

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

9. キー操作の一覧

キー	内容
Ctrl + Z	元に戻す
Ctrl + Y ／ Ctrl + Shift + Z	やり直し
Ctrl + C ／ Ctrl + V	コピー ／ 貼り付け
Delete	選んだものを削除
Esc	選択解除 ／ ゾーンの作図をやめる
Enter	ゾーンの作図を確定
Shift +クリック	区画を選択に足す・外す
Shift +ドラッグ（何もない所から）	囲んだ区画をまとめて選ぶ
Alt +ドラッグ（ゾーン）	中の区画を動かさずにゾーンだけ動かす
Ctrl を押しながら移動・回転	吸着・角度スナップの入・切を一時的に逆にする
マウスのホイール	図面の拡大・縮小
ダブルクリック（テキスト）	テキストを直す

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

10. PDF 版・最新版の入手先

このマニュアルの PDF 版（印刷用）は、次の場所にあります。

このツールに入っている PDF 版
マニュアルと同じ場所の manual.pdf（インターネットにつながっていなくても開けます）

最新の PDF 版（GitHub のリリース）
https://github.com/DRR-Materials-Dev/EvacuationShelterLayoutTools/releases/latest/download/EvacuationShelterLayoutTools-manual.pdf

インストーラ・リリースノート
https://github.com/DRR-Materials-Dev/EvacuationShelterLayoutTools/releases/latest

HTML 版（インターネット上）
https://drr-materials-dev.github.io/EvacuationShelterLayoutTools/manual/

ブラウザ版のツールは https://drr-materials-dev.github.io/EvacuationShelterLayoutTools/ で使えます。

避難所レイアウトツール 使い方マニュアル　Ver. 2.8.0
スマートインプリメント　Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba

Copyright © 2026 Smart Implement Naoyuki Shiba