
汇编语言程序设计

Assembly Language Programming

第三章

汇编语言程序格式

3.1 汇编语言程序格式



1逻辑段

- **▽**汇编语言源程序由一个或多个逻辑段组成。
 - * 一个程序中可以有几个同一类型的逻辑段。
 - * 必须至少有一个代码段。

[注] 源程序分段的目的在于程序结构清晰、便于内存分配,寻址方便,一个源程序需要设置几个段应根据具体问题来定。

1逻辑段

- →程序段(代码段)——主要由指令语句组成,完成源程序的功能。
- ▶数据段——定义数据及符号的伪指令组成。
- ▶附加段——定义数据及符号的伪指令组成。
- ▶ 堆栈段——定义堆栈伪指令组成。

段定义伪操作


段名 segment 定位 组合 段字 '类别'

.. ;语句序列

段名 ends

- ⇒ 完整段定义由SEGMENT和ENDS这一对伪指令实现, SEGMENT伪指令定义一个逻辑段的开始, ENDS伪指令 表示一个段的结束
- ▼ 如果不指定,则采用默认参数;但如果指定,注意要按照上列次序
- 段名对外表现为立即数,为该段的段地址

2 语句格式



3.2 常数和表达式

- ▼常数 (常量)表示一个固定的数值
 - (1) 十进制常数: 以字母D或d结尾或缺省
 - (2) 十六进制常数:以字母H或h结尾,以字母A~F开头的十六进制数,前面要用0表达。
 - (3) **二进制常数**:由0或1两个数字组成,以字母**B或b**结尾
 - (4) 八进制常数:以字母Q或q结尾
 - (5) 字符串常数:字符的ASCII码,如'abc'

(6) 符号常数 (常量)

*等价EQU伪指令

符号名 EQU 数值表达式符号名 EQU 〈字符串〉

◆等号=伪指令 符号名 = 数值表达式

❖=和EQU区别:

前者可多次使用,后者只能使用一次

数值表达式

→数值表达式——用常数、符号常数和算术、逻辑、关系运算符组成的表达式。 如: (75*2+X)/Y

表达式

- ▶汇编程序在汇编过程中计算表达式,最终得到 一个数值(常数或地址)
- ▼程序运行之前,就已经计算出了表达式;所以,程序运行速度没有变慢,但增强程序的可读性

3.3 变量和标号


- ♥变量
 - * 变量——是指数据单元的符号地址。
 - ❖ 变量的书写格式:不能使用系统保留字、不能以数字 开头
 - * 变量的定义: 用数据定义伪指令来定义
- ▶ 标号
 - ❖ 标号——一个指令单元的符号地址。
 - ❖ 标号的书写格式:不能使用系统保留字、不能以数字 开头
 - ❖ 标号的定义:在一条指令语句前输入标号且用 ":"隔 开,即定义了该标号;或用Label来定义

1 变量定义伪指令

- ▶ 格式:
 - ❖ [变量] DB / DW / DD/ DF / DQ / DT 操作数1, ..., 操作数n
- 功能:
 - * 定义变量;
 - ❖ 在内存中分配一组存储单元;
 - ❖ 并对单元进行初始化。
- ▶ 分类
 - ❖ DB: 用来定义字节,其后每个操作数占用一个字节。
 - ❖ DW: 用来定义字, 其后每个操作数占用一个字。
 - ❖ DD: 用来定义双字, 其后每个操作数占用两个字。
 - ❖ DQ: 用来定义四个字, 其后每个操作数占用四个字。
 - ❖ DT: 用来定义十个字节,其后每个操作数占用十个字节。

操作数

- 常数或一组常数或数值表达式;
 - ❖ 例如: DATA DB 2, 100*2-5, 0, -1
- 一组字符串
 - ❖ 如: STRING DB 'This is a string', 其数值是每个字符对 应的ASCII码的值
 - ❖ 注意比较DB "ab"和 DW "ab"



操作数

- 变量名或标号名
 - ❖ ADDR1 DW BLOCK; BLOCK偏址放在 ADDR1单元
 - ◆ ADDR2 DD BLOCK; BLOCK的偏址和段址依次存放在ADDR2四字节单元中。
- ♥ 一组 "?"
 - * 只分配空间,不进行初始化
 - * 例如: BLOCK DW ?,? ; 分配两个字,但 为随机值

操作数

		
西但		
里女儿	DUP语句	

格式: 重复数 n DUP (重复内容)

BLOCK

❖ 功能:将DUP后的内容重复定义n

次。

❖ 例如: BLOCK DB 3 DUP (0,1,-1)

❖ 如同: BLOCK DB 0,1,-1, 0,1,-1,

0,1,-1

◆ [注] DUP语句中可以包含DUP语句。

→	00H
	01H
	0FFH
	00H
	01H
	0FFH
	H00
	01H
	0FFH

起始地址和对准语句

ORG

- ❖格式: ORG 表达式
- *功能: 指定随后指令或者定义数据的偏移地址
- *说明:
 - "ORG"伪指令可设置程序段、数据段任何位置。
 - 若程序中没有设置 "ORG"语句,一般情况每个逻辑的起始地址为0000H。

起始地址和对准语句

EVEN

- ❖格式: EVEN
- ❖功能: 偶地址对齐指令。若当前地址是奇数,则加1;

ALIGN

- ❖格式: ALIGN n
- ❖ 功能: 使随后的数据或者指令起始于n(2,4,8...) 的倍数地址

NOTICE

- →汇编语言强类型!
- ♥变量有类型! BUFFER DW 1234H
 - * MOV AL, BUFFER
 - * MOV AL, BYTE PTR BUFFER
 - * MOV AX, BUFFER

地址表达式

- ▶地址表达式——由"变量、标号、"+"、 "-"数值表达式组成。
 - ❖如: DATA+5;
 - ❖ [注] 含有变量的地址表达式其类型与该变量一致,如VARY + 4与VARY类型一样 (VARY[BX]亦然);
 - *地址表达式可以相减,不能相加。

2 变量和标号属性

♥变量的属性:

- ❖ 段属性——变量的段地址
- ❖ 偏移属性——变量的偏移地址
- ❖ 类型属性──变量所指单元的类型,字节变量、字变量、双字变量等

♥标号的属性:

- * 段属性——是指定义标号所在段的段地址。
- *偏移属性——是指定义标号处到段地址的距离。
- ❖ 类型属性——NEAR型和FAR型。

地址操作符

- ♥SEG 运算符
 - ❖格式: SEG 变量或标号
 - *功能:分离出其后变量或标号所在段的段首址。
 - *MOV AX, SEG ARR
 - *MOV DS, AX
- ♥OFFSET运算符
 - ❖格式: OFFSET 变量或标号
 - *功能:分离出其后变量或标号的偏移地址。
 - * MOV BX, OFFSET BUF

类型操作符

- ♥类型名 PTR
 - ❖ 功能: 指定类型 例: MOV WORD PTR [BX], 5
- ♥THIS 类型
 - ❖ 功能: 指定随后地址, 具有指定类型
 - ❖ 例: TA EQU THIS BYTE
 - TB DW 100 DUP (?)

类型操作符

- **→** TYPE运算符
 - ❖格式: TYPE 变量或标号
 - *功能:分离出其后变量或标号的类型。

	类型	类型值
变量	BYTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X.E	WORD	2
	DWORD	4

类型操作符

- **▶** LENGTHOF运算符
 - ❖ 格式: LENGTHOF 变量
 - * 功能: 取出变量所含的数据存储单元个数。
- **▼ SIZEOF运算符**
 - ❖ 格式: SIZEOF 变量
 - ❖ 功能: 取出变量所含的数据存储区大小。
 - ❖ 其返回值为: LENGTHOF 变量 * TYPE 变量

3.4 汇编程序编写

- ▼源程序分别用两种格式书写
- ❖第一种格式从MASM 5.0开始支持
 - * 简化段定义格式
- ❖第二种格式MASM 5.0以前就具有
 - * 完整段定义格式

stack

典型完整段定义格式 MASM 5.x支持

stack data

数据段定义数据

ends data

code segment

assume cs:code, ds:data, ss:stack

start: mov ax, data

mov ds, ax

mov ah, 4ch

int 21h

ends

end start

:在代码段填入指令序列

;子程序代码

code

(1) 段类型说明伪操作

→ 在代码段开始必须用ASSUME伪操作声明段和 寄存器之间的关系,格式为:

ASSUME 段寄存器: 段名 [,段寄存器名: 段名,...]

- 通知MASM,建立段寄存器与段的缺省关系; 在需要时自动插入段超越前缀。这是ASSUME 伪指令的主要功能。
- ⇒实际上,数据段之所以成为数据段,是由于DS 指向它。由于程序运行时可以改变DS的值,使 得任何段都可以成为数据段。

```
DATA1 SEGMENT
X DB 1
DATA1 ENDS
```

DATA2 SEGMENT Y DB 2 DATA2 ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA1,ES:DATA2

START:

MOV AX, DATA1

MOV DS,AX

MOV AX,DATA2

MOV ES,AX

 MOV AL,DS:[0000]

MOV AH,ES:[0000]

MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS

END START

NOTICE

- **▼ASSUME语句位于在程序段开始位置**
- ▼在ASSUME语句中并没有给段寄存器 赋值。

NOTICE

- ▶ DS、ES的初值必须在程序中设置:
 - ❖ MOV AX,<段名>
 - MOV DS/ES/SS,AX
- ♥ CS与IP的初值不能在程序中显式设置,由系统自动设置 为END后指定的起始地址
- → 为SS与SP的初值
 - ❖ 可在程序中显式设置: SS同上, SP用 MOV SP,St_TOP
 - ❖ 堆栈段定义时给出了属性STACK,则由系统自动设置。
 - ❖ 其他,则由系统指定堆栈,编译时给出警告错误

(2) 汇编结束伪指令

- ▶ 格式:
 - ❖ END [标号]
- ▶ 功能:
 - ❖ 指示源码到此结束;
 - ❖ 指示程序开始执行点(标号处)。

; example. asm

- .model small
- .stack
- . data
- • •
- . code
- .startup
- ...;在代码段填入指令序列

:在数据段定义数据

- .exit 0
- ... ; 子程序代码

end

简化段定义格式 MASM 6.x支持


3.5 汇编语言的上机过程

汇编语言程序的上机过程

- 1、编写源程序
- 2、将源程序编译为目标程序
- 3、把目标程序连接为 DOS可 执行程序

汇编程序的主要功能是:

- 1、报告源程序中的语法错误
- 2、形成目标程序



建立汇编语言的工作环境-MASM 5.x

MASM.EXE


LINK.EXE

DEBUG.COM

使用: MASM myfile.asm ;编译

LINK myfile.obj ;连接

编译和连接



建立汇编语言的工作环境-MASM 6.1x

ML.EXE

LINK.EXE

CV.EXE

使用: ML myfile.asm ;编译连接

ML /c myfile.asm ;只编译

ML/Zi myfile.asm;加入调试信息

调试

- →程序错误
 - *语法错误
 - ❖逻辑错误
- ♥用debug/CV调试程序
 - ❖ Debug *.exe
 - **⋄**-U
 - MOV AX,****H
 - ***-**G
 - *-D ****:0000