rabbitMQ (3.7.7)

安装

```
sudo vi /etc/yum.repos.d/rabbitmq-erlang.repo
'''
[rabbitmq-erlang]
name=rabbitmq-erlang
baseurl=https://dl.bintray.com/rabbitmq/rpm/erlang/21/el/7
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-release-signing-key.asc
repo_gpgcheck=0
enabled=1
'''
yum install -y erlang
yum install -y socat
rpm -Uvh https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-
server/releases/download/v3.7.7/rabbitmq-server-3.7.7-1.el7.noarch.rpm
```

配置启动

参考系列博客 https://blog.csdn.net/qq_34021712/article/details/72633948

相关配置文件

1. RABBITMQ_CONF_ENV_FILE

环境相关配置 作为所有配置入口文件

demo如下

CONFIG_FILE=/data/rabbit/etc/rabbitmq1

MNESIA_BASE=/data/rabbit/mnesia

LOG_BASE=/data/rabbit/logs

HOSTNAME=10-9-111-194

RABBITMQ_NODE_PORT=5673

NODENAME = rabbit1

配置项说明



https://maxiang.io/#

2018/9/25 rabbitMQ (3.7.7)

CONFIG_FILE	RABBITMQ_CONFIG_FILE路径 节点具体配置
MNESIA_BASE	数据库地址配置
LOG_BASE	系统日志地址配置
HOSTNAME	指定HOSTNAME
RABBITMQ_NODE_PORT	节点占用端口号 env>config
NODENAME	指定节点名称

2. RABBITMQ_CONFIG_FILE

节点的相关系统细节配置

按需配置

完整文件 可 拷贝 /usr/share/doc/rabbitmq-server-3.7.7/rabbitmq.config.example demo如下

```
{rabbit,
    Γ
        {tcp_listeners, [5673]},
        {vm_memory_high_watermark, 0.5},
        {disk_free_limit, "8GB"}
     ]
  },
  {kernel,
    {rabbitmq_management,
        {http_log_dir, "/data/rabbit/logs/management_access.log"},
        {listener, [{port, 15673}]}
     {rabbitmq_shovel,
    [{shovels,[]}
     ]
  },
  {rabbitmq_stomp,
    []
  },
  {rabbitmq_mqtt,
    {rabbitmq_amqp1_0,
     },
  {rabbitmq_auth_backend_ldap,
     },
```

https://maxiang.io/#

2018/9/25 rabbitMQ (3.7.7)

```
{lager,
[]
}
```

3. 启动及相关管理

。 根据 环境配置文件 启动

```
RABBITMQ_CONF_ENV_FILE=/data/rabbit/etc/rabbitmq-env.conf rabbitmq-server -detached
```

。 用户权限配置

nodename 为你操作节点的name

```
rabbitmqctl -n nodename add_user admin admin rabbitmqctl -n nodename set_permissions -p "/" admin ".*" ".*" rabbitmqctl -n nodename set_user_tags admin administrator 依次执行后 即可 用 admin 账户 登录 mg 后台管理页面
```


。 集群配置

```
以rabbit1为主节点 rabbit2从节点 配置如下
rabbitmqctl -n rabbit2 stop_app
rabbitmqctl -n rabbit2 reset
rabbitmqctl -n rabbit2 join_cluster rabbit1
rabbitmqctl -n rabbit2 start_app
```

。 容灾处理

分布式部署队列所在的节点如果奔溃,会导致队列不可达(404),需要手动配置镜像模式来使节点之间队列共享

这里通过界面直接配置全局的队列policy截图如下即可针对所有dura开头的对列进行了镜像模式设置



https://maxiang.io/#