

Após a construção da topologia, é necessário a configuração dos roteadores.

1º Configurar endereço das interfaces

A configuração das interfaces dos roteadores foi realizada com base nos comandos da imagem abaixo:

```
RZ#Config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#int lo0

R2(config-if)#ip addr
PDE 4 17:53:97.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

R2(config-if)#ip addr 2.2.2.2 255.255.255

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#ip addr 10.0.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ip addr 10.0.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#exit

R2(config-if)#exit

R2(config-if)#exit

R2(config-if)#ip addr 10.0.2.2 255.255.255.0

*Dec 4 17:54:44.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Dec 4 17:54:45.623: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#ip addr 192.168.5.2 255.255.0

R2(config-if)#ip addr 192.168.4.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ip addr 192.168.4.2 255.255.255.0
```

2º Ativando OSPF nas interfaces

No enunciado da questão é especificado que o núcleo MPLS esta contido na parte vermelha, onde o tipo de IGP é OSPF, como não é apresentado uma área, irei considerar aqui **ÁREA 3**.

 \acute{E} ativado o protocolo OSPF nas interfaces lógicas e físicas contidas dentro da área vermelha e nas áreas 1 e 2 . Os comando utilizados seguem exemplo da imagem abaixo

```
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int lo0
R2(config-if)#ip ospf 3 area 3
R2(config-if)#exit
R2(config-if)#exit
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip ospf 3 area 3
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
```

Após as ativação do OSPF, podemos verificar que é possível pingar via interface loopback, entre todos os roteadores que estão na Área 3.

```
ip route
C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
ateway of last resort is not set
                    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    1.1.1.1 [110/3] via 10.0.3.3, 00:10:40, FastEthernet0/0
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    2.2.2.2 [110/3] via 10.0.3.3, 00:10:40, FastEthernet0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    3.3.3.3 [110/2] via 10.0.3.3, 00:10:40, FastEthernet0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    4.4.4.4 is directly connected, Loopback0
10.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
    10.0.2.0 [110/2] via 10.0.3.3, 00:10:40, FastEthernet0/0
    10.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
10.0.1.0 [110/2] via 10.0.3.3, 00:10:40, FastEthernet0/0
192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

2º Configurando MPLS

Agora precisamos de ativar o MPLS nas interfaces do núcleo. Para isso basta acessar o OSPF do roteador e executar o comando mpls Ipd autoconfig.

```
3#config t
nter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3(config)#router ospf 3
3(config-router)#mpls ldp aut
3(config-router)#mpls ldp autoconfig
3(config-router)#
Dec 4 19:26:07.287: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 1.1.1.1:0 (1) is UP
```

Pode-se visualizar então que as interfaces do roteador esta utilizando MPLS através do comando sh mpls interfaces

```
Static Operational
No Yes
```

3º Ativando BGP

Agora é necessário realizar a configuração dos roteadores de bordas, ativando o BGP.

```
Ri# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#router bgp 100

R1(config-router)#nei
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 100
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 upda
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 upda
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source lop
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source lop
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source lop
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 UPDA
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 UPDAte-source Lo
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 UPDAte-source Loopback 0
R1(config-router)#no auto
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#address-family vpn4 uni
R1(config-router)#address-family vpnv4 un
R1(config-router)#address-family vpnv4 uni
R1(config-router)#address-family vpnv4 uni
R1(config-router)#address-family vpnv4 unicast
R1(config-router)#address-family vpnv4 unicast
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 activate
```

Podemos visualizar se a conexão foi realizada corretamente

```
Ri#sh bgp vpnv4 unicast all summary
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1
```

4º Configurando VRFs

Para configurar as VRFs, primeiro deve-se criar a vrf e depois indicar a interface que conterá a VRF, conforme a imagem

```
R4(config)#ip vrf c1
R4(config-vrf)#rd 4:4
R4(config-vrf)#route
R4(config-vrf)#route
R4(config-vrf)#route
R4(config-vrf)#route-target both 4:4
R4(config-vrf)#in f0/1
R4(config-if)#ip vrf fo
R4(config-if)#ip vrf forwarding c1
% Interface FastEthernet0/1 IP address 192.168.3.4 removed due to enabling VRF c1
R4(config-if)#in f0/1
R4(config-if)#ip add
R4(config-if)#ip add
R4(config-if)#ip ospf 1 area 1
R4(config-if)#no
*Dec 4 22:16:50.030: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 7.7.7.7 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R4(config-if)#no shut
```

Podemos visualizar agora a configuração presente na interface f0/1 do router R4, observa-se que o VRF esta ativo.

```
R4(config)#do sh run int f0/1
Building configuration...
interrate rastithernet0/1
ip vrf forwarding cl
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip ospf 1 area 1
duplex auto
```

Agora deve-se redisitribuir os VRF para que consiga pingar outra a VRF.

```
Agora deve-se redistribuir os VRF para que consiga pingar de la configuiración commanda, entre tentral para la configuiración commanda, entre para la configuiración commanda.

R1(config-router) #add
R1(config-router) #address-family ivp4 un
R1(config-router) #address-family ivp4 unic
R1(config-router) #address-family ivp4 unic
R1(config-router) #address-family ivp4 unic
R1(config-router) #address-family ivp4 unicast vrf c1
R1(config-router-af) #red
R1(config-router-af) #red
R1(config-router) #address-family ivp4 unicast vrf c2
R1(config-router-af) #redistribute ospf 2
R1(config-router-af) #end
                                           4 23:37:40.807: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Deve-se fazer o mesmo processo só que usando o OSPF

```
R2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
R2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
R2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
R2(config-router)#exit
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
R2(config-router)#exit
R2(config-router)#exit
```

É possível visualizar que o router 6 já consegue visualizar a rede do router r5

```
off show ip route
odes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
HI - OSPF MSSA external type 1, N2 - OSPF MSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - OOR, P - periodic downloaded static route
              5.8.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
5.5.5.5 [110/3] via 192.168.5.2, 00:02:25, FastEthernet0/0
6.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
6.6.6.6 is directly connected, Loopback0
7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
7.7.7.7 [110/3] via 192.168.5.2, 00:02:25, FastEthernet0/0
192.168.5.0/42 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.5.0/42 [110/2] via 192.168.5.2, 00:02:25, FastEthernet0/0
192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.5.2, 00:02:25, FastEthernet0/0
```

Entretando, ao contrário não é valido, por isso é necessário realizar as configurações anteriores em ambos os lados.

Observe o router 5 antes da configuração em ambos os lados

```
RS#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
o - OOR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 5.5.5.5 is directly connected, Loopback0
C 192.188.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Após configuração
RS#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
O - OOR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
c 5.5.5.5 is directly connected, Loopback0
6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0 IA 6.6.6 [10]3 via 192.168.1.1, 00:02:10, FastEthernet0/0
0 IA 192.168.5.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:02:10, FastEthernet0/0
0 IA 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Conclusão: apesar das redes conseguirem se verem, o ping não foi realizado com sucesso.