1 Willkommen im openOMSI-Editor

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026

Kartenbau direkt im Spiel
Diese Bedienungsanleitung erklärt den openOMSI Editor 0.8.2-pre auf Basis von openOMSI 0.2.38. Die Vorabversion ist für Windows x64 und Linux x64 verfügbar.

Voraussetzung
Eine originale OMSI-2-Installation und ihre Spielinhalte werden benötigt. Das Editorpaket enthält keine fremden Karten, Fahrzeuge oder OMSI-2-Spielinhalte.

Passenden Arbeitsbereich wählen
Oben in der Werkzeugbox zwischen Objekte, Splines und KI-Fahrwege wechseln. Es wird jeweils die passende Bearbeitungsbox angezeigt. Allgemeine Kartenwerkzeuge liegen im Objektbereich, Straßenwerkzeuge im Splinebereich und Fahrwegwerkzeuge im KI-Bereich.

Mit der Anleitung arbeiten
Objektbearbeitung: Seite 6. Splinebearbeitung: Seite 12. Straße und Gelände: Seite 13. KI-Fahrwege: ab Seite 23. Speichern und Testen: Seite 32. Start und Updates: Seiten 33-34.


Vor dem Bearbeiten
Eine Kopie der Karte anlegen. Änderungen bewusst speichern und anschließend prüfen. Ältere Detailbilder können frühere Versionsnummern oder Fensteranordnungen zeigen; die aktuellen Werkzeugübersichten stehen auf den Seiten 6, 12 und 27.

2 Inhaltsverzeichnis

01 Willkommen im openOMSI-Editor 1
02 Inhaltsverzeichnis 2
03 Direkt im Editor starten 3
04 Karten und Kameraposition 4
05 Den Editor im Spiel öffnen 5
06 Oberfläche und Objekte 6
07 Neue Tiles anlegen 7
08 Gelände bearbeiten 8
09 Gelände texturieren 9
10 Der Bauteilkatalog 10
11 Splines im Bauteilkatalog 11
12 Splines auswählen und gemeinsam bewegen 12
13 Straße und Gelände anpassen 13
14 Brücke / Tunnel / Untergrund 14
15 Brücke und Tunnel bauen 15
16 Kreuzungs-Baukasten 16
17 Kreuzungstexturen einstellen 17
18 Kreisverkehr-Baukasten 18
19 Kreisverkehr: Felder und Schalter 19
20 Drehen, Höhe und Neigung 20
21 Straßen verbinden und nachführen 21
22 Spline-Verbindungen prüfen 22
23 KI-Fahrwege bedienen 23
24 KI-Fahrwege anlegen 24
25 KI-Fahrwege entlang der Straße 25
26 KI-Pfade mit der Maus formen 26
27 KI-Pfade auswählen und bearbeiten 27
28 Vorhandene Pfade bearbeiten 28
29 Anschlüsse und Gegenverkehr 29
30 Zusätzliche KI-Verbindung 30
31 KI-Pfade: Hilfe und Diagnose 31
32 Speichern und mit Verkehr testen 32
33 Version, Start und Updates 33
34 Updates prüfen und installieren 34

3 Direkt im Editor starten

Im Launcher findest du **Editor** mit Karten-Symbol direkt unter **Sitzungen** und vor **Mods**.



Original-Screenshot: deutscher Launcher. Pfad und sichtbare Launcher-Versionsangabe sind keine Installationsvorgabe.

Eine neue, leere Karte anlegen

Kartenname: Pflichtfeld; bestimmt auch den Ordnernamen. Bereits vorhandene Namen werden abgewiesen.

Autor und Beschreibung: optional. Beide Angaben werden in der Kartenbeschreibung gespeichert.

Speicherort: wird angezeigt. Die Karte liegt im maps-Ordner des aktiven openOMSI-Inhaltsordners, außerhalb der originalen OMSI-2-Installation.

Karte erstellen und bearbeiten: legt eine flache Kachel (300 × 300 m) mit Grundtextur an und öffnet direkt den Editor. Kein Bus oder Fahrplan nötig.

4 Karten und Kameraposition

Vorhandene Karte öffnen

Unter **Vorhandene Karte bearbeiten** die Karte auswählen und **Im Editor öffnen** anklicken. Eine laufende Sitzung vorher beenden. Die Karte startet direkt mit freier Kamera und geöffnetem Editor.

Über dem Gelände starten

Ohne gemerkten Standort nutzt der Editor die erhöhte Schrägansicht einer neuen Karte: **35 m über dem Gelände** an der Startposition, mit **30° Blickneigung nach unten**. Liegt der Kartenstart außerhalb vorhandener Kacheln, wird die nächste Kachel gewählt.

Am letzten Editorstandort weitermachen

Pro Karte werden Position, Blickrichtung und Zoom beim **Speichern**, beim **Ausschalten des Editors** und beim **normalen Beenden** gemerkt. Der nächste direkte Editorstart verwendet diesen Standort. Die Höhe wird bei Bedarf auf mindestens 35 m über dem aktuellen Gelände angehoben; höhere Positionen bleiben erhalten.

Speichern und erneut öffnen

An eine markante Stelle fliegen, eine gewünschte Änderung vornehmen und mit **Strg+S** speichern. Sitzung schließen und dieselbe Karte erneut über **Editor** öffnen. Bearbeitung und Kamerastandort prüfen. Eine zweite Karte behält ihre eigene Position.

Was die Positionsspeicherung bedeutet

Die Kameradaten liegen lokal in **~/.openomsi/editor-views**, nicht in der Karte. Sie speichern keine ungesicherten Kartenänderungen. Nach einem Absturz kann der zuletzt noch nicht gemerkte Standort fehlen. Normale Fahrstarts bleiben unverändert.

Sprache und verfügbare Werkzeuge

Deutsch und Englisch folgen der im Spiel gewählten Sprache. Weitere Sprachen sind noch nicht vollständig übersetzt. Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten sind enthalten. Die neuen Funktionen stehen auf den Seiten 13-18 .

5 Den Editor im Spiel öffnen

Direkt während des Spielens auf der aktuell geladenen Karte arbeiten.


Neu: Direkter Editorstart und leere Karten - siehe Seiten 3-4.

Drücke **F4**, um in den Kameramodus zu wechseln. Öffne anschließend mit **Esc** das Pausenmenü.


World options → Tools → Objekteditor → Open

Damit öffnet sich der Objekt-Editor. Für Straßen wechselst du später mit T zum Spline-Editor (Seite 12).


PAUSENMENÜ



WORLD OPTIONS




TOOLS: OBJEKTEDITOR ÖFFNEN



6 Oberfläche und Objekte

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026



Arbeitsbereich wechseln
Oben Objekte, Splines oder KI-Fahrwege anklicken. Die bisherige Werkzeugbox wird durch die passende Bearbeitung ersetzt. T wechselt zwischen Objekt- und Spline-Modus.

Allgemeine Werkzeuge
Objektkatalog (P) öffnet die Objektauswahl. Neues Tile erweitert die Karte, Gelände bearbeiten öffnet Höhen- und Texturwerkzeuge. Karte neu laden lädt gespeicherte Änderungen.


Auswahl und Kamera
Klick / Enter wählt ein Objekt; Tab wechselt zwischen Treffern. WASD / Q E bewegt die Kamera. I J K L verschiebt, U / O ändert die Höhe, N / M dreht.

Kopieren und beschriften
Strg+C kopiert, Strg+V startet das Einsetzen. Strg+R setzt das letzte Objekt erneut. Mehrfachsetzen ermöglicht weitere Kopien; Esc beendet den Vorgang. Beschriftung bearbeiten öffnet die Textfelder.

Fenster und Speichern
Die Titelleiste mit gedrückter linker Maustaste ziehen. Links setzt die Box an den linken Rand. Strg+S speichert die Karte.

7 Neue Tiles anlegen

„Neues Tile“ öffnet „Karte erweitern“. Ein Tile ist 300 × 300 Meter groß.



Ein freies Nachbarfeld wählen

Grün kennzeichnet vorhandene Tiles, "frei" ein freies Feld. Deine Auswahl ist dunkelgrau mit orangefarbener Seitenmarkierung. Die Legende im Fenster nennt noch "Blau". Die Koordinaten stehen im Feld. Richtungsschaltflächen oder Pfeiltasten verschieben den Kartenausschnitt.

Geländehöhe festlegen

„Randhöhen übernehmen“ übernimmt die Höhen benachbarter Tile-Ränder und führt sie weich über das neue Feld fort. Mit **„Eigene Höhe“** gibst du die Geländehöhe selbst vor.

Tile erstellen

Klicke auf **„Tile anlegen“** oder drücke **Enter**. Mit „Schließen“ oder **Esc** verlässt du das Fenster.

Wähle ein freies Feld neben deiner bestehenden Karte, um zusammenhängende neue Baufläche zu schaffen.

8 Gelände bearbeiten

Bodenform verändern und zwischen „Höhen“ und „Texturen“ wechseln.



Höhenwerkzeuge

Im gezeigten Höhenmodus findest du Werkzeuge zum Anheben, Absenken, Begradigen und Glätten des Geländes.

Pinsel einstellen

Radius: Größe des bearbeiteten Bereichs.
Stärke / Sek.: Stärke der Bearbeitung.
Weicher Rand: Verlauf am Pinselrand.
Zielhöhe: Höhe für entsprechende Werkzeuge.
Tile-Schritt: Schrittweite für ganze Tiles.

Höhe und Tile wählen

„Höhe aufnehmen“ übernimmt eine vorhandene Geländehöhe. „Tile auswählen“ bestimmt das Kartenfeld für die Tile-Werkzeuge; seine Koordinaten erscheinen darunter.

Ganze Tiles bearbeiten

Du kannst ein Tile höher, tiefer oder auf die Zielhöhe setzen. „Übergang zu Nachbarn“ bestimmt die Übergangsbreite zu angrenzenden Tiles.

Malen und speichern


Halte die **linke Maustaste** gedrückt, um zu malen. **Umschalt** arbeitet feiner. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ korrigieren Änderungen. Speichere mit **Strg+S**.

„Zurück zum Bauen“ verlässt den Gelände-Bearbeitungsmodus.

Den Reiter "Texturen" erklären wir ausführlich auf Seite 9.

9 Gelände texturieren

Öffne "Gelände bearbeiten" und wähle den Reiter "Texturen".



Textur und Ebene wählen

Die Pfeile wechseln die Bodentextur-Ebene. "Texturkatalog ..." öffnet die Texturauswahl. Darüber stehen die aktuelle Ebene und der Texturname.

Malen oder radieren

Wähle "Malen" und halte die linke Maustaste über dem Boden gedrückt. "Radierer" entfernt die gewählte Auftragsebene. Auf Ebene 0 ist er deaktiviert: Malen mit der Grundtextur entfernt darüberliegende Aufträge.

Pinsel einstellen

"Radius (m)" bestimmt die Pinselgröße; auch das Mausrad verändert sie. "Stärke / Sek." steuert die Geschwindigkeit des Auftrags oder Radierens. "Weicher Rand (%)" bestimmt den weichen Übergang am Pinselrand.

Vorhandene Textur aufnehmen

Klicke "Pipette: Textur aufnehmen" und anschließend auf den Boden. Der Editor wählt die dort aufgenommene Bodentextur-Ebene.


Rückgängig und speichern

Mit "Rückgängig" / "Wiederholen" korrigierst du Pinselstriche. "Speichern (Strg+S)" sichert die Änderungen. "Zurück zum Bauen" führt zu den Bauwerkzeugen zurück.

Tipp: Beginne mit einem kleinen Pinsel und geringer Stärke. Geländetexturen verändern den Boden; sie wählen nicht die Asphalttextur einer Straße oder Kreuzung.

10 Der Bauteilkatalog

Öffnen über „Katalog (P)“ im Werkzeug-Panel oder mit der Taste P.



Suchen und filtern

Oben wechselst du zwischen **Splines & Kreuzungen**, **Objekte** und **Texturen**. Kategorien grenzen die Auswahl ein. Das Suchfeld sucht nach Name oder Dateipfad; „Leeren“ setzt die Suche zurück.

Vorschau und Auswahl

Links siehst du die Treffer als Vorschaubilder. Klicke ein Bauteil an: Rechts erscheinen die größere Vorschau, Name und Pfad. Die Schaltflächen unter dem Bild drehen die Vorschau.


Übernehmen und weiterblättern

Mit **„Auswählen“** oder **Enter** übernimmst du das markierte Bauteil. „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite. **Esc** schließt den Katalog.

„Kreuzung bauen“ öffnet den Kreuzungsbaukasten. „Alle Vorschauen prüfen“ startet die Prüfung der Katalogvorschauen.

11 Splines im Bauteilkatalog

Unter "Splines & Kreuzungen" findest du Straßenprofile und Kreuzungsbauteile.



Filtern und suchen

Wähle Kategorien wie "Spline-Profile", "Kreuzungen" oder "Verkehrslogik". Suche nach Name oder Dateipfad und nutze die Sortierung, um die Liste einzugrenzen.

Vorschau richtig lesen

Eine Verkehrslogik-Vorschau zeigt Wege und nicht zwingend ein sichtbares Straßenmodell. Blau bedeutet Straße, Grün Fußweg, Violett Gleis und Gelb Flugweg. Beachte den Vorschautext rechts.

Auswahl übernehmen

Klicke "Auswählen" oder drücke Enter. "Kreuzung bauen" öffnet den Baukasten; seine Texturfelder stehen auf Seite 17.

12 Splines auswählen und gemeinsam bewegen

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026

Arbeitsbereich und Katalog
Oben Splines wählen oder im Objektmodus T drücken. P öffnet den Splinekatalog. Kreuzung bauen und Kreisverkehr öffnen die Baukästen.

Auswahlfilter
Die Filtertaste schaltet zwischen allen Splines, Straßen, Gehwegen, Markierungen und Sonstigen um. Der Filter gilt für neue Klicks. Bei fehlenden Treffern Alle wählen. Tab wechselt zwischen überlagerten Treffern und kehrt zur Einzelauswahl zurück.

Gruppe zusammenstellen
Strg+Klick fügt Splines hinzu oder entfernt sie. Ein normaler Klick auf ein Gruppenmitglied behält die Gruppe zum Ziehen. Ein anderer Spline ersetzt die Auswahl; ein Klick ins Leere hebt sie auf. Anzahl und Markierungen kontrollieren.

Gemeinsam verschieben
Mausziehen oder I/J/K/L verschiebt die Gruppe; U/O ändert gemeinsam die Höhe. Strg+Z nimmt die gesamte Bewegung zurück. Ein zusammenhängender Mauszug ist ein Rückgängig-Schritt.

Grenzen und Anschlüsse
Jeder Spline muss innerhalb seiner ursprünglichen Kachel bleiben. Bei einer ungültigen Verschiebung wird keines der Gruppenmitglieder bewegt. Anschlüsse zu nicht mitbewegten Nachbarn anschließend prüfen.

Einzeln bearbeiten
Für Länge, Kurve, Steigung, Verbindungen und Geländeanpassung einen einzelnen Spline wählen. + / - ändert Länge, Komma / Punkt die Kurve, Pos1 / Ende die Steigung. C verlängert, G verbindet. Strg+S speichert; nach KI-Änderungen neu laden.

13 Straße und Gelände anpassen

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026

1 Die richtige Straße auswählen
Im Bereich Splines die Fahrbahn anklicken und ihre ID prüfen. Eine Markierung, ein Gehweg oder ein Geländeprofil kann ein eigener Spline sein. Die neue Funktion wirkt nur auf das ausgewählte Straßenstück.

2 Straße an Gelände - F6
Diese vorhandene Funktion passt die Straße an die Bodenhöhe an. Anschließend Straßenverlauf und Anschlüsse kontrollieren.

3 Gelände an Straße - Umschalt+F6
Die Straße bleibt bestehen. Geländerasterpunkte innerhalb ihrer Fläche werden an die Straßenhöhe angepasst. Rasterpunkte außerhalb bleiben unverändert; es wird kein breiter Rand geglättet.


4 Grenze des Geländerasters
Zwischen den Rasterpunkten liegen Dreiecksflächen. Deren sichtbare Form kann an der Straßenkante bis zum nächsten Rasterpunkt reichen. Bei sehr schmalen Straßen liegen möglicherweise keine Rasterpunkte unter der Fläche; dann meldet das Werkzeug, dass nichts zu ändern ist.

5 Rand bei Bedarf glätten
F8 und Umschalt+F8 sind separate Werkzeuge mit seitlichem Übergangsbereich. Nur verwenden, wenn auch der Straßenrand beziehungsweise ein breiteres Umfeld angepasst werden soll.

6 Rückgängig und speichern
Im Spline-Modus nimmt Strg+Z die Anpassung zurück. Beim Höhen- und Texturpinsel im Gelände-Modus: Strg+Z rückgängig, Strg+Y oder Strg+Umschalt+Z wiederholen. Strg+S speichert. Rückgängig ersetzt keine Kartenkopie; nach Neuladen nicht auf den bisherigen Verlauf verlassen.

14 Brücke / Tunnel / Untergrund

Editor 0.8.2-pre | Linux-Vorabversion | 13.10.2026



1 Straße auswählen
Im Spline-Modus die Fahrbahn anklicken und ihre ID kontrollieren. Brücke / Tunnel / Untergrund öffnen. Eine Straßenmarkierung kann ein eigenständiger Spline sein.

2 Höhen und Steigungen einstellen
Start- und Endhöhe sind absolute Kartenhöhen in Metern. Steigungen werden für beide Enden getrennt in Prozent eingestellt. Zahlenfeld anklicken, Wert eingeben und Enter drücken; Dezimalkomma ist zulässig.

3 Vorgabe prüfen und übernehmen
Brücke: +5 m und Tunnel: -5 m schlagen Höhen relativ zum Gelände an beiden Straßenenden vor. Erst Straßenhöhen übernehmen verändert die Straße. Rampen mit mehr als 20 % Steigung werden abgelehnt.

4 Anschlüsse kontrollieren
Nachbarstraßen werden nicht automatisch auf passende Höhen gesetzt. Übergänge und Rampen prüfen. Die Straße behält Profil, Texturen und KI-Pfade; ihre Anpassung an die Bodenhöhe wird abgeschaltet.

Wichtig
Das Werkzeug verändert die Straßenhöhe. Es erzeugt weder ein Geländeloch noch eine fertige Brücke oder Tunnelröhre.

15 Brücke und Tunnel bauen

Editor 0.8.2-pre | Linux-Vorabversion | 13.10.2026

Arbeitsebene
Höhe der Arbeitsebene einstellen und Arbeitsebene: AN wählen. Neue Objekte und Splines sowie das Ziehen orientieren sich an dieser Ebene, auch unter dem Gelände. Nach dem Schließen bleibt sie aktiv. Für normales Platzieren im selben Fenster wieder ausschalten.

Unter dem Gelände sehen
Gelände: sichtbar schaltet die Geländedarstellung im Editor um. Das Ausblenden verändert weder gespeichertes Gelände noch Kollisionen. Beim Verlassen des Editors oder Öffnen des Spielmenüs wird das Gelände wieder sichtbar.

Brücke bauen
Fahrbahn anheben und passende Rampen anschließen. Brückendeck, Geländer und Stützen aus dem Katalog wählen und passend platzieren. Die +5-m-Vorgabe ist ein Ausgangspunkt; Durchfahrtshöhe und Anschlüsse prüfen.


Tunnel bauen
Fahrbahn absenken und Zufahrtsrampen anschließen. Passende Röhre, Wände und Portale aus dem Katalog platzieren. Ein Portal allein schneidet kein Loch in den Boden. Eine Geländeöffnung benötigt geeignete Bauteile mit terrainhole-Unterstützung oder eine durch Geländebearbeitung modellierte offene Zufahrt. Geländeabsenkung erzeugt keine geschlossene Röhre.

Fahrbahn oder Markierung?
Eine von unten unsichtbare Fläche kann an einseitiger Darstellung liegen. Bei vermeintlich durchsichtiger Straße außerdem prüfen, ob nur der Markierungsspline ausgewählt ist. Name, Profil und ID kontrollieren.

Sichern und testen
Vor umfangreicher Geländebearbeitung die Karte kopieren. Straßenhöhen lassen sich mit Strg+Z zurücknehmen; Strg+S speichert. Danach neu laden und Zufahrt, Kollisionsfreiheit, Fahrbahnhöhe sowie KI-Anschlüsse prüfen. Arbeitsebene und ausgeblendetes Gelände sind keine gespeicherten Kartenänderungen.

16 Kreuzungs-Baukasten

Eigene Kreuzungen gestalten, speichern und auf der Karte platzieren.



Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Form und Straßenarme

T-Kreuzung oder **Vierarmkreuzung** wählen. Arm A/B/C/D auswählen; bei einer T-Kreuzung ist D deaktiviert. Breite, Länge, Richtung, Biegung und Gehwegbreite einstellen. Die Vorschau beschriftet die Arme; hier ist C orange markiert.

Texturen und Vorschau

Asphalt wählen und **Gehweg wählen** legen die Texturen fest. **Breite / Textur vom gewählten Spline** übernimmt Werte einer vorher ausgewählten Straße. KI-Wege werden blau angezeigt; Mittellinien sind schaltbar.


Speichern und weiterbearbeiten

Projekt laden öffnet einen Entwurf; Rückgängig/Wiederholen korrigiert Änderungen. **Speichern & einsetzen** bereitet die Platzierung vor. Danach **Strg+S**. Texturausschnitt: Seite 17 Straßenanschlüsse: Seite 21 KI-Anschlüsse: Seite 29

17 Kreuzungstexturen einstellen

Editor 0.7.22-pre / openOMSI 0.2.27. Fahrbahntextur für alle Kreuzungsarme.

Schema im aktuellen Stil (kein Spiel-Screenshot)



Schrittweite wählen

Klicke auf den Wert und gib eine Zahl ein; Komma und Punkt sind möglich. Enter übernimmt die Eingabe. Plus/Minus übernimmt eine gültige Eingabe ebenfalls vor dem Ändern. Die eingegebenen Nachkommastellen bestimmen den Schritt: 6,5 → 0,1; 6,52 → 0,01; 6 → 1. Bis zu vier Nachkommastellen sind möglich.

Klicke eine Ziffer an, um ihre Stelle auszuwählen: Bei 6,52 bedeutet die 6 Schritte von 1, die 5 Schritte von 0,1 und die 2 Schritte von 0,01. Die ausgewählte Ziffer wird unterstrichen. Mit + oder - änderst du den Wert. Jedes Feld merkt sich seine eigene Schrittweite.

Bedeutung der Felder

Ausschnitt U von

Anfang des waagerechten Texturausschnitts. U = 0 ist der linke Bildrand, U = 1 eine ganze Bildbreite.

Ausschnitt U bis

Ende des Ausschnitts. Beispiel: 0,25 bis 0,75 verwendet die mittlere Hälfte. Ein kleinerer Endwert spiegelt den Ausschnitt; außerhalb von 0 bis 1 wiederholt sich die Textur.


Texturbreite (m)

Breite in Metern für eine Wiederholung des gewählten Ausschnitts. Größere Werte ziehen ihn breiter, kleinere wiederholen ihn häufiger. Die Fahrbahnbreite bleibt gleich.

Grenzen: U von/bis -16 bis 16; die Werte müssen mindestens 0,0001 auseinanderliegen. Texturbreite: 0,25 bis 100 m. Rückgängig/Wiederholen gilt auch hier. Esc verwirft die laufende Texteingabe; bereits mit +/- übernommene Änderungen nimmst du mit Rückgängig zurück. Vorschau prüfen, dann speichern oder die platzierte Kreuzung aktualisieren.

18 Kreisverkehr-Baukasten

Zufahrten auswählen, in der Vorschau zuordnen und das Bauteil platzieren.



Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Zufahrten und Arm-Auswahl

Im Werkzeug-Panel **Kreisverkehr** öffnen. Drei oder vier Zufahrten wählen und Arm A/B/C/D bearbeiten. Die Vorschau zeigt die zugehörigen Buchstaben; der ausgewählte Arm C ist hier orange hervorgehoben.

Maße, Texturen und Speichern

Die Felder sind auf Seite 19 erklärt. Eine vorher gewählte Straße kann Breite und Textur liefern. Mit **Speichern & einsetzen** das Bauteil platzieren, dann **Strg+S**. Zum Ändern ein gesetztes Bauteil auswählen und den Baukasten öffnen.

Anschlüsse prüfen

Straßenanschlüsse: Seite 21 KI-Endpunkte: Seite 29 Nach dem Speichern die Karte neu laden, damit der KI-Verkehr das aktualisierte Netz verwendet.

19 Kreisverkehr: Felder und Schalter

3 / 4 Zufahrten; Arm A-D	Zahl der Zufahrten und den zu bearbeitenden Arm wählen. Breite, Länge und Richtung gelten für diesen Arm.
Name	Bezeichnung des eigenen Kreisverkehrprojekts.
Fahrbahnbreite (m)	Breite der ausgewählten Zufahrt; nicht die Breite der Ringfahrbahn.
Länge ab Mitte (m)	Abstand von der Kreisverkehrmitte bis zum äußeren Ende der gewählten Zufahrt.
Richtung (°)	Ausrichtung der gewählten Zufahrt um die Mitte.
Inselradius (m)	Radius der Mittelinsel. Größere Werte vergrößern die Insel und den Kreisverkehr.
Ringfahrbahn (m)	Breite der Fahrbahn um die Insel.
Inselhöhe (m)	Höhe der Insel über der Fahrbahn.
Texturlänge (m)	Länge einer Texturwiederholung entlang der Fahrbahn. Größere Werte strecken das Muster.
Breite / Textur vom Spline	Übernimmt Breite und Textur der zuvor gewählten Straße. Ohne Auswahl zuerst in den Spline-Modus wechseln.
Asphalt / Inseltextur wählen	Texturen für die Fahrbahn beziehungsweise die Mittelinsel auswählen.
Inselrandlinie	Schaltet die sichtbare Markierung am Inselrand ein oder aus.
KI-Wege / Vorschau drehen	Zeigt Fahrwege in der Vorschau; dreht die Vorschauansicht. Das Drehen eines gesetzten Objekts erfolgt separat mit N/M.
Projekt laden; Rückgängig / Wiederholen	Gespeichertes Baukastenprojekt laden oder Änderungen im Baukasten zurücknehmen bzw. wiederholen.
Ausschnitt U von / bis; Texturbreite	Bildbereich und Breite der Texturwiederholung quer zur Fahrbahn. Ziffer anklicken und mit +/- ändern; ausführlich auf Seite 17

Eingabe: Zahlen direkt anklicken, eingeben und mit Enter übernehmen. Die +/- Tasten links ändern die Maße. Grenzen: einspuriger Ring, keine Turbo-Kreisverkehre; Fahrtrichtung gemäß Links-/Rechtsverkehr der Karte. KI-Verkehr nach dem Neuladen prüfen.

20 Drehen, Höhe und Neigung

Im **Objektmodus** ein gesetztes Bauteil auswählen. Neigung wird für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten unterstützt. Die Projektdatei **junction.junction.json** muss beim Bauteil bleiben.

Tasten	Funktion	Normal / Umschalt
N / M	Drehen	5° / 0,5°
U / O	Absenken / Anheben	0,5 m / 0,05 m
Pos1 / Ende	Längsneigung + / -	0,5° / 0,05°
Bild↑ / Bild↓	Querneigung + / -	0,5° / 0,05°
I / J / K / L	Verschieben	0,5 m / 0,05 m
Entf	Löschen / Wiederherstellen	
Strg+S	Karte speichern	

Winkel kontrollieren

Die Infozeile zeigt Längs- und Querneigung. Die Achsen gehören zum Bauteil, nicht zur Kamerarichtung. Beim Kopieren und erneuten Platzieren bleiben die Winkel erhalten. Beide Winkel sind auf -89° bis +89° begrenzt; Straßenanschlüsse können schon vorher an geometrische Grenzen stoßen.

Rücktaste und Speichern

Bei verbundenen Bauteilen setzt Rücktaste die zusammengehörigen Lage- und Straßenänderungen gemeinsam zurück. Ohne verbundene Zufahrten wird zunächst die geänderte Neigung zurückgesetzt. Nach Löschen zuerst mit Entf wiederherstellen. Anschließend speichern und die Karte für aktualisierte KI-Fahrwege neu laden.

Spline-Modus: Komma/Punkt ändern weiterhin die Krümmung, Pos1/Ende die Steigung. Im Objektmodus erfolgt das Drehen per Tastatur ausschließlich mit N/M.

21 Straßen verbinden und nachführen

Gilt für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten. Eine nur optisch anliegende Straße ist noch **keine gespeicherte Verbindung**.

1. Im Spline-Modus die passende Zufahrtsstraße auswählen.

2. In den Objektmodus wechseln und das gesetzte Bauteil auswählen.

3. Den passenden Baukasten öffnen und Zufahrt A/B/C/D wählen.

4. Straße an die gewählte Zufahrt anschließen: Vorschau vorbereiten.

5. Vorschau kontrollieren und das gesetzte Bauteil aktualisieren. Erst jetzt wird die Verbindung übernommen. Schließen verwirft die Vorbereitung.

6. Mit Strg+S speichern; die Karte für KI-Fahrwege neu laden.

Was automatisch folgt

Explizit verbundene Zufahrten folgen beim Verschieben, Drehen, Anheben und Neigen des Bauteils. Das entfernte Straßenende bleibt stehen. Auch neue Anschlüsse an geneigte Bauteile sind möglich. Rücktaste setzt zusammengehörige Lageänderungen und Zufahrten gemeinsam zurück.


Wenn eine Verbindung nicht passt

Alle Zufahrten werden vor dem Übernehmen geprüft. Scheitert eine Anpassung, bleiben Bauteil und Straßengeometrie unverändert. Kleinere Schritte, längere Zufahrten oder ein passender Übergangsspline können helfen. Eine alte, auseinandergezogene Verbindung durch erneutes Auswählen der Straße und ihrer Zufahrt reparieren.

Grenzen: normale OMSI-Karten; maximal 50 m Abstand und 30° Richtungsabweichung, passende Profilform und genug Übergangslänge. Separat geänderte Straßen werden beim Zurücksetzen geschützt. Nicht bearbeitbare Chrono-/Altformat-Straßen werden nicht verändert.

22 Spline-Verbindungen prüfen

Offene Enden und auffällige Verbindungen auf der gesamten Karte finden.



Rot: Fehler, etwa eine mehrfach vergebene ID. **Gelb:** offenes Ende - das kann beabsichtigt sein. **Grau:** ungeprüft. **Grün:** als verbunden erkannt.


Einträge nennen Spline-ID, Start oder Ende, Tile-Koordinaten und den Befund. **Klicke eine Zeile an, um zur Stelle zu springen.** „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite.

„Erneut prüfen“ aktualisiert den Stand nach Änderungen. **„Marker: AN/AUS“** steuert die Markierungen in der 3D-Ansicht; der Ergebnisfilter beschränkt die Liste auf offene oder auffällige Enden.

Endpunkttoleranz: **15 cm**. Die Prüfung verändert nichts automatisch. „Schließen“ oder **Esc** schließt die Liste.

23 KI-Fahrwege bedienen

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026



Zum KI-Bereich wechseln
Oben KI-Fahrwege anklicken oder F9 drücken. Die Objekt- oder Splinebox verschwindet. Objekte und Splines führen zu den jeweiligen Arbeitsbereichen zurück.

Vorhandenen Pfad bearbeiten
Einen blauen oder orangefarbenen Fahrweg anklicken. Eine vorherige Straßenauswahl ist nicht nötig. Auch Fahrwege in Kreuzungsobjekten sind auswählbar. Einzelheiten: Seiten 27-28.


Fahrwege entlang einer Straße anlegen
Zuerst im Splinebereich die Straße auswählen, dann KI-Fahrwege öffnen. KI-Fahrwege entlang der gewählten Straße öffnet das Erzeugungswerkzeug. Bereich, Richtung und Spurbreite prüfen; siehe Seiten 24-26.

Eine zusätzliche Verbindung bauen
Zusätzliche KI-Verbindung erstellen öffnet die Verbindungsvorschau direkt. Ein vorhandenes Fahrwegende mit einem weiterführenden Anfang verbinden; siehe Seite 30.

Farben und Abschluss
Blau: alle Fahrzeuge. Orange: nur Busse. Pfeile: Fahrtrichtung. Änderungen übernehmen, speichern und für die Verkehrssimulation neu laden. Eine noch nicht übernommene Verbindung vor dem Bereichswechsel hinzufügen oder bewusst schließen.

24 KI-Fahrwege anlegen

Zuerst die tatsächliche Straße auswählen, nicht Insel, Bordstein oder Gehweg.



Bereich

Ausgewählter Spline bearbeitet einen Abschnitt. Die verbundene Splinekette folgt verbundenen Referenzsplines; Verzweigungen und Lücken können die Kette begrenzen.

Spurzahl und Richtung

Der Spurknopf wechselt zwischen Gegenverkehr, einer Einbahnspur und zwei Spuren in gleicher Richtung. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Für getrennt angelegte Einbahn-Splines wird jede Richtung separat bearbeitet.

Fahrzeuge

Je Spur Alle Fahrzeuge oder Nur Busse wählen. Busfahrpläne werden separat eingerichtet; diese Freigabe erzeugt keine Buslinie.

Breite, Versatz und Höhe

Spurbreite und seitlicher Versatz legen die Ausgangslage fest. Höhe über Spline hebt den Pfad relativ zur Straßenreferenz an. Prüfe die Lage in der Fahrbahnmitte. Die sichtbare Straße wird dadurch nicht verändert.

Ergänzen oder ersetzen


Fehlende KI-Pfade ergänzen lässt vorhandene Fahrwege bestehen. Vorhandene KI-Pfade ersetzen ändert die vom Editor erzeugten Pfade. Nicht zusätzlich anlegen, wenn du einen vorhandenen Pfad korrigieren willst.

Zum aktuellen Bild

Hier sind zwei Spuren mit Gegenverkehr gewählt. „Fahrspur 2 wählen“ wechselt die bearbeitete Spur. Die Statuszeile zeigt sieben neue Abschnitte und acht offene Pfadenden; dies sind Vorschauwerte dieser Auswahl.

25 KI-Fahrwege entlang der Straße

Editor 0.8.0-pre | 13.10.2026



Aktuelle Oberfläche

Bereich, Spuren und Richtung

Bereich: zwischen ausgewähltem Spline und verbundener Splinekette wechseln. **Zwei Spuren mit Gegenverkehr:** auf eine einzelne Spur umschalten. **Richtung:** entlang der Referenz oder entgegengesetzt wählen.

Spur 1 / Fahrspur 2: pro Spur „Alle Fahrzeuge“ oder „Nur Busse“ wählen. Blau zeigt normale Fahrwege, Orange Buswege. Die Pfeile zeigen die Fahrtrichtung.

Lage und Freiformpunkte

Spurbreite: Abstand der erzeugten Spuren einstellen. **Seitlicher Versatz:** die Lage quer zur Straße verschieben. **Höhe über Spline:** den Höhenabstand einstellen. Die Tasten + / - ändern den jeweiligen Wert.

Freiformpunkte bearbeiten: Punktbearbeitung umschalten. **Fahrspur wählen:** die bearbeitete Spur wechseln. Punkt anklicken und ziehen; **Punkt zurücksetzen** entfernt seine individuelle Verschiebung. **Punkt tiefer / höher:** seine Höhe um 0,1 m ändern.

Vorschau übernehmen

Modus: fehlende KI-Pfade ergänzen: vorhandene Wege erhalten. Auf „Ersetzen“ umschalten, um die vorhandenen Fahrwege im gewählten Bereich zu ersetzen; Vorschau vorher prüfen.

KI-Pfade: sichtbar / ausblenden: Darstellung umschalten. **KI-Pfade anlegen (Enter):** Vorschau übernehmen. **Vorschau aktualisieren:** neu berechnen. Die Statuszeile nennt neue Abschnitte und offene Enden.

Die unteren Tasten öffnen die zusätzliche Verbindung oder die direkte Pfadauswahl. **Schließen (Esc)** verlässt das Werkzeug. Danach speichern und Karte neu laden.

Dieses Werkzeug erzeugt Fahrwege anhand einer Straße. Für das Verschieben eines ursprünglichen Einzelpfads das Auswahlwerkzeug verwenden.

Ein Busweg erzeugt keinen Fahrplan. Fahrplanbusse benötigen eine passende Route und einen Fahrplan. Eine neue Verbindung zwingt normale Autos nicht bei jeder Fahrt zum Abbiegen.

26 KI-Pfade mit der Maus formen

Freiform bearbeitet jeweils einen ausgewählten Abschnitt.

1 Vorhandenen Fahrweg öffnen

Straße oder erzeugten KI-Spline auswählen und KI-Fahrwege entlang der Straße öffnen. Zum Korrigieren vorhandener Pfade den Modus Ersetzen verwenden.

2 Freiform einschalten

Freiformpunkte bearbeiten anklicken. Das Werkzeug wechselt auf den einzelnen Abschnitt. Pro Spur stehen zunächst neun grüne Punkte einschließlich Anfang und Ende bereit.

3 Fahrspur wählen

Bei zwei Spuren mit Fahrspur 1/2 wählen die gewünschte Spur aktivieren. Der Knopf nennt die Spur, zu der du wechseln kannst. Die andere Spur wird durch das Ziehen nicht mitverschoben.

4 Punkte ziehen

Einen grünen Punkt mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der ausgewählte Punkt wird gelb. Gelb bedeutet Auswahl, nicht Verbindung. Die Zwischenpunkte formen eine geglättete Kurve; den Fahrweg mittig im Fahrstreifen führen.

5 Höhe oder Punkt korrigieren

Die Maus verschiebt horizontal. Punkt höher / tiefer ändert die Höhe in 0,1-m-Schritten. Punkt zurücksetzen setzt die Verschiebung dieses Punktes zurück. Die Verschiebung ist je lokaler Richtung auf 50 m begrenzt.

6 Übernehmen, speichern, neu laden


Mit KI-Pfade anlegen / ersetzen oder Enter übernehmen. Danach macht Strg+Z die übernommene Änderung rückgängig. Strg+S speichert. Karte neu laden, damit der laufende KI-Verkehr das neue Netz nutzt. Schließen oder Esc verwirft die noch nicht übernommene Vorschau.

Längere Strecken und flüssiges Ziehen

Verbundene Abschnitte nacheinander bearbeiten und an ihren Enden verbinden. Frei geformte Pfade werden nicht pauschal über die Kettenfunktion vereinheitlicht. Seit 0.7.20 werden Mausbewegungen pro Bild gebündelt; beim Loslassen zählt die letzte Position.

27 KI-Pfade auswählen und bearbeiten

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026



Auswählen
KI-Fahrwege oben wählen oder F9 drücken. Einen Fahrweg anklicken. Nächster überlagerter Pfad (Tab) wechselt zwischen Treffern.

Bogen bearbeiten
Bogen bearbeiten schaltet die Griffe ein. Grün formt den Bogen, Lila verschiebt den Anfang, Gelb das Ende. Einen Griff mit gedrückter linker Maustaste ziehen und anschließend Richtung und Anschlüsse prüfen.

Löschen und zurücksetzen
KI-Pfad löschen (Entf) entfernt den ausgewählten Weg, nicht die Straße. Ein gelöschter Weg lässt sich wiederherstellen. Ursprünglichen Bogen wiederherstellen setzt Form, Endpunkte und Höhenkorrektur zurück.

Rückgängig und speichern
Strg+Z nimmt eine Einzelpfadänderung zurück, Strg+Y wiederholt sie. Karte speichern (Strg+S) sichert Änderungen.

Weitere Werkzeuge
KI-Fahrwege entlang der gewählten Straße erzeugt Fahrspuren. Zusätzliche KI-Verbindung erstellen ergänzt Anschlüsse. KI-Pfade anzeigen / ausblenden steuert die Darstellung. Objekte oder Splines wechselt den Bereich.

28 Vorhandene Pfade bearbeiten

3. Auswählen und den Bogen ziehen

1. F9 öffnen. Den blauen oder orangefarbenen Pfad anklicken und die lila Hervorhebung kontrollieren. Die Anzeige nennt Straße/Objekt, ID, Pfadnummer und Richtung.

2. Bei übereinanderliegenden Wegen mit Tab oder „Nächster überlagerter Pfad“ weiterschalten. Nach diesem Wechsel gegebenenfalls „Bogen bearbeiten“ einschalten.

3. Einen grünen Griff mit der linken Maustaste halten und ziehen. Von oben oder schräg auf die Straße schauen; so lassen sich seitliche Verschiebungen leichter beurteilen. Auch kurze Pfade mit zwei ursprünglichen Punkten sind bearbeitbar.

4. Die Höhe wird beim Ziehen aus den geladenen Fahrbahnflächen erfasst, wenn die gesamte innere Kurve über einer Fahrbahn liegt. Andernfalls wird die geometrische Straßenprofil-Korrektur verwendet. Eine außerhalb der Fahrbahn liegende Kurve wird dadurch nicht automatisch auf die Straße zurückgeführt.

4. Einen Pfad verlängern

Den **gelben Endgriff** zur gewünschten Stelle ziehen. Der **lila Anfangsgriff** verschiebt entsprechend den Anfang. Die grünen Griffe danach so einstellen, dass der Verlauf innerhalb der gewünschten Fahrspur liegt.

Nahe einem eindeutigen passenden Anschluss kann der Endpunkt beim Loslassen an dessen Position einrasten. Die alte explizite Verknüpfung auf der verschobenen Seite wird gelöst. Anschließend Richtung und Anschluss kontrollieren: gleiche Position allein garantiert keinen geeigneten KI-Weg.

5. Löschen, Zurücksetzen und Rückgängig

Entf / „KI-Pfad löschen“: löscht nur den gewählten Pfad in der gewählten Richtung auf dieser Instanz. Kreuzungsobjekt und andere Wege bleiben bestehen. Für einen kompletten Kreuzungsarm können mehrere Pfade einzeln zu löschen sein.

Strg+Z: rückgängig. **Strg+Y:** wiederholen. „KI-Pfad wiederherstellen“ stellt den noch ausgewählten gelöschten Weg wieder her. „Ursprünglichen Bogen wiederherstellen“ setzt Bogen, Endpunktverschiebung und gespeicherte Höhenkorrektur zurück.

Nach dem Neuladen beginnt eine neue Bearbeitungssitzung; die vorherige Rückgängig-Historie wird nicht fortgeführt. Speichern und Neuladen: Seite 32

29 Anschlüsse und Gegenverkehr

Optisch berührende Pfade sind noch keine ausdrücklich gewählte Verbindung.

Endpunkte gezielt verbinden

In der Freiform den grünen Anfangs- oder Endpunkt auswählen. Passende Gegenanschlüsse im Umkreis von 50 m erscheinen lila. Das Fahrwegende kann an einen Anfang anschließen und umgekehrt. Den ausgewählten Punkt auf das gewünschte lila Ziel ziehen und loslassen; innerhalb von 1,5 m rastet es ein.

Erfolg kontrollieren

Die Anzeige zählt feste Anschlüsse und offene Pfadenden. Prüfe die feste Zuordnung und die Pfeilrichtung, übernimm und speichere. Erneutes freies Verschieben des Endpunkts löst dessen Zuordnung. Bei praktisch übereinanderliegenden Zielen kann keine eindeutige Verbindung gewählt werden.

Geradeaus und Rechtsabbieger trennen

Die Geradeausspur an den passenden Geradeauspfad der Kreuzung anschließen, die Abbiegespur an den Rechtsabbiegepfad. Nur die sichtbare Linie gerade zu ziehen bestimmt den Anschluss nicht. Für zwei benachbarte Spuren derselben Fahrtrichtung den gleichgerichteten Zweispurmodus wählen.

An einer Mittelinsel vorbeiführen

Beide Richtungen mittig in ihrem jeweiligen Fahrstreifen führen, bei Rechtsverkehr jeweils in Fahrtrichtung rechts an der Insel vorbei. Bei zwei Spuren mit Gegenverkehr jede Spur einzeln bearbeiten. Bei zwei separaten Einbahn-Splines ist die Gegenspur die Fahrspur 1 ihres eigenen Splines.

Arme A/B/C/D in der Vorschau

Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten kennzeichnen die Arme in der Vorschau. Die Armbezeichnung mit der ausgewählten Zufahrt abgleichen. Diese Zuordnung hilft bei den Straßenanschlüssen aus Kapitel 19; KI-Endpunkte werden im KI-Werkzeug verbunden.


Grenzen und Kompatibilität

Originalpfade normaler Splineprofile und Kreuzungsobjekte werden nicht überschrieben. Eigene Pfade können an geeignete Originalanschlüsse anschließen. Freie Überbrückungen erzeugen keine Ampelsteuerung oder Vorfahrtsregeln. Freiformpunkte und feste Anschlüsse benötigen die angepasste openOMSI-Laufzeit; eine unveränderte Hauptversion wertet diese Erweiterungen nicht aus.

Neu in 0.7.22-pre: Zusätzliche KI-Verbindung erstellen - Schrittfolge auf Seite 30

30 Zusätzliche KI-Verbindung

Editor 0.8.0-pre | 13.10.2026



Aktuelle Oberfläche

1. Start und Ziel wählen

Start wählen: das gelbe Ende der ankommenden Fahrspur anklicken. **Ziel wählen:** den lila Anfang der weiterführenden Spur anklicken. Pfeilrichtung prüfen. Verbindungen sind an Fahrwegenden möglich, nicht mitten in einem Pfad.

2. Die Verbindung formen

Die zwei **grünen Bogenpunkte** frei mit der linken Maustaste ziehen. Den Bogen innerhalb der gewünschten Fahrspur führen. Die Verbindung folgt den geladenen Fahrbahnflächen; die Höhenlage aus einer zweiten Ansicht kontrollieren.

Fahrzeuge: „Alle Fahrzeuge“ oder „Nur Busse“. **Spurbreite:** mit + / - einstellen. **Start und Ziel neu wählen:** die aktuelle Auswahl und Vorschau zurücksetzen.

3. Hinzufügen und speichern

Verbindung hinzufügen (Enter): Vorschau übernehmen. Vorhandene Geradeauspfade bleiben erhalten. Bis zum Hinzufügen ist der Bogen nur Vorschau.

Karte speichern (Strg+S): Karte sichern. Sobald Start und Ziel gewählt sind, heißt die Taste **„Verbindung hinzufügen + speichern (Strg+S)“**. Eine vollständige, gültige Vorschau wird dann zuerst hinzugefügt und anschließend gespeichert. Ungültige Vorschauen bleiben bearbeitbar.

Zurück und weiterarbeiten

Zurück zu Fahrwegen entlang der Straße: Werkzeug wechseln. **Schließen (Esc):** Vorschau verlassen; vorher übernehmen, wenn sie erhalten bleiben soll. F9 verwirft eine offene Verbindung nicht mehr.

Speichermeldung prüfen, danach „Karte neu laden …“. Erst dann nutzt die KI den neuen Weg. Busposition und aktiver Linienauftrag bleiben dabei erhalten.

Wenn „Keine geladene Fahrbahn unter dem Bogen“ erscheint: den Bogen über die Straße zurückziehen und den Bereich laden lassen. Ohne gültige Fahrbahn unter der gesamten Kurve wird sie nicht hinzugefügt.

31 KI-Pfade: Hilfe und Diagnose

Erst Auswahl und Vorschau prüfen, dann übernehmen und speichern.

Keine Pfade oder Bearbeitungspunkte sichtbar

KI-Pfade einblenden. Für grüne Punkte zusätzlich Freiform aktivieren. Nach dem Einschalten kann der Hintergrundaufbau kurz dauern. Infozeile prüfen: Ist die Straße ausgewählt oder versehentlich die Verkehrsinsel? Bei einer Fehlermeldung wird keine gültige Vorschau aufgebaut.

Fahrspur 2 lässt sich nicht wählen

Bei Eine Spur / Einbahnstraße gibt es nur eine bearbeitbare Spur. Der zweite Knopf kann trotzdem sichtbar sein. Gehört die Gegenrichtung zu einem anderen KI-Spline, diesen separat auswählen. Nicht versehentlich einen zweiten Fahrweg über einen vorhandenen legen.

Kurve für diesen Spurversatz zu eng

Ein Abschnitt passt geometrisch nicht zum eingestellten Spurversatz. Bei einer Kette kann ein anderer Abschnitt betroffen sein. Die richtige Straße einzeln auswählen und Breite, Versatz sowie Kurvenverlauf prüfen; nicht den schmalen Inselrand als Referenz verwenden.

Gelber Punkt rastet nicht ein

Gelb ist die Auswahl. Den Endpunkt mit gehaltener linker Maustaste auf das passende lila Ziel ziehen und dort loslassen. Richtung, Abstand und die 50-m-Verschiebungsgrenze beachten. Innere Stützpunkte sind keine Verbindungsenden.

Wieder ein längerer Hänger?

Mit start-editor-diagnose.sh starten und Uhrzeit sowie Aktion notieren: Ziehen, Loslassen, Übernehmen oder Kamera bewegen. game.log vor dem nächsten Start sichern. EDITOR-DIAG meldet langsame Schritte und in 0.7.20 auch auffällige Wartezeiten gebündelter Mausbewegungen.

Was bereits beobachtet wurde

In 0.7.20 wurde normales Ziehen ohne Hänger unter Linux bestätigt. Der Pfadanzeige-Aufbau läuft im Hintergrund. Eine kurze Kartenaktualisierung kann weiterhin auftreten; die Diagnose beweist nicht, dass jede Karte unter allen Bedingungen flüssig läuft.

Zum Schluss

Vorschau übernehmen, Strg+S speichern und Karte für den KI-Verkehr neu laden. Nach der Fehlersuche wieder normal mit start-editor.sh starten. Die Diagnose ist aus, die Verbesserungen bleiben aktiv.

32 Speichern und mit Verkehr testen

Editor 0.8.2-pre | Linux-Vorabversion | 13.10.2026

Neuladen während einer Tour - lokale Entwicklungsfassung
Beim Neuladen im Einzelspieler bleiben Busposition, Linienauftrag, technischer Buszustand, Fahrgäste im eigenen Bus und die gewählte Kameraansicht erhalten, sofern derselbe Bus wiederhergestellt werden kann. Ein laufender Fahrscheinverkauf wird übernommen. Wartende Personen bleiben an weiterhin geladenen Haltestellen bei Verschiebungen bis 30 m erhalten; gelöschte oder weiter versetzte Haltestellen sind ausgenommen. Andere Fußgänger und KI-Busfahrgäste werden neu erzeugt. Wartepunktobjekte und Unterstände bei einer dauerhaften Haltestellenverlegung ebenfalls passend versetzen. Diese Fortsetzung gilt für das Karten-Neuladen in der Sitzung, nicht für das Laden einer gespeicherten Spielsituation oder LAN.

Während der Bearbeitung
Texturieren aktualisiert die Bodendarstellung ohne vollständigen Neuaufbau der Simulation. Beim Verschieben von Objekten und Splines werden aufwendige Aktualisierungen bis zum Loslassen der Taste oder Maus gebündelt. Nach dem Loslassen kurz auf die Aktualisierung warten.

Speichern und neu laden
Strg+S speichert Änderungen. Für geänderte KI-Verbindungen anschließend Karte neu laden verwenden. Während des Neuladens kurz warten; die Fahrt danach fortsetzen. Ein laufender Kartenneuaufbau ist kein Speichern einer Spielsituation.

Haltestellen verlegen
Haltestellenwürfel, Wartepunkte und Unterstand passend zueinander verschieben. Bei gelöschten Haltestellen, Entfernungen über 30 m oder nicht mehr geladenen Bereichen ist keine vollständige Übernahme wartender Fahrgäste vorgesehen.

KI prüfen
Die Kamera allein verschiebt den Verkehrsbereich um den Spielerbus nicht. Zum Test an die bearbeitete Stelle fahren. Pfadenden, Fahrtrichtung und Höhen prüfen; ein sichtbarer Pfad allein beweist noch keine befahrbare Verbindung.

Kamera und Sicherung
Falls die Innenansicht nach dem Neuladen versetzt erscheint, F1 drücken. Vor größeren Änderungen eine Kartenkopie sichern. Beim Verlassen der Sitzung gelten die normalen Speicherfunktionen des Spiels.

33 Version, Start und Updates

Editor 0.8.2-pre | Windows / Linux | 14.10.2026

Version und Inhalt
Editor 0.8.2-pre verwendet openOMSI 0.2.38. OMSI-2-Inhalte werden separat benötigt. Vor einem Update die Fahrt beenden, das Programm schließen und bearbeitete Karten sichern.

Windows starten
Das Windows-x64-ZIP vollständig in einen neuen Ordner entpacken. start-editor.cmd starten und die Einrichtung der OMSI-2-Spielinhalte abschließen. Alte und neue Programmdateien nicht mischen.

Linux starten
Das Linux-x64-Paket entpacken. Im Editorordner bash start-editor.sh "/Pfad/zum/Inhaltsordner" --launcher ausführen. Das bereitgestellte Paket benötigt glibc 2.39 oder neuer.


Getrennte Updates
Unter Einstellungen - Allgemein - Updates werden das separate Spiel und das Editorpaket getrennt geprüft. Jetzt prüfen installiert nichts. Ein Update des normalen Spiels ersetzt die mitgelieferte Editorengine nicht.

Manuelles Paketupdate
Das passende neue Paket in einen neuen Ordner entpacken. Benötigte Inhalte und selbst erstellte Karten sichern und übernehmen beziehungsweise den vorhandenen Inhaltsordner weiterverwenden. Anschließend die neue Startdatei benutzen.

Prüfsummen und Sicherungen
Die SHA-256-Prüfsumme kontrolliert das heruntergeladene Paket. Ein Programmbackup ersetzt kein Kartenbackup. Falls der integrierte Linux-Updater verwendet wird, die angezeigten Ziel- und Sicherungsordner prüfen.

34 Updates prüfen und installieren

Editor 0.8.2-pre | Linux-Vorabversion | 13.10.2026



1 Updatebereich öffnen
Einstellungen → Allgemein → Updates öffnen. Die beiden Schaltflächen prüfen unterschiedliche Programme.

2 Passende Prüfung wählen
openOMSI · separate Spielinstallation prüft das normale Spiel im ausgewählten Inhaltsordner. openOMSI Editor · Editorpaket prüft den Editor einschließlich Vorabversionen. Jetzt prüfen installiert noch nichts.

3 Angebot kontrollieren
Bei einer neueren Version Versionshinweise, Version und Zielordner prüfen. Vor dem Installieren die laufende Fahrt beenden und Karten sichern. Herunterladen und installieren startet die Installation.

4 Nach dem Update
Ein Editorupdate startet den Editor neu. Ein Spielupdate ersetzt die mitgelieferte Editorengine nicht. Programme können denselben Karten- und Modbestand nutzen. Weitere Hinweise zu Sicherungen und Kompatibilität: Seite 33.

Abgebildeter Zustand
Das Bild zeigt die Schaltflächen vor einer Prüfung. Download- und Installationsschaltflächen erscheinen erst bei einem verfügbaren Update. Alle Einstellungen zurücksetzen betrifft Einstellungen und ist kein Updatewerkzeug.