Установка и настройка Планировщика

OpenWay Group R/N:1.1-23.01.2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	. 3
ГЛАВА 1. УСТАНОВКА ПЛАНИРОВЩИКА	. 5
ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА ПЛАНИРОВЩИКА	. 6
ГЛАВА 3. ДОСТУП К СТАНДАРТНЫМ СЕТЕВЫМ РЕСУРСАМ Для ОС MS Windows Для ОС Unix Шифрование параметров	. 9 10
ГЛАВА 4. РЕГИСТРАЦИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЗАПУСКА ПЛАНИРОВЩИКА	12
ГЛАВА 5. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЗАПУСКА ПЛАНИРОВЩИКА (OFFICERS)	13
ГЛАВА 6. РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ	

Введение

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку системы WAY4TM и для сотрудников OpenWay, осуществляющих настройку и установку приложений WAY4.

Планировщик (Scheduler) системы WAY4TM представляет собой инструмент, предназначенный для выполнения произвольных заданий (программ, сценариев и т. д.) с помощью запуска пунктов меню клиентского приложения WAY4 Manager/DB Manager в соответствии с заданными правилами на рабочих станциях, имеющих доступ к базе данных (БД).

Настоящий документ предназначен для администраторов системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), осуществляющих обслуживание системы, и содержит сведения о необходимых операциях по установке и настройке Планировщика.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации OpenWay:

- "Работа с Планировщиком (Scheduler R2)"
- "Администрирование WAY4™ Application Server";
- "Администрирование WAY4TM Universe";
- "Администрирование BPM интеграционной платформы WAY4TM Universe";
- "Общие перечни системы WAY4^{тм}";
- "Администрирование пользователей с помощью DB Manager".

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются курсивом;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Full \rightarrow Issuing \rightarrow Contracts Input & Update";
- комбинации клавиш, используемые при работе с клиентским приложением, приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS_HOME>;

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:

Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.

(i) Сообщения, содержащие информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

Глава 1. Установка Планировщика

Планировщик представляет собой WAY4U-приложение, запущенное на сервере приложений, т.е. перед установкой Планировщика необходимо удостовериться, что сервер приложений установлен и функционирует (см. документ "Администрирование WAY4TM Application Server").

Дистрибутив Планировщика оформлен в виде архива "scheduler<номер версии>.war". Этот архив содержит файлы для установки WAY4-приложения (экземпляра запуска) на сервер приложений, а также дополнительные данные.

Чтобы установить экземпляр запуска Планировщика, следует запустить процесс установки с помощью консольной утилиты creinst, расположенной в каталоге "<AppServer_HOME> /bin. Запуск утилиты creinst выполняется с указанием следующих параметров в командной строке:

creinst app_name=<наименование приложения, например, scheduler_web> file=<путь к архивному файлу приложения, например, C:/Distr/scheduler.war или /home/way4/Distr/scheduler.war> http port=<свободный номер порта, например, 11111>

(i) Номер порта следует указывать, если Планировщик должен работать в режиме поддержки web-сервисов. Web-сервисы позволяют Планировщику принимать от внешних приложений задачи на управление запуском заданий системы WAY4 (см. раздел "Внешнее управление заданиями Планировщика (веб-сервисы Планировщика)" документа "Работа с Планировщиком (Scheduler R2)").

Более подробно правила установки приложений на сервер приложений изложены в разделе "Управление WAY4-приложениями" документа "Администрирование WAY4TM Application Server".

Глава 2. Настройка Планировщика

Для настройки Планировщика используется конфигурационный файл приложения: <AppServer_HOME>/appserver/applications/<название приложения на сервере приложений, задаваемое при установке>/conf/config.properties.

В этом файле указываются значения следующих параметров:

```
site name=<название банка и идентификатор экземпляра запуска, указываемые в
журналах для поставщика системы WAY4>;
scheduler instance=<код экземпляра запуска>
ows home=<основной (home) каталог системы>
ows work=<pабочий (work) каталог системы>
db url=<cтрока параметров соединения с БД (connection string) в java-нотации,
например, jdbc:oracle:thin:@TEST:1521:OWSMODEL>
db owner=<имя владельца схемы БД>
db_user=<имя пользователя, под которым Планировщик соединяется с БД>
db password=<пароль пользователя db user>
db password encryption key=<ключ шифрования пароля>
bpm log=no
log console=no
log level=<значение по умолчанию - 30; иные значения для большей детализации
информации в файлах журнала сервиса Планировщика указываются по рекомендации
поставщика системы WAY4>
log level bpm=<значение по умолчанию - 30; иные значения для большей детализации
информации в файлах журнала ВРМ-сервиса указываются по рекомендации поставщика
системы WAY4>
cancel bpm sql connection on timeout=<значение по умолчанию - yes. Определяет,
разрывать ли соединение после превышения времени, указанного в параметре
bpm_execute_sql_timeout>
bpm execute sql timeout=<значение по умолчанию - 5m. Определяет тайм-аут, после
которого результат исполнения хранимой процедуры или блока sql-запросов будет
считаться ошибочным>
bpm_sql_warning_timeout=<значение по умолчанию - 30s. Определяет тайм-аут, после
которого в результате исполнения хранимой процедуры или блока sql-запросов будет
зафиксировано предупреждение>
jpipe jvm parameters=<значение по умолчанию: -Xmx128m -Xms128m -Duser.region=US -
Duser.language=en; иные значения параметров для виртуальной машины java
указываются по рекомендации поставщика системы WAY4>
max bpm threads=<максимальное количество одновременно выполняемых заданий
Планировщика, т.е. пунктов меню. Значение по умолчанию - 32>
min bpm db connections=<минимальное количество соединений с БД, которое
устанавливается при старте и поддерживается при работе Планировщика. Значение по
умолчанию - 2>
log level mail=<значение по умолчанию - 20; иные значения для большей
детализации информации в сообщениях по электронной почте указываются по
рекомендации поставщика системы WAY4>
mail server=<почтовый сервер, используемый для отправки сообщений о статусах
заданий Планировщика, а также об изменении состояния экземпляра запуска
Планировщика>
```

```
mail address from=<адрес электронной почты, используемый для отправки сообщений
о статусах заданий Планировщика, а также об изменении состояния экземпляра
запуска Планировщика>
mail address to=<адрес электронной почты, используемый в качестве адреса
получателя для отправки сообщений о статусах заданий Планировщика, а также о
изменении состояния экземпляра запуска Планировщика>
mail port=<TCP/IP порт для доступа к почтовому серверу>
mail protocol=<протокол для подключения к почтовому серверу из списка
поддерживаемых>
Список протоколов:
- imap - IMAP
- imaps - IMAP with TLS/SSL
- smtp - SMTP
- smtps - SMTP with TLS/SSL
- pop3 - POP3
- pop3s - POP3 with TLS/SSL
mail_user=<login для доступа к почтовому серверу>
mail password=<пароль для доступа к почтовому серверу>
polling interval=<частота запуска заданий Планировщика в секундах. Значение по
умолчанию - 1 (задания запускаются не чаще, чем один раз в секунду)>
Параметры, определяющие значение параметров "Ignore Appl Error" и "Handle errors
as application error" для всех шагов с типом Java Pipe, Sql Cycle и DB Procedure
Cycle. Значения параметров, указанные в конфигурационном файле, имеют приоритет
над значениями, указанными в настройках пункта меню:
jpipe ignore application error=<false/true>.
jpipe any error is application=<false/true>.
Параметры, определяющие значение параметров "Ignore Appl Error" и "Handle errors
as application error" для всех шагов с типом Sql Cycle и DB Procedure Cycle.
Значения параметров, указанные в конфигурационном файле, имеют приоритет над
значениями, указанными в настройках пункта меню:
sql cycle ignore application error=<false/true>.
sql_cycle__any_error_is_application=<false/true>.
В случае одновременного определения параметров с префиксами "jpipe" и "sql cycle"
приоритет будет у значения параметра с префиксом "jpipe".
odbc dsn=Oracle
oracle tns name=<tns-имя экземпляра (instance) БД>
keep alive period=<включение таймера контроля работоспособности соединений с БД.
Значение задается в секундах>
sch qet connection timeout=<значение по умолчанию - 30s. Время ожидания создания
соединения Планировщиком>
bpm_get_connection_timeout=<значение по умолчанию - 30s. Время ожидания создания
соединения ВРМ-сервисом Планировщика>
```

- ① В переменных ows_home и ows_work должен использоваться символ косая черта ("/") для разделения элементов при указании пути к каталогу.
- Параметры site_name, scheduler_instance, ows_home, ows_work, db_url, db_owner, db_user, db_password являются обязательными.
- Параметры log_level_mail, mail_server, mail_address_from, mail_address_to используются при настройке электронной почты.

- Параметры odbc dsn, oracle tns name применяются при работе С-пайпов.
- Параметр db_password_encryption_key используется, если пользователь db_user зарегистрирован в клиентском приложении и в этом приложении используется шифрование паролей (см. раздел "Ограничение доступа к данным при использовании шифрования пароля пользователя" документа "Администрирование пользователей с помощью DB Manager").

Дополнительно в файле config.properties могут быть указаны параметры, отвечающие за работу сервисов очистки журналов и удаления других файлов (см. раздел "Очистка журналов" документа "Работа с Планировщиком (Scheduler R2)").

При использовании решения WAY4 High Availability в файле <AppServer_HOME>/appserver /applications/<название приложения на сервере приложений, задаваемое при установке> /conf/config.properties необходимо указать параметр "ha_service=<service_code>". В значении параметра следует задать код сервиса для обеспечения распределенной обработки операций в решении High Availability. Код сервиса указывается в настройках переключения обработки сервисов между узлами в БД (подробнее см. документ "WAY4^{тм} D i s t r i b u t e d

Установка и настройка", документ является опциональным и предоставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4).

0

Глава 3. Доступ к стандартным сетевым ресурсам

Чтобы Планировщик мог получить доступ к основному (home) и рабочему (work) каталогам системы, находящимся на сетевом диске, в некоторых случая возникает необходимость подключить сетевой ресурс.

Для OC MS Windows

Подключить сетевой ресурс можно при помощи команды "net use".

Например:

```
net use <uмя диска:> //<имя сервера>/путь /user:<имя пользователя> <пароль>
```

Это можно сделать перед запуском WAY4 Application Server при помощи команды "before_start_cmd". Для этого следует в файл "<AppServer_HOME>/conf/AppContainer. properties" добавить команду:

```
before_start_cmd=<команда операционной системы>
```

Примеры команд, добавляемых в файл "<AppServer_HOME>/conf/AppContainer.properties":

• Базовый вариант:

```
before_start_cmd=net use <umm диска> <путь к сетевому ресурсу> /user:<umm пользователя> <пароль>
```

- Более гибкий вариант задания настроек:
- Пароль вводится с клавиатуры (рекомендуется):

```
before_start_cmd=cmd.exe /c call mount_disks.bat <пароль>
```

При этом файл mount_disks.bat должен содержать команды:

```
net use <uma gucka 1> <nytь к сетевому ресурсу 1> /user:<uma пользователя> 1 net use <uma gucka 2> <nytь к сетевому ресурсу 2> /user:<uma пользователя> 1
```

где %1 – пароль, передаваемый в качестве входного параметра.

• Пароль указывается в пакетном командном файле (этот вариант применяется, если пароль содержит специальные символы, например, "#"):

```
before_start_cmd=<путь к файлу>/mount_disks.bat
```

При этом файл mount_disks.bat должен содержать команду:

```
net use <um<br/>я диска> <путь к сетевому ресурсу> /user:<um<br/>я пользователя> <пароль> >> <путь к файлу журнала>/<um<br/>я файла журнала> 2>&1
```

(i) Если код, содержащийся в файле mount_disks.bat не работает, следует добавить команду вывода информации в файл. Команда должна быть добавлена в конец файла "mount_disks.bat" или в конце команды before_start_cmd.

```
net use >> <путь к файлу вывода>/<имя файла> 2>&1
```

(i) Если команду необходимо зашифровать, это можно сделать при помощи программы "nscipher", входящей в состав дистрибутива WAY4 Application Server (см. документ "Администрирование WAY4™ Application Server"). Для шифрования необходимо запустить данную программу, указав ей в качестве параметра код продукта "ApplicationServer-E55X74D":

В ходе выполнения данной программы в диалоговом режиме будет предложено указать данные для шифрования, а затем подтвердить их. После этого зашифрованные данные будут представлены на экране.

После этого в файл "<AppServer_HOME>/conf/AppContainer.properties" добавить зашифрованную команду:

```
encr before start cmd= <зашифрованная команда>
```

Для ОС Unix

Подключить сетевой ресурс можно при помощи команды mount. Инструкция по подключению зависит от ОС Unix. За дополнительной информацией следует обратиться к документации по ОС Unix.

11 OpenWay Group

Шифрование параметров

При необходимости пароль доступа для запуска Планировщика может быть зашифрован.

Если пароль требуется вводить в зашифрованном виде, в файле конфигурации (см. " Настройка Планировщика") параметр, содержащий пароль ("db_password"), следует указывать с префиксом "_encrypted_":

_encrypted_db_password=<пароль пользователя db_user в зашифрованном виде>

Шифрование пароля производится при помощи программы "nscipher.exe". Для шифрования пароля необходимо запустить данную программу, указав ей в качестве параметра код продукта, например:

<AppServer HOME>/appserver/bin/tools/nscipher ows application



 Если код продукта не предоставлен поставщиком, рекомендуется использовать в качестве параметра значение "ows application".

В ходе выполнения данной программы в диалоговом режиме будет предложено указать пароль доступа, а также подтвердить его. После ввода указанных данных, зашифрованный пароль будет представлен на экране.

Глава 4. Регистрация экземпляров запуска Планировщика

Регистрация экземпляров запуска Планировщика осуществляется в табличной форме "Scheduler Instances", вызываемой с помощью пункта меню "WAY4 Scheduler \rightarrow Configuration Setup \rightarrow Scheduler Instances" (см. Рис. 1).

При использовании решения WAY4 High Availability, в табличной форме необходимо зарегистрировать экземпляры запуска Планировщика, установленные на первичном и на вторичном узлах.




Рис. 1. Регистрация экземпляра запуска Планировщика

Указанная форма содержит следующие поля:

- Name наименование экземпляра запуска Планировщика.
- Code код экземпляра запуска.

(i) Значение поля Code указывается в соответствующем параметре конфигурационного файла config.properties экземпляра запуска Планировщика на сервере приложений, см. "Настройка Планировщика".

Для обеспечения взаимодействия сервиса Планировщика и BPM-сервиса WAY4U-приложения в таблице "BP Domains" (WAY4 Scheduler → Configuration Setup → BP Domains) для каждого экземпляра запуска должен быть указан элемент идентификатора BPM-транзакции, как показано на рисунке Рис. 2. В поле Code для каждого экземпляра запуска должно быть указано значение в формате "SCH:<Наименование экземпляра запуска>". Запись в данной таблице создается автоматически при запуске экземпляра Планировщика.




Рис. 2. Идентификаторы ВРМ-транзакции

Глава 5. Регистрация пользователей экземпляров запуска Планировщика (Officers)

Пользователь, от имени которого может осуществляться запуск Планировщика (см. раздел "Запуск и остановка Планировщика" документа "Работа с Планировщиком (Scheduler R2)"), должен обладать определенными правами на доступ к таблицам БД и пунктам меню пользователя.

Для регистрации пользователя с данными правами в системе WAY4 администратор должен зарегистрировать специальную группу пользователей (см. раздел "Пользователи системы WAY4" документа "Администрирование пользователей с помощью DB Manager"). Этой группе должны быть даны права на работу с группой меню пользователя, в которую включены все пункты меню, предназначенные для запуска Планировщиком. Кроме того, в данную группу меню должна быть включена ссылка (Link) на пункт меню "WAY4 Scheduler → Privileges → Privileges".

Регистрация новых пользователей с указанными правами должна осуществляться в рамках этой группы.

Глава 6. Работа с журналами

В процессе работы Планировщика информация обо всех выполняемых действиях регистрируется в журналах выполнения процессов. Журналы могут создаваться в следующих каталогах:

- <AppServer directory>/appserver/applications/<Scheduler Instance>/webapps/<Scheduler Instance>/logs основные журналы Планировщика. Отдельные процессы (пайпы) могут создавать свои файлы журналов, находящиеся во вложенных каталогах.
- <AppServer directory>/appserver/applications/<Scheduler Instance>/webapps/<Scheduler Instance>/temp временные файлы. Отдельные процессы (пайпы) могут создавать свои временные файлы, находящиеся во вложенных каталогах.
- <appServer directory>/appserver/applications/<Scheduler Instance>/logs журналы webприложения.
- Log-файлы WAY4 Application Server (см. раздел "Log-файлы WAY4 Application Server" документа "Администрирование WAY4™ Application Server").

Очистка журналов

Очистка журналов (Log Cleaner) – сервис, позволяющий удалить старые файлы дополнительных журналов и временные файлы (такие файлы создаются пайпами при включенном высоком уровне детализации информации). Сервис очистки журналов всегда запущен в фоновом режиме. Сервис поддерживает очистку следующих поддиректорий каталогов:

- <appServer directory>/appserver/applications/<Scheduler Instance>/webapps/<Scheduler Instance>/WEB-INF/logs;
- <appServer directory>/appserver/applications/<Scheduler Instance>/webapps/<Scheduler Instance>/WEB-INF/temp;

Процедура очистки журналов удаляет старые файлы.

Режим работы сервиса определяется значениями следующих параметров:

- log_cleaner_interval интервал между вызовами сервиса очистки журналов. Единица измерения секунды, значение по умолчанию 600.
- log_cleaner_saving_period срок хранения дополнительных файлов журналов и временных файлов. Значение задается в формате "Xd, Xh, Xs, Xm", где d дни, h часы, m минуты, s секунды (значение по умолчанию: "5d");
- log_cleaner_max_file_size_total максимально допустимый размер дополнительных файлов журналов и временных файлов (если суммарный объем всех файлов, хранящихся в папке, превышает указанный, будет удален самый старый файл). Единица измерения байты, значение по умолчанию 1000000000.

Значения по умолчанию могут быть изменены при помощи задания в файле config. properties экземпляра запуска Планировщика на сервере приложений, см. раздел "Настройка Планировщика" документа "Установка и настройка Планировщика (Scheduler R2)".



🕦 Файл журнала или временный файл будет удален при превышении значения параметра log_cleaner_saving_period или превышении значения параметра log_cleaner_max_file_size_total.

Сервис очистки журналов может удалить только пустой каталог. Сначала будет удален файл журнала или временный файл из каталога, а затем будет удален пустой каталог.

Пример:

```
log cleaner interval=800
log cleaner saving period=2d
log cleaner max file size total=20000000
```

Также есть возможность очищать и другие каталоги. Для этого используется сервис extra_file_cleaner. Одновременно можно настроить вызов девяти экземпляров сервиса extra_file_cleaner с различными параметрами. Параметры запуска сервиса задаются в файле config.properties экземпляра запуска Планировщика на сервере приложений, см. раздел "Настройка Планировщика" документа "Установка и настройка Планировщика (Scheduler R2)".

Вызов сервиса выполняется в формате:

```
extra file cleaner *=<base dir>;<regex mask>;<total size limit>;<saving
period>; <delete dirs>
```

где:

- * цифра от 1 до 9 (параметр является обязательным);
- base dir путь к каталогу, подлежащему очистке (параметр является обязательным);
- regex mask маска для удаления файлов, заданная при помощи регулярного выражения (regular expression);
- total size limit максимально допустимый размер файлов (т.е. если суммарный объем всех файлов, хранящихся в папке, превышает указанный, будет удален самый старый файл). Единица измерения – байты, значение по умолчанию – 100000000;
- saving period срок хранения файлов Значение задается в формате "Xd, Xh, Xs, Xm", где d – дни, h – часы, m – минуты, s – секунды (значение по умолчанию: "7d");

• delete dirs – признак удаления пустых каталогов (возможные значения: "true"/"false", значение по умолчанию "false").

Пример 1: Удаление файла с именем "logfile", расположенного в каталоге "C:/Temp/Log", в случае, если его размер превышает 50000000 байт или он создан более, чем один день тому назад.

```
extra_file_cleaner_1=C:/Temp/Log;logfile;50000000;1d
```

Пример 2: Удаление файлов, находящихся в каталоге на третьем уровне вложенности по отношению к каталогу "C:/ows_works/my_work", удовлетворяющих следующим условиям: суммарный размер файлов в каталоге превышает 50000000 байт или файл создан более, чем три дня тому назад.

```
extra file cleaner 2=C:/ows works/my work;.*/.*/.*;50000000;3d
```

- (i) Сервис extra_file_cleaner может удалять файлы с любыми атрибутами, в том числе системные файлы. Рекомендуется обратить внимание на корректность задания параметров сервиса, во избежание нарушения работоспособности системы.
- (i) Необязательные параметры сервиса extra_file_cleaner можно пропустить, при этом на месте пропущенного параметра следует поставить знак ";". Пример (пропущен параметр "total size limit"):

```
extra file cleaner 1=C:/iz/tmp/test;2/.*;;10s
```

Удаление старых файлов основного журнала (<AppServer directory>/appserver /applications/<Scheduler Instance>/webapps/<Scheduler Instance>/WEB-INF/logs) определяется следующими параметрами:

- log_max_files максимальное количество log-файлов при превышении которого наиболее старый файл будет удален, а запись будет осуществляться в новый файл. Значение по умолчанию "100".
- log_file_size максимально допустимый размер log-файла (указывается в байтах), при превышении запись будет осуществляться в новый файл. Значение по умолчанию – "10240000".