4_PPTA_OSPF_Basic


Laboratorio básico de configuración de área única OSPF en packet tracer

Este laboratorio de OSPF permitirá al estudiante aprender la configuración básica de área única de OSPF.

OSPF – configuración de enrutamiento

Esta es una práctica de laboratorio básica sobre la configuración de área única de OSPF (práctica de examen CCNA). En el archivo pkt se encuentran tres routers con las siguientes especificaciones o configuraciones requeridas:

Device Name	Protocol configuration	IP Scheme / Interface configurations
PC0		F0 = 192.168.44.2\24
PC1		F0 = 10.10.22.2\24
Router0	OSPF 1	G0/0 = 192.168.44.1\24, G0/1 = 192.168.55.1\24
Router1	OSPF 1	G0/0 = 192.168.55.2\24, G0/1 = 172.16.10.1\24
Router2	OSPF 1	G0/0 = 172.16.10.2\24, G0/1 = 10.10.22.1\24



Ver archivo pkt adjunto en e4_PPTA_OSPF_BASIC.zip

Objetivos

- Configurar un esquema de direccionamiento IP en todos los dispositivos de acuerdo con la tabla.
- Configurar y verificar el enrutamiento Open Shortest Path First (OSPF).

Instrucciones:

En el archivo pkt adjunto, despliegue las siguientes configuraciones:

Router0 (IP + interface Configuration):

En el enrutador, ingrese al modo de configuración global:

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname Router0

Router0(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router0(config-if)#ip address 192.168.44.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#exit

Router0(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router0(config-if)#ip address 192.168.55.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router1 (IP Configuration):

Realice la misma configuración que en el enrutador anterior con su esquema IP:

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.55.2 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router2 (IP + interface Configuration):

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#int gigabitEthernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shut

Router2(config-if)#exi


Router2(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router2(config-if)#ip address 10.10.22.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shut

PCO:

Asigne la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. 255.255.255.0 es la máscara de subred y la puerta de enlace será la siguiente dirección de salto del enrutador o la IP de la interfaz del enrutador conectada con la PC, en este caso es 192.168.44.1. Cada estación de trabajo debe poder hacer ping al enrutador adyacente.



PC1:

Configurar:

IP address: 10.10.22.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.10.22.1

Tarea 2: configurar y verificar el enrutamiento Open Shortest Path First (OSPF):

Configure un proceso de enrutamiento OSPF en todos los enrutadores. Utilice el proceso OSPF número 1 y asegúrese de que todas las redes estén en el área 0. Para configurar cualquier enrutador con OSPF, debe anunciar toda la red conectada directamente en el proceso OSPF. Por ejemplo, en el enrutador 0, tiene las redes 192.168.44.0/24 y 192.168.55.0/24, por lo que puede ver estas redes están en el área 0 para configuraciones OSPF.

Router0 OSPF Configuration:

Router0(config)#router ospf 1
Router0(config-router)#network 192.168.44.0 0.0.0.255 area 0
Router0(config-router)#network 192.168.55.0 0.0.0.255 area 0
Router0(config-router)#exit

Router1 OSPF Configuration:

Router1#conf t
Router1(config)#router ospf 1
Router1(config-router)#network 192.168.55.2 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)#exit

Router2 OSPF Configuration:

Router2#conf t
Router2(config)#router ospf 1
Router2(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#network 10.10.22.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#exit

Nota: Puede usar el comando "ip OSPF area 0" para configurar OSPF. Para esto, debe ingresar al modo de interfaz y luego ejecutar los comandos de la siguiente manera. para router2 puede usar estos comandos:

Router2>en
Router2#conf t
Router2(config)#inter gigabitEthernet 0/0
Router2(config-if)#ip ospf area 0

Router2(config)#inter gigabitEthernet 0/1 Router2(config-if)#ip ospf area 0

*Puede requerir nuevas versions de IOS para estos comandos

Prueba de configuración correcta:

Puede asegurarse de la configuración correcta siguiendo dos formas:

1. El ping de extremo a extremo debe ser exitoso, esto significa que el ping de PC0 a PC1 y viceversa debe ser exitoso, puede ver la siguiente imagen, tendremos los mismos resultados en caso de configuraciones correctas.

```
Command Prompt

PC>ping 10.10.22.2

Pinging 10.10.22.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.10.22.2: bytes=32 time=0ms TTL=125

Reply from 10.10.22.2: bytes=32 time=0ms TTL=125

Reply from 10.10.22.2: bytes=32 time=0ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.22.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 10.10.22.2

Pinging 10.10.22.2 bytes=32 time=0ms TTL=125

Reply from 10.10.22.2: bytes=32 time=0ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.22.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2. El comando Show ip route mostrará todas las rutas OSPF (incluidas las redes que no están conectadas al enrutador). La captura de pantalla de "Show ip route" en el Router0 tendrá el siguiente resultado en caso de configuraciones correctas.

