Rekurze, konvence volání a externí funkce

Ing. Jakub Husa

Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta informačních technologií Božetěchova 1/2. 612 66 Brno - Královo Pole ihusa@fit.vutbr.cz







Rekurze nastává ve chvíli kdy nějaká funkce volá sebe sama:

- Při každém volání se na zásobník ukládá nová návratová adresa.
- Každé volání si na zásobníku může vytvořit svůj vlastní zásobníkový rámec, a mít na něm svoje vlastní parametry a lokální proměnné.

Na rozdíl od cyklu, rekurze vždy musí mít nějakou ukončující podmínku:

• Nekonečná rekurze způsobí přetečení zásobníku.

```
%include "rw32-2018.inc"; knihovna pro vstup a vystup
   section .text
                        ; kodovy segment
   main:
4
       mov eax, 0
                   ; EAX = pocitadlo
       call func
                       ; zavolej funkci func
6
       ret
7
   func:
8
                           ; inkrementuj pocitadlo
       inc
            eax
       call WriteInt32
                            ; vypis EAX
10
       call WriteNewLine ; vypis prazdny radek
11
       call func
                            ; zavolej sebe sama
12
                            ; konec funkce (nikdy se nestane)
       ret
```



Vyzkoušejte si:

 Fukce faktorial spočítá hodnotu faktoriálu definovaného rekurzivně:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

120

21

22

23

24

25

26

27

28

29

```
0! = 1
n! = (n-1)! * n
```

- Vstupem funkce je hodnota n předávaná přes zásobník.
- Horních polovinu výsledku 32b násobení (EDX) funkce ignoruje.

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna
section .text ;kodovy segment
_main:
    call ReadInt32 ;nacti vstup
    push eax ;predej param
    call faktorial ;zavolej funkci
    add esp, 4 ;odstran param
    call WriteInt32;vypis vysledek
    ret
```

```
faktorial:
   push ebp
                 ;uloz stare dno
   mov ebp, esp; vytvor nove dno
 condition:
        dword [ebp+8],0; je n nula?
   cmp
        if
   je
                 ; pokud ano tak IF
   jmp else
                 ; jinak ELSE
 if:
        eax, 1 ; 0! = 1
   mov
   jmp
        end
                 ;skoc na konec
 else:
   mov
        eax, [ebp+8]; EAX = n
   dec
        eax
                   ;EAX = n-1
   push eax
                   ;predej param
                   ;EAX = (n-1)!
   call faktorial
   add
        esp, 4
                   ; odstran param
        dword [ebp+8]; EAX = (n-1)!*n
   mul
                 ;skoc na konec
   qmj
        end
 end:
                 ; obnov stare dno
   pop
        ebp
   ret
```



Vyzkoušejte si:

- Ze vstupu načte jedno 32b číslo (n) a zavolejte funkci vypisRekurze.
- Pro n == 0 funkce vypíše n.
- Pro n != 0 funkce vypíše n, zavolá vypisRekurze pro n-1 a znovu vypíše n.
- Vstupem funkce je hodnota n předávaná v registru EAX.

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna pro vstup a vystup
section .text ;kodovy segment
_main:
call ReadInt32 ; nacitame vstup
call vypisRekurze ; volame funkci
ret
```

- 0 => 0
- 2 => 21012
- 5 => 54321012345



Vyzkoušejte si:

 Ze vstupu načte jedno 32b číslo, a pomocí rekurze vypočítejte hodnotu odpovídajícího pyramidového čísla:

$$pc(0) = 0$$
 $pc(n) = n^2 + pc(n-1)$

- Vstupem funkce je hodnota n předávaná přes zásobník.
- Horních 32b výsledku násobení můžete ignorovat.

- 0 => 01 => 1
- 2 => 5
- 3 => 14
- 4 => 30
- 5 => 55

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna pro vstup a vystup
2
   section .text
                          ; kodovy segment
   main:
      call ReadInt32
                    ; nacitame vstup
6
      push eax
                  ; predavame parametr
                 ; volame funkci
      call pc
8
      add esp, 4
                         ; parametr odstranujeme ze zasobniku
9
      call WriteInt32
                          ; vypisujeme vysledek
10
      ret
```



Konvence volání



Pořadí předávaných parametrů je definováno konvencemi volání:

- Konvence jsou odvozeny od implementace vyšších programovacích jazyků.
- Konvence také určuji jestli parametry odstraňuje volající nebo volaná funkce.
- Volaná funkce parametry odstraňuje použitím nepovinného operandu instrukce RET který se po návratu z funkce přičte k vrcholu zásobníku (ESP).

```
1    ret    ;konec funkce
2    ret 4 ;konec funkce a "add esp, 4" (odstran jeden parametr)
```

Konvence volání	Parametry funkce	Zásobník uklízí	Dekorace jmen (pro jazyk C)	Použito v
pascal	zleva doprava	volaný	symbol	Pascal
cdecl	zprava doleva	volající	_symbol	Jazyk C
stdcall	zprava doleva	volaný	_symbol@4	Win32 API
fastcall	první dva parametry v ECX a EDX, zbytek zprava doleva	volaný	@symbol@8	různé

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Volání funkce dle CDECL:

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna
                                      21
section .text
                     ; kodovy segment
                                      22
                                      23
{\tt \_main}:
    push dword 20
                                      24
                     ; druhy parametr
    push dword 10
                     ;prvni parametr
    call soucet
                     ;zavolej soucet
                                      27
                ;odstran param
    add esp, 8
    call WriteInt32 ; vypis vysledek
                                      28
                                      29
    ret
                                      30
                                      31
soucet:
                     ; CDECL
                                      32
    push ebp
                     ;zalohuj
                              stare
                                      33
    mov
         ebp, esp
                     ;vvtvor
                              nove
                                      34
                                      35
    mov
         eax, [ebp + 8] ;prvni
                                      36
         eax, [ebp +12]; druhy
    add
                                      37
                                      38
    pop
         ebp
                     ; obnov stare
                                      39
    ret
                     :konec funkce
                                      40
```

Volání funkce dle STDCALL:

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna
section .text
                    ; kodovy segment
{\tt \_main}:
    push dword 20
                    :druhy parametr
   push dword 10
                    ;prvni parametr
   call soucet
                    ;zavolej soucet
    call WriteInt32 ; vypis vysledek
    ret.
soucet:
                    ; STDCALL
    push ebp
                    ;zalohuj stare
         ebp, esp
                    ;vvtvor
                             nove
    mov
    mov
         eax, [ebp + 8]; prvni
         eax, [ebp +12]; druhy
    add
    pop
         ebp
                    ; obnov stare
    ret.
                    :konec funkce a
                    ; odstran param
```

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Volání funkce dle PASCAL:

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna
                                       21
section .text
                      ; kodovy segment
                                       22
                                       23
{\tt \_main}:
    push dword 10
                                       24
                      ;prvni parametr
    push dword 20
                      ; druhy parametr
                      ;zavolej soucet
                                       26
    call soucet
                                       27
                                       28
    call WriteInt32 ; vypis vysledek
                                       29
    ret
                                       30
                                       31
soucet:
                      ; PASCAL
                                       32
    push ebp
                      ;zalohuj
                               stare
                                       33
    mov
         ebp, esp
                      ;vvtvor
                               nove
                                       34
                                       35
    mov
         eax, [ebp +12]; prvni
                                       36
    add
         eax, [ebp + 8]; druhy
                                       37
                                       38
    pop
         ebp
                      ; obnov stare
                                       39
    ret
         8
                      :konec funkce a
                                       40
                      ; odstran param
```

Volání funkce dle FASTCALL:

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna
section .text
                     ; kodovy segment
{\tt \_main}:
    mov
         ecx, 10
                     ;prvni parametr
                     ; druhy parametr
    mov
         edx, 20
   call soucet
                     ; zavolej soucet
    call WriteInt32 ; vypis vysledek
    ret.
soucet:
                     ; FASTCALL
    push ebp
                     ;zalohuj stare
         ebp, esp
                     ;vvtvor
                              nove
    mov
    mov
         eax, ecx
                         ;prvni
    add
         eax, edx
                         ; druhy
                     ; obnov stare
    pop
         ebp
    ret.
                     :konec funkce a
                     ; odstran param
```



Vyzkoušejte si:

- Vytvořte si inicializované pole několika 16b bez-znaménkových čísel.
- Napište funkci pocetMensich která spočítá počet prvků s hodnotu menší jak n.
- Funkci definujte a volejte dle konvence STDCALL a následující hlavičky:

```
1 ;int pocetMensich (short* pole, int delka, int n);
```

Funkci pocetMensich zavolejte z funkce main a vypište její výsledek.

- *(10, 20, 30, 40, 50), 5, 25 => 2
- *(10000, 50000), 2, 20000 => 1



Externí funkce



Externí funkce jsou funkce implementované mimo náš zdrojový soubor:

- Externí funkce deklarujeme direktivou extern (_extern, CEXTERN).
- Funkce z knihovny "rw32-2018.inc" nejsou externí protože direktivou %include do našeho zdrojového souboru vkládáme celou knihovnu.

Externí jsou například funkce ze standardních knihoven jazyka C:

- Externí funkce dekorujeme dle konvencí daného jazyka (CDECL pro jazyk C).
- Při předávání parametrů a volání funkce se také řídíme konvencemi.
- Pozor, externí funkce nezálohují hodnoty obecných registrů (EAX, EBX, ECX, EDX)!

```
%include "rw32-2018.inc" ;knihovna pro vstup a vystup
       extern _getchar ; externi funkce "int getchar ( void );"
       extern _putchar ; externi funkce "int putchar ( int character );"
   section .text
                            ; kodovy segment
   main:
6
       call _getchar
                            ; EAX = navratova hodnota funkce getchar
       push eax
                            ; predavame prvni parametr funkce putchar
                            ; volame funkci putchar (vypise znak)
       call _putchar
                            ; predany parametr odstranujeme ze zasobniku
       add esp, 4
10
       ret
```



Vyzkoušejte si:

• Program ze vstupu načte dvě čísla a externí funkcí printf vypíše jejich součet.

```
%include "rw32-2018.inc"; knihovna pro vstup a vystup
      extern _printf ; "int printf ( const char * format, ... );"
3
   section .data ;inicializovany segment
4
      msg db "%i + %i = %i", 10, 0 ; vypisovany retezec
   section .text ;kodovy segment
6
   {\tt \_main:}
      call ReadInt32 ; nacti vstup (X)
8
      mov ecx, eax ; ECX = X
9
      call ReadInt32 ; nacti vstup (Y)
10
      mov ebx, eax ; EBX = Y
11
      add eax, ecx; EAX = Y+X
12
13
                     ; treti "%i"
      push eax
14
                       ; druhe "%i"
      push ebx
15
      push ecx
                       ; prvni "%i"
16
      17
      call _printf ; volame funkci printf
18
      add esp, 16; odstranujeme predane parametry
19
      ret
```



Vyzkoušejte si:

- Ze vstupu načtěte jedno 32b číslo a pokuste se o dynamickou alokaci odpovídajícího množství paměti na hromadě (malloc).
- Pokud se alokace paměti podařila vypište její adresu (printf) v řetězci "Alokovana adresa je %i" a uvolněte ji (free).
- Pokud se alokace paměti nepodařila vypište řetězec "Alokace selhala".

```
extern _malloc ; funkce "void* malloc (size_t size);"
extern _free ; funkce "void free (void* ptr);"
extern _printf ; funkce "int printf ( const char * format, ... );"
```

- 20 => Alokovana adresa je 11300896
- -1 => Alokace selhala



Vyzkoušejte si:

- Externí funkcí z knihovny jazyka C zjistěte aktuální čas (time).
- Čas použijte k inicializaci pseudo-náhodného generátoru (srand).
- V cyklu vygeneruje a vypište pět náhodných čísel (rand).

```
1 extern _time ; externi funkce: time_t time (time_t* timer);
2 extern _srand ; externi funkce: void srand (unsigned int seed);
3 extern _rand ; externi funkce: int rand (void);
```

- => 4900, 19769, 23118, 4036, 27957.
- => 4903, 30517, 8214, 28099, 5504.