link null

title: 珠峰架构师成长计划 description: 分为内核版本和发型版本

keywords: null author: null

date: null

publisher: 珠峰架构师成长计划

stats: paragraph=256 sentences=332, words=1784

1. Linux

- Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统在服务器端领域和嵌入式领域有非常广泛的应用

2.版本#

分为内核版本和发型版本

- kernel (https://www.kernel.org/)各个厂商会制作自己的发行版本
 - redhat
 - CentOS
 - debian
 - ubuntu
- 3. Linux与Windows的不同 #

 - Linux严格区分大小写
 Linux中所有的内容以文件形式保存,包括硬件、用户和文件。
 Linux不靠扩展名区分文件类型,是靠权限来区分,但是有一些约定的扩展名,是给管理员看的
 - 压缩包 .gz .bz2 .tar.bz2 .tgz

 - 二进制文件 .rpm网页文件 .html .php脚本文件 .sh

 - 配置文件 .conf
 - Windows下的程序不能直接在Linux中安装和运行
 - Linux更多使用字符界面

 - 占用的系统资源更少 减少了出错和被攻击的可能性,会让系统更稳定

4. Linux安装

4.1 什么是虚拟机

- 是一个虚拟PC的软件可以在现有的操作系统上虚拟出一个新的硬件环境
- 相当于模拟出一台新的个人电脑可以实现在一台机器上真正同时运行两个独立的操作系统
- VMware (http://www.vmware.com)
 VMware8 (VMware8)

4.2 虚拟机的主要特点

- 不需要分区或重新开机就能在同一台PC上使用两种以上的操作系统本机系统可以与虚拟机系统网络通信
- 可以设定并且随时修改虚拟机操作系统的硬件环境系统快照可以方便备份和回滚

4.3 建议VMWare配置

- CPU 建议主频1GHz以上
- 内存建议2GB以上硬盘建议分区空闲空间8GB以上

4.4 虚拟机的安装

VMware8.0 (http://www.vmware.com)

4.5 虚拟机使用

4.5.1 新建虚拟机

- 1. Create a New Virtual Machine开始新建虚拟机向导
- 1. 我以后再安装操作系统
- 1. Linux CentOS 32位
- 1. 20G硬盘

4.5.2 硬件管理

4.5.3 网络链接

- 虚拟机网卡-杳看网络属性
 - Vmware Virtual Ethernet Adapter For VMnet1
 Vmware Virtual Ethernet Adapter For VMnet8
- 网络连接

 - 析接 直接连接到物理网络,会占用一个局域网内的真实IP地址,优先选择桥接
 NAT 使用已共享的主机IP地址,可以上网,利用VMnet8网卡通信
 Host-Only 与主机共享一个私有网络,只能本机使用,利用VMnet1进行通信,不能上网,

4.5.4 使用快照

- 可以使用快照在合适的时间恢复快照

4.5.4 克隆

从当前的虚拟机克隆出一个虚拟机

- 可以克隆当前或者快照
- 克隆方式可以选择链接克隆或者完整克隆

4.5.5 分区 <u>#</u>

衣柜(硬盘)



- 磁盘分区是使用分区编辑器在磁盘上划分几个逻辑部分
 磁盘一旦划分成多个分区,不同类的目录与文件可以存储进不同的分区内
 分区表的长度只有64个字节,里面又分成四项,每项16个字节。所以,一个硬盘最多只能分四个一级分区,又叫做"主分区"

4.5.6 扩展分区

- 为了突破4个分区的限制,就取出一个分区作为扩展分区

 - 扩展分区最多只能有1个主分区加扩展分区最多有4个不能写入数据,只能包含逻辑分区,逻辑分区最多是23个

4.5.7 格式化

- 格式化是指根据用户选定的文件系统(如FAT16(2G),FAT32(4G)、NTFS、EXT2、EXT3、EXT4)对分区进行划分
- 目的是为了更好的写人和读取数据
 主要是把整个分区切分成等大小的数据块、每个数据块是4KB、10K需要使用2个半的数据块、是存放文件的最小空间。
 在分区中划出一片用于存放文件分配表,目录表等用户文件管理的磁盘空间。

 - ID修改时间权限数据块位置
- 格式化会清空数据

4.5.8 给分区分配盘符

- 分区
- 格式化
- 给分区分配设备文件名分配盘符

4.5.9 硬件设备文件名

硬件 设备文件名 IDE硬盘 /dev/hd[a-d] SCSI/SATA/USB硬盘 /dev/sd[a-p] 光聚 /dev/cdrom或/dev/hdc 软盘 /dev/fd[0-1] 打印机(25针) /dev/lp[0-2] 打印机(USB) /dev/usb/lp[0-15] 鼠标 /dev/mouse

4.5.10 分区设备文件名

- 设备文件名只要插入硬盘, Linux会自动检测和分配
- 1-4一定给主分区和扩展分区使用
- 逻辑分区一定从5开始

硬件 设备文件名 /dev/hda1 IDE硬盘接口(133M/秒) /dev/sda1 SCSI硬盘接口(200M/秒)、SATA硬盘接口(500M/秒)

4.5.10.1 IDE硬盘接口#



4.5.10.2 SCSI硬盘接口

4.5.10.3 SATA硬盘接口

4.5.10 挂载点 <u>#</u>

- 在Linux中是以目录作为盘符,称为挂载点
 把盘符(目录)和分区链接在一起的过程成为挂载
 /为根目录,必须挂载到一个分区上,默认所有子目录都会写入这个分区
 同一级目录下面的所有子目录可以有自己的独立存储空间
 必须有的分区
- - / 根分区
 swap分区(交换分区,虚拟内存,一般为内存的2倍,不要超过2G)
- 推荐分区
 - /boot (启动分区,200M) 单独分区,避免分区写满造成系统无法启动

4.6 linux系统安装 <u>#</u>

- 选择操作系统选择光驱启动

• AZEP/UMINEW
CentOS 默认安装是最小安装。您现在可以选择一些另外的软件。
○ Desktop
○ Minimal Desktop
O Minimal
Basic Server
○ Database Server
○ Web Server
○ Virtual Host
○ Software Development Workstation
请选择您的软件安装所需要的存储库。
✓ CentOS
中 (A) 添加额外的存储库 ◎ 修改库 (M)
或者.
● 以后自定义(!)○ 现在自定义(C)













4.6.1 安装类型

- Install or upgrade an existing system 安装或者升级现有系统
- Install system with basic video driver 安装过程采用基本的显卡驱动
 Rescue installed system 进入系统修复模式
 Boot from local drive 退出安装从硬盘启动
 Memory test 存储介质检测

4.6.2 密码

- 复杂性
 - 八位字符以上、大小写字母、数字、符号
 - 不能是英文单词
 - 不能是和用户相关的内容
- 易记忆性实效性

4.6.3 安装类型

- Desktop (卓面)
- Minimal Desktop (最小化桌面)
- Minimal (最小化)
 Basic Server (基本服务器,推荐)
- Database Server (数据库服务器)
- Web Server (网页服务器)
- Virutal Host (虚拟主机)
- software development workstation(软件开发工作站)

4.6.4 安装日志

- /root/install.log 存储了安装在系统中的软件包及其版本信息
 /root/install.log.syslog 存储了安装过程中留下的事件记录
 /root/anaconda-ks.cfg 记录了安装过程中设置的选项信息,可以做为安装的模版文件

4.6.5 配置IP地址

4.6.5.1 setup

- 防火墙配置
- 网络配置
- 系统服务
- 验证配置

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

参数 含义 TYPE=Ethemet #阿卡类型 DEVICE=eth0 #阿卡接口名称 ONBOOT=yes #系统启动时是否自动加载 BOOTPROTO=static #启用地址协议 --static #心态的议 --bootp协议 --dhcp协议 IPADDR=192.168.1.11 #网卡IP地址 NETMASK=255.255.255.0 #网卡网络地址 GATEWAY=192.168.1.1 #网卡网关地址 DNS1=10.203.104.41 #网卡DNS地址 HWADDR=00:0C:29:13:5D:74 #网卡设备MAC地址 BROADCAST=192.168.1.255 #网卡广播地址

ifdown eth0 #关闭网络 ifup eth0 #启动网络

4.6.5.3 网络服务启动与关闭

service network restart #重启网络服务

5.linux常用命令#

5.1 常见目录 <u>#</u>

- /根目录
- /boot 启动目录,启动相关文件
- /dev 设备文件
- /etc 配置文件
- /home 普通用户的家目录,可以操作/lib 系统库保存目录
- · /mnt 移动设备挂载目录

- /media 光盘挂载目录
- /misc 磁带机挂载目录
- /root 超级用户的家目录,可以操作
- /tmp 临时目录,可以操作/proc 不能直接操作,保存的是内存的挂载点
- /sys 不能直接操作,保存的是内存的挂载点
- /var 变量
- /bin 普通命令
- /sbin 命令保存目录,级用户才可以执行的命令
- /usr/bin 系统软件资源目录 面向普通用户的系统命令
 /usr/sbin 系统软件资源目录 面向超级用户的系统命令

5.2 命令基本格式

5.2.1 命令提示符

[root@zhangrenyang ~]

- mot 当前登录用户
- localhost 主机名
- ~ 当前工作目录,默认是当前用户的家目录, root就是/root,普通用户是 /home/用户名
- 提示符 超级用户是 #,普通用户是\$

5.2.2 命令格式

- 命令[选项][参数]当有多个选项时,可以写在一起一般参数有简化和完整写法两种 -a 与 --al1等效

5.2.3 ls

- 查询目录中的内容
- Is[选项][文件或者目录]
- 选项
 - -a 显示所有文件,包括隐藏文件-l 显示详细信息

 - -d 查看目录本身的属性而非子文件 Is /etc/ -h 人性化的方式显示文件大小

 - -i 显示inode,也就是i节点,每个节点都有ID号
- 默认当前目录下的文件列表

5.2.3.1 -l

显示详细信息

drwxr-xr-x . 1 root root 800 Sep 16 00:19 logs

drwxr-xr-x . 1 root root 800 Sep 16 00:19 logs 文件类型和权限 ACL权限 硬链接引用计数 所有者 所属组 文件大小 最后修改时间 文件名

5.2.3.2 文件类型和权限

-rw-r--r--

- 文件类型 文件、d 目录、l 软链接文件
 u(所有者)、g(所属组)、o(其他人)
 r(read) 读取、w(write) 写入、x(execute) 执行

5.3 文件处理命令#

5.3.1 mkdir

- 建立目录 make directory
- mkdir-p [目录名]
 - -p 递归创建

5.3.2 cd <u>#</u>

- 切换所在目录 change directory
- cd [目录]
 - ~ 家目录
 - 家目录
 - 上次目录

 - . 当前目录.. 上级目录
- 相对路径是参照当前所在目录
- 绝对路径是从根目录开始按TAB键可以补全命令和目录

5.3.3 pwd

• 显示当前目录 pwd

- 删除目录 remove empty directory
- mdir [目录名]

- 删除文件或者目录 remove
- m [文件或者目录]
 - -r 删除目录-f 强制删除
- m -rf 文件或者目录] 递归强制删除所有目录

5.3.6 cp

- copy 复制命令copy [源文件或者目录] [目标文件]

- · 复制目录,默认是复制文件
- -p 连带文件属性复制
 -d 若源文件是链接文件,则复制连接属性

- 移动文件或者改名 movemv [源文件或者目录] [目标文件]

• 链接命令,生成链接文件 link

5.3.8.1 硬链接特征

- 拥有相同的i节点和存储block块,可以看作是同一个文件
- 可以通过i节点访问不能跨分区
- 不能针对目录使用一般不使用

5.3.8.2 软链接特征

- In -s [源文件] [目标文件]
- 类似Windows快捷方式
- 、 软链接拥有自己的节点和Block块,但是数据块中只保存源文件的文件名和节点号,并没有实际的文件数据 Invxrwxrwx I 软链接 软链接的文件权限都是 777
- 修改任意一个文件,另一个都会改变删除源文件,软链接不能使用软链接源文件必须写绝对路径

5.4 文件搜索命令#

5.4.1 locate

- 在后台数据库中按文件名搜索,速度比较快
- 数据保存在 /var/lib/mlocate后台数据库,每天更新一次
 可以 updatedb命令立刻更新数据库
- 只能搜索文件名
- /etc/updatedb.conf 建立索引的配置文件
 - PRUNE_BIND_MOUNTS = "yes" 全部生效,开启搜索限制

 - PRUNEFS 不搜索的文件系统
 PRUNENAMES 忽略的文件类型
 - PRUNEPATHS 忽略的路径 /tmp

5.4.2 whereis

- 搜索命令所在路径以及帮助文档所在位置
- whereis 命令名 whereis ls
 - -b 只查找可执行文件
 - -m 只查找帮助文件

5.4.3 which

- 可以看到别名 which 1s能看到的都是外部安装的命令
- 无法查看Shell自带的命令,如 which cd

5.4.4 环境变量

/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

- 定义的是系统搜索命令的路径
- echo \$PATH

5.4.5 find

- 文件搜索命令find [搜索范围] [搜索条件]

• 避免大范围的搜索,会非常消耗系统资源

find / -name aaa.log

5.4.5.2通配符

- find是在系统当中搜索符合条件的文件名,如果需要匹配,使用通配符匹配,通配符是完全匹配
- 通配符

 - * 匹配任意内容? 匹配任意一个字符[] 匹配任意一个中括号内的字符

find . -name "ab[cdef]'

不区分大小写

find / -iname A.log

按所有者进行搜索

find /root -user root find /root -nouser

5.4.5.5 按时间搜索

参数 含义 atime 文件访问时间 ctime 改变文件属性 mtime 修改文件内容 参数 含义 -5 5天内修改的文件 5 5天前当前修改的文件 +5 5天前修改的文件

5.4.5.6 按大小搜索

k小写.M大写

find . -size 100k

参数 含义 -8k 小于8K 8k 等于8K +8k 大于8K +8M 小于8M

5.4.5.7按I节点搜索

find . -inum 123456

5.4.5.8 综合应用

find /tmp -size +10k -a -size -200

- 查找/etc目录下,大于10KB并且小于20KB的文件
- -a and 逻辑与,两个条件都满足-o or 逻辑或,两个条件满足一个就可以

find /tmp -size +10k -a -size -20k -exec ls -1h {} \;

• exec 对上个命令的结果进行操作

5.4.5.9 grep

- 在文件当中匹配符合条件的字符串
- grep "10" access.log

 - -i 忽略大小写-v 排除指定字符串
- find命令,在系统当中搜索符合条件的文件名,如果需要匹配,使用通配符匹配,通配符是完全匹配
 grep命令在文件当中搜索符合条件的字符串,如果需要匹配,使用正则表达式进行匹配,正则表达式时包含匹配

5.5 帮助命令#

5.5.1 基本用法

- man 命令 获取指定命令的帮助
- man 1s 查看Is的帮助

5.5.2 man的级别

- 1 查看命令的帮助
- 2 查看可被内核调用的函数的帮助3 查看函数和函数库的帮助
- 4 查看特殊文件的帮助
- 5 查看配置文件的帮助
- 6 查看游戏的帮助7 查看其它的帮助
- 8 查看系统管理员可用命令的帮助
 9 查看和内核相关文件的帮助

5.5.3 查看命令级别

- 查看命令级别
- . 1p: POSIX utilities
- POSIX表示可移植操作系统接口(Portable Operating System Interface of UNIX,缩写为 POSIX),POSIX标准定义了操作系统应该为应用程序提供的接口标准

man -f ls whatis ls man 1 ls man 1p 1s

5.5.4 关键字搜索

- man -k passwd

5.5.5 shell 内部帮助

• whereis找到就是外部,找不到就是内部

help cd

5.6 压缩与解压缩命令#

.zip.gz.bz2.tar.gz.tar.bz2

5.6.1 zip格式 <u>#</u>

- 压缩文件 zip 压缩文件名 源文件
 压缩目录 zip -r 压缩文件名 源目录
- 解压 unzip 压缩文件名

mkdir book touch book/1.txt touch book/2.txt unzip book.zip

5.6.2 gzip

命令 示例 含义 gzip 源文件 gzip a.txt 压缩为.gz格式的压缩文件,源文件会消失 gzip -c 源文件 > 压缩文件 gzip -c yum.txt, > yum.txt, oz 压缩为.gz格式的压缩文件,源文件不会消失 gzip -t 目录 gzip -t xx 压缩目录下 的所有子文件,但是不压缩目录 gzip -d 压缩文件名 gzip -d yum.txt.gz 解压缩文件,不保留压缩包 gunzip 压缩文件 gunzip yum.txt.gz 解压缩文件,不保留压缩包

• 压缩是压缩目录下的文件

5.6.3 .bz2格式压缩

命令 示例 含义 bzip2 漂文件 bzip2 1.txt 压缩为.bz2格式的文件,不保留源文件 bzip2 -k 源文件 zip2 -k 1.txt 压缩为.bz2格式的文件,保留源文件 bzip2 -d 1.txt.bz2 解压压缩包 bunzip2 压缩文件 名 bunzip2 1.txt.bz2 解压压缩包

• bzip2 不能压缩目录

5.6.4 tar

- 打包命令
- tar -cvf 打包文件名 源文件

 - -V 显示过程-f 指定打包后的文件名

tar -cvf book.tar book gzip book.tar bzip2 book.tar

x 解打包

tar -xvf book.tar

5.6.4 tar.gz压缩格式

5.7 关机和重启命令

5.7.1 shutdown

shutdown 关机命令

- -c 取消前一个关机命令
- -h 关机
 -r 重启

shutdown -r 06:00 shutdown -c

5.7.2 init

init 0

init 6

系统的运行级别

- 1 但用户2 不 完全多用户,不包含NFS服务
- 3 完全多用户4 未分配
- 5 图形界面
- 6 重启

5.7.3 logout

退出登录

logout

5.8 挂载

5.8.1 挂载命令

mount 查看系统中已经挂载的设备

mount -a

5.8.2 挂载命令格式<u>#</u>

- mount [-t 文件系统] [-o 特殊选项] 设备文件名 挂载点
- - -t 文件系统 ext4 iso9660
 - · -o 特殊选项

5.8.3 挂载光驱

mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/cdrom

5.8.4 卸载光驱

umount /dev/sr0 umount /mnt/cdrom

5.8.4 挂载U盘

mount -t vfat /dev/sdbl /mnt/usb

- linux默认不支持NTFS格式
- ** 5.9 查看登录用户信息 #**

5.9.1 w

查看登录用户信息

- USER 登录的用户名
- TTY 登录的终端 tty1 本地终端 pts/0远程终端
- FROM 登录的IP
- LOGIN 登录时间
- IDLE 用户闲置时间JCPU 该终端所有进程占用的时间

- PCPU 当前进程所占用的时间

5.9.2 who

香看登录用户信息

- USER 登录的用户名
- TTY 登录的终端 ttv1 本地终端 pts/0远程终端
- LOGIN 登录时间(登录的IP)

查看当前登录和过去登录的用户信息 默认读取 /var/log/wtmp 文件

- 用户名登录终端
- 登录IP
- 登录时间
- 退出时间(在线时间)

5.9.4 lastlog

查看所有用户的最后一次登录时间

- 用户名
- 登录终端
- 登录IP最后一次登录时间

6. shell

- shell是一个命令行解释器,它为用户提供了一个向Linux内核发送请求以便运行程序的界面系统级程序
- 用戶可以用Shell来启动、挂起、停止或者编写一些程序
 Shell还是一个功能相当强大的编程语言,易编写,易调试,灵活性较强。
 Shell是解释执行的脚本语言,在Shell中可以直接调用Linux系统命令。
- ** 6.1 查看支持的shell #**
 - /etc/shells
- ** 6.2 echo #**
 - 输出命令
 - -e 支持反斜线控制的字符转换

控制字符 作用 \a 输出警告音 \b 退格键,也就是向左删除键 \n 换行符 \r 回车键 \t 制表符,也就是Tab键 \v 垂直制表符 \onnn 按照八进制ASCII码表输出字符,其中0为数字零,nnn是三位八进制数 \xhh 按照十六进制ASCII码表输出字符,其中nh是两位十六进制数

- 30m-47m
- echo -e "\e[1;31m waming \e[0m"

|符号|颜色| |#30m|黑色| |#31|红色| |#32|绿色| |#33|黄色| |##34|蓝色| |##35|洋红| |##36|青涩| |##37|白色|

** 6.3 编写执行shell #**

echo -e "\e[1;34m hello world \e[0m"

赋予执行权限,直接运行

chmod 755 hello.sh ./hello.sh

通过Bash调用执行脚本

bash hello.sh

- ** 6.4 别名 <u>#</u>**
 - 命令别名 == 小名
 - 临时生效
 - alias
 - 写入环境变量配置文件 vi ~/.bashrc
 - source ~/.bashrc
 unalias 别名 删除别名
- ** 6.5 命令的生效顺序 #**
 - 绝对路径或者相对路径
 - 别名
 - bash内部命令
 - ・ 按照\$PATH环境变量定义的目录查找顺序找到的第一个命令

命令 含义 ctrl+c 强制终止当前命令 ctrl+l 清屏 ctrl+a 光标移动到命令行首 ctrl+e 光标移动到命令行尾 ctrl+u 从光标所在的位置删除到行首 ctrl+z 把命令放入后台 ctrl+r 在历史命令中搜索 ** 6.7 历史命令 #**

- history [选项] [历史命令保存文件]
- 选项
 - · -c: 清空历中命今
 - -w 把缓存中的历史命令写入历史命令保存文件 ~/.bash_history
- 默认保存1000条 /etc/profile HISSIZE=10000
- ** 6.8 调用 #**
 - 使用上下箭头调用以前的历史命令
 - 使用!n 重复执行第n条历史命令

 - 使用!! 重复执行上一条命令 使用!字符 重复执行最后一条以该字符串开头的命令

** 6.9 输出重定向 #**

6.9.1 标准输入输出

设备 设备文件名 文件描述符 类型 键盘 /dev/stdin 0 标准输入 显示器 /dev/stdout 1 标准输出 显示器 /dev/stderr 2 标准错误输出 类型 符号 作用 标准输出重定向 命令 > 文件 以覆盖的方式,把命令的正确输出输出到指 定的文件或设备当中标准输出重定向命令>> 文件 以追加的方式,把命令的正确输出输出到指定的文件或设备当中 错误输出重定向命令>文件 以覆盖的方式,把命令的错误输出输出到指定的文件或设备当中 错误输出重定向命令>>文件 以追加的方式,把命令的错误输出输出到指定的文件或设备当中 正确输出和错误输出同时保存命令>文件 2>&1 以覆盖的方式,把命令的错误输出都保存到同一个文件当中 正确输出和错误输出 同时保存 命令>文件 2>>&1 以追加的方式,把正确输出和错误输出都保存到同一个文件当中 正确输出和错误输出同时保存 命令&>文件 以覆盖的方式,把正确输出和错误输出都保存到同一个文件当中 正确输出和错误输 出同时保存 命令&>>文件 以追加的方式,把正确输出和错误输出都保存到同一个文件当中 正确输出和错误输出同时保存 命令>>文件1 2>文件2 以覆盖的方式,正确的输出追加到文件1中,把错误输出追加到文件2中

6.9.2 输入重定向

- 命令 < 文件把文件做为命令的输入
- 命令 << 标识符 标识符把标识符之间内容作为命令的输入
- wc < access.logwc <>

** 6.10 管道符号 #**

6.10.1 多命今顺序执行

|多命令执行符|格式|作用||;|命令1;命令2|多个命令执行,命令之间没有任何逻辑联系 ||&|命令1&&命令2|逻辑与 当命令1正确执行,则命令2才会执行 当命令1执行不正确,则命令2不会执行 ||||命令1|| 命令2|逻辑或 当 命令1执行不正确,则命令2才会执行 当命令1正确执行,则命令2不会执行I

- 1s && echo yes || echo no

6.10.2 管道符号

- 命令1的正确输出会作为命令2的操作对象
- 命令1|命令2

ls /etc/ | more netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -1

匹配文件名和目录名 |通配符|作用| |:---|:---| |?|匹配一个任意字符| |*|匹配O个或任意字符,也就是可以匹配任意内容| [[]|匹配中括号中任意一个字符| |[-]|匹配中括号中任意一个字符,代表范围| [[^]]匹配不是中括号中的一 个字符|

6.10.4 其它符号


符号作用"单引号。在单引号中所有的特殊符号,如\$和都没有特殊含义""双引号,在双引号里特殊符号都没有特殊含义,但是 s\例外,拥有调用变量值,引用命令和转义的含义

反引号,扩起来的是系统命令\$()和反引号一样#在shell脚本中,#开头的行代表注释\$用于调用变量的值\转义符号

b=\$(ls)

7. vi编辑器

- VI visual interface
- 可视化接口
- 类似与windows中的记事本
- vim支持多级撤销
- 跨平台 语注高序
- 支持图形界面



** 7.1 操作模式 #**

模式名 含义 Command Mode 命令模式 等待输入的模式 Insert Mode 输入模式 編辑模式,用于输入文本 Last Line Mode 底行模式(尾行、末行) 可以输入指令,搜索,保存

- vim + abc
- vim +3 abc
 vim +5 abc
- vim +/xxx abo
- vim a b c :n

** 7.2 常用指令 #**

7.2.1 底行模式

• :w 保存

- :q 退出 :! 强制保存
- :ls 列出所有的文件
- :n 下一个:N 上一个

- :15 跳转到指定行/xxx 从光标位置开始向后搜索 xxx 字符串?xxx 从光标位置开始向前搜索

7.2.2 命令模式

- h 光标左移
- j光标下移k光标上移l光标右移
- ctrl+f 向下翻页(front)ctrl+b 向上翻页
- ctrl+d 向下翻半页
 ctrl+u 向上翻半页
- dd 删除光标所在行
 o 在光标所在行的下方插入一行并切换到输入模式
- yy 复制光标所在的行
 p 在光标所在行的下方粘贴
 P 在光标所在行的上方粘贴

8. 用户和用户组

- 使用操作系统的人都是用户
- 用户组是具有相同系统权限的一组用户
- ** 8.1 用户组 <u>#</u>**

8.1.1 /etc/group

- /etc/group 存储当前系统中所有用户组信息
 group:x:123:abc,def
- 组名称:组密码占位符:组编号:组中用户名列表
 root 组编号为0
- 1.499系统预留的编号 预留给安装的软件和服务的
 用户手动创建的用户组从500开始
 组密码占位符都是x

8.1.2 /etc/gshadow

- 存放当前系统中用户组的密码信息

- 和group中的记录——对应
 Group: *::abc
 组名称 组密码 组管理者 组中用户名

- 存储当前系统中所有用户的信息
- 仔哺目前系统中州有用户的信息
 user.x:123:456:xxxxx:/home/user./bin/bash
 用户名:密码占位符:用户编号: 用户注释信息:用户主目录:shell类型

8.1.4 /etc/shadow

- 存放当前系统中所有用户的密码信息
- user:xxx:::::::用户名:密码:
- 8. 用户操作 #

groupadd student

修改组名称

groupmod -n stu student

修改组编号

groupmod -g 111 stu

添加分组并指定编号

groupadd -g 222 teacher

删除分组

添加分组

groupdel 222

groupadd teacher

为用户指定所属组

useradd -g teacher zhangsan

为用户指定所属组

useradd -g teacher lisi

为用户指定工作目录

useradd -d /home/zhangsan zhangsan

指定注释

usermod -c iamateacher zhangsan

修改用户名

usermod -1 zhangsan zhangsan2

指定文件夹

修改用户所属组

usermod -g stu zhangsan2

userdel zhangsan2

删除所属文件夹

userdel -r lisi

9. 用户命令

显示登录的用户名

显示指定用户信息,包括用户编号,用户名 主要组的编号及名称,附属组列表

id zhangsan

显示zhangsan用户所在的所有组

显示用户详细资料

finger zhangsan

10. 附录

** 10.1 系统启动 #**

10.1.1 BIOS

• 计算机通电后,第一件事就是读取刷入ROM芯片的开机程序,这个程序叫做(Basic Input/Output System)

- BIOS程序首先检查,计算机硬件能否满足运行的基本条件,这叫做"硬件自检" (Power-On Self-Test)
 如果硬件出现问题,主板会发出不同含义的蜂鸣,启动中止。如果没有问题,屏幕就会显示出CPU、内存、硬盘等信息。

10.1.3 启动顺序

- 硬件自检完成后,BIOS把控制权转交给下一阶段的启动程序。这时,BIOS需要知道,"下一阶段的启动程序"具体存放在哪一个设备

- 交给"启动顺序"中的下一个设备。
- 这最前面的512个字节,就叫做"主引导记录"(Master boot record,缩写为MBR)

10.1.4 主引导记录的结构

- "主引导记录"只有512个字节,放不了太多东西。它的主要作用是,告诉计算机到硬盘的哪一个位置去找操作系统。

 - (1) 第1-446字节:是用来记录系统的启动信息的,调用操作系统的机器码
 (2) 第447-510字节(64个字节):分区表(Partition table),分区表的作用,是将硬盘分成若干个区
 (3) 第511-512字节:主引导记录签名(0x55和0xAA)

10.1.5 分区表#

- 磁盘分区是使用分区编辑器在磁盘上划分几个逻辑部分
- ・ 磁盘一旦划分成多个分区,不同类的目录与文件可以存储进不同的分区内
 ・ "主引导记录"因此必须知道将控制权转交给哪个区
- 分区表的长度只有64个字节,里面又分成四项,每项16个字节。所以,一个硬盘最多只能分四个一级分区,又叫做"主分区"
 - 。 (1) 第1个字节: 如果为0x80, 就表示该主分区是激活分区, 控制权要转交给这个分区。四个主分区里面只能有一个是激活的。
 - (2) 第24个字节: 主分区第一个扇区的物理位置(柱面、磁头、扇区号等等)。
 (3) 第5个字节: 主分区类型, 比如FAT32、NTFS等。

 - (4)第6-8个字节:主分区最后一个扇区的物理位置。
 (5)第9-12字节:该主分区第一个扇区的逻辑地址。

 - (6)第13-16字节:主分区的扇区总数。

10.1.6 硬盘启动

- 计算机的控制权就要转交给硬盘的某个分区了
- 四个主分区里面,只有一个是激活的。计算机会读取激活分区的第一个扇区,叫做"卷引导记录"(Volume boot record,缩写为VBR)

- 控制权转交给操作系统后,操作系统的内核首先被载入内存。
 以Linux系统为例,先载入/boot目录下面的 kernel。内核加载成功后,第一个运行的程序是 /sbin/init。它根据配置文件(Debian系统是/etc/initab)产生init进程。这是Linux启动后的第一个进程, pid 进程编号为1,其他进程都是它的后代
- 然后, init线程加载系统的各个模块, 比如窗口程序和网络程序, 直至执行 /bin/login程序, 跳出登录界面, 等待用户输入用户名和密码。