# Пересылка локализованных разнородных данных.

Если требуется переслать структуру типа:

```
typedef struct{
  int n;
  char s[20];
  double v;
}USERTYPE;
```

Возможно использовать три решения:

- 1) Один раз создать новый MPI тип, соответсвующий С типу USERTYPE, использовать его в функциях обмена.
- 2) Запаковывать объект типа USERTYPE в один объект типа MPI\_PACKED и пересылает его процессу-получателю, которы его распаковывает.
- 3) Рассматривать структуру как набор байтов типа MPI\_BYTE, длины sizeof(USERTYPE) (решение работает только на однородных вычислительных установках).

При создании нового типа МРІ необходима информация о размещении данных. Её можно передать в виде:

```
n, {(c0, d0, t0), (c1, d1, t1), ..., (cn-1,dn-1, tn-1)}
```

где

n(int) - количество элементов базовых типов в новом типе, ci(int) - количество элементов типа ti, в i-м базовом элементе нового типа,

di(тип MPI\_Aint «address int»), смещение i-го базового элемента от начала объекта,

ti(MPI\_Datatype) - тип і-го базового элемента.

Для типа USERTYPE спецификация MPI-типа на 32-битной вычислительной установке будет иметь вид:

```
typedef struct{
  int n;
  char s[20];
  double v;
}USERTYPE;

{(1,0,MPI_INT),(20,4,MPI_CHAR),
  (1,24,MPI_DOUBLE)}
```

Использование типа MPI\_Aint (равного int или long int) позволяет не зависит от выбранного языке Си размера типа int на 64-битных компьютерах. Получить адрес любого объекта в терминах типа MPI\_Aint можно с помощью функции MPI\_Address. Функция MPI\_Address не связанна с межпроцессорным взаимодействием и вызывается локально:

```
int MPI_Address( void *location, MPI_Aint *address);
Входные параметры:
location — адрес объекта в терминах Си
Выходной параметр:
address — адрес объекта как MPI_Aint

(MPI_Address was removed in MPI-3.0. Use
MPI Get address instead.)
```

Построение нового типа занимается функция. Функция MPI\_Type\_struct не связанна с межпроцессорным взаимодействием и вызывается локально:

```
MPI_Type_struct (int count, int blocklens[], MPI_Aint
displacement[], MPI_Datatype oldtypes[], MPI_Datatype
*newtype);
```

#### Входные данные:

newtype - идентификатор нового типа

```
count — кол-во элементов в новом типе (n)
blocklens — массив длины count, содержащий количество элементов базового
типа {c0, c1,...}
displacement — массив длины count, смещения элементов базовых типов {d0,
d1, ...}
oldtypes — массив длины count, содержит типы базовых элементов нового типа
{t0, t1, ...}
Выходные параметры:
```

(MPI Type struct was removed in MPI-3.0. Use MPI Type create struct instead.)

Созданный тип нельзя сразу же использовать для пересылки. Перед этим необходимо вызвать функцию MPI\_Type\_commit, которая создает для указанного типа все структуры данных для эффективной пересылки:

int MPI\_Type\_commit(MPI\_Datatype \*newtype);

Эту функцию необходимо вызвать всеми процессами, которые будут обмениваться типами newtype.

Когда построенный тип больше не нужен для дальнейшей работы программы, то необходимо освободить все выделенные в момент его построения ресурсы с помощью функции MPI\_Type\_free:

int MPI\_Type\_free( MPI\_Datatype \*newtype);

Где единственный входной аргумент это построенный тип даных, после вызова функции тип становится равным константе MPI\_DATATYPE\_NULL. Если в качестве аргумента этой функции передать стандартный MPI тип, то это приведет к ошибке.

```
int main(void){
   MPI Init(NULL, NULL);
    int rank:
   MPI Comm rank(MPI COMM WORLD, &rank);
   USERTYPE t = \{1, \{'h', 'e', 'l', 'l', 'o'\}, 2.0\};
    int t c[3] = \{1, 20, 1\};
   MPI Aint t d[3];
   MPI Datatype t t[3] = {MPI INT, MPI CHAR, MPI DOUBLE};
   MPI Datatype MPI USERTYPE;
   MPI Aint start address, address;
   MPI Get address(&t, &start address);//адрес смещения начала
   MPI Get address(&(t.n), &address);
   t d[0] = address - start address;
   MPI Get address(&(t.s), &address);
   t d[1] = address - start address;
   MPI Get address(&(t.v), &address);
   t d[2] = address - start address;
   MPI_Type_create_struct(3, t_c, t_d, t_t, &MPI_USERTYPE);
   MPI_Type_commit(&MPI_USERTYPE);
    if(rank==0){
        t.n = 777;
        t.s[5] = '\0';
       t.v = 123.456;
        MPI Send(&t, 1, MPI USERTYPE, 1, 0, MPI COMM WORLD);
    }
    else{
        MPI Recv(&t, 1, MPI USERTYPE, 0, 0, MPI COMM WORLD, MPI STATUS IGNORE);
        printf("Recv %d n=%d %s %lf\n", rank, t.n, t.s, t.v );
    }
   MPI Finalize();
```

Процедура создания нового типа длительна и может быть оправдана в том случае, если этот тип будет использоваться многократно.

Запаковка и распаковка данных может применяться к любым данным, необязательно локализованным в одном блоке памяти. При запаковке данные записываются подряд в указанном пользователем буфере, а затем пересылаются как один объект типа МРІ\_РАСКЕD. При распаковке данные последовательно извлекаются из буфера.

Запаковать данные можно процедурой MPI\_Pack.

```
int MPI_Pack( void *pack_data, int pack_count,
MPI_Datatype pack_type, void *buffer, int buffer_size,
int *position, MPI_Comm comm);
```

#### Входные параметры:

```
pack_data - адрес пакуемых данных,
pack_count - кол-во пакуемых данных,
pack_type - тип пакуемых pack_count данных,
buffer - буфер, куда будет складываться результат,
buffer_size - размер буфера,
position - адрес целого числа, задающего смещение в байтах первой позиции в buffer.
```

#### Выходные параметры:

buffer - буфер с готовым результатом, position - указывает уже на новое значение первой свободной позиции в буфере.

Узнать размер буфера, необходимого для запаковки запаковки данных, можно с помощью функции MPI\_Pack\_size:

```
int MPI_Pack_size( int pack_count,
MPI_Datatype pack_type, MPI_Comm comm, int
*size);
```

#### Входные параметры:

```
pack_count - кол-во пакуем элементов pack_type - тип каждого из пакуемых pack_count данных,
```

#### Выходные параметры:

size - размер буфера, достаточных для запаковки pack\_count элементов типа pack\_type.

Запакованные данные можно переслать и получить любой функцией передачи сообщений, указав в качестве типа мрі\_раскер, а в качестве размера buffer\_size.

Распакован данные можно с помощью процедуры MPI\_Unpack:

```
int MPI_Unpack( void *buffer, int buffer_size, int
*position, void *unpack_data, int unpack_count,
MPI_Datatype unpack_type, MPI_Comm comm);
```

#### Входные данные:

```
buffer – адрес буфера с запакованными данными
buffer_size – размер буфера
position – адрес целого числа, задающего смещение в байтах в позиции
buffer, с которого нужно начать распаковку
unpack_data – адрес буфера, где следует расположить распакованные
данные
unpack count – кол-во распакованных элементов
```

unpack type - тип каждого из unpack count распаковываемых

# данных **Выходные данные:**

unpack\_data - распакованные данные position - указывает уже на новое значение позиции в буфере

```
#define BUF SIZE 128
char buffer[BUF SIZE];
int position;
USERTYPE t;
int main(void){
  int rank;
  MPI Init(NULL, NULL);
  MPI Comm rank(MPI COMM WORLD,&rank);
  if(rank == 0)
    strcpy(t.s, "Hello");
    t.n = 777;
    t.v = 123.456:
    position = 0;
    MPI Pack(&t.n, 1, MPI INT, buffer, BUF SIZE, &position, MPI COMM WORLD);
    MPI Pack(&t.s, 20, MPI CHAR, buffer, BUF SIZE, &position, MPI COMM WORLD);
    MPI Pack(&t.v, 1, MPI DOUBLE, buffer, BUF SIZE, &position, MPI COMM WORLD);
    MPI Send(&buffer, BUF SIZE, MPI PACKED, 1, 0, MPI COMM WORLD);
  else{
    position = 0;
    MPI Recv(&buffer, BUF SIZE, MPI PACKED, 0, 0, MPI COMM WORLD, MPI STATUS IGNORE);
    MPI Unpack(buffer, BUF SIZE, &position, &t.n, 1, MPI INT, MPI COMM WORLD);
    MPI Unpack(buffer, BUF SIZE, &position, &t.s, 20, MPI CHAR, MPI COMM WORLD);
    MPI Unpack(buffer, BUF SIZE, &position, &t.v, 1, MPI DOUBLE, MPI COMM WORLD);
    printf("Recv %d n=%d %s %lf\n", rank, t.n, t.s, t.v );
  MPI Finalize();
```