
# Генератор случайных чисел

Блок "Генератор случайных чисел" предназначен для формирования последовательности чисел, элементы которой подчиняются заданному распределению. В настройках блока задается количество чисел в последовательности, тип функции распределения и соответствующие данному типу параметры (их значения). Доступны следующие типы распределения случайной величины:

- равномерное;
- нормальное;
- экспоненциальное;
- Парето;
- треугольное;
- произвольное.
  - Блок может работать в одном из трех режимов:
- 1) Потоковый. В данном режиме для запуска процесса генерации заданного количества значений случайной величины поступает сигнал *NewSet* (сигнал поступает один раз). При этом поступление сигнала *Go* является командой для формирования очередного значения этой случайной величины.
- 2) Пошаговый. В данном режиме каждый поступивший сигнал *NewSet* является командой для формирования очередного значения случайной величины.
- 3) Генерации массива заданного количества значений случайной величины в ходе одного такта расчёта без ожидания сигнала готовности

#### Размешение на панели блоков:

Вклалка "Вычисления":



### Внешний вид в схеме:




## Входы:

NewSet (сигнал) – сигнал, запускающий процесс формирования последовательности случайных чисел.

*Go* (*сигнал*) — сигнал, разрешающий формирование следующего значения случайной величины (поступающий, например, с выхода блока "Статистика").

$Fcustom\ (матрица\ double)$ — матрица, задающая функцию распределения в табличном виде. Нулевой столбец матрицы представляет собой значение аргумента функции распределения $x$ , первый столбец — значение функции распределения $F(x)$ .
<i>un_min_</i> ( <i>double</i> ) – левая граница значений равномерно-распределённой случайной величины
<i>un_max_</i> ( <i>double</i> ) — правая граница значений равномерно-распределённой случайной величины
norm_m_ (double) — математическое ожидание нормально-распределённой случайной величины
norm_d_ (double) – дисперсия нормально-распределённой случайной величины
exp_l_ (double) – степенной коэффициент случайной величины с экспоненциальной/степенной функцией распределения
pareto_xm_ (double) – значение левой границы для распределения Парето
pareto_l_ (double) – степенной коэффициент функции распределения Парето
$tr\_a\_~(double)$ — левая граница значений случайной величины с треугольной функцией плотности распределения
$\overline{tr\_c\_}$ (double) — наиболее вероятное значение случайной величины с треугольной функцией плотности распределения (вершина)
<i>tr_b_</i> ( <i>double</i> ) — правая граница значений случайной величины с треугольной функцией плотности распределения
Выходы:
rval (double) – последнее сформированное значение случайной величины.
count (int) – количество сформированных значений случайной величины после очередного запуска генератора случайных чисел.

# Настроечные параметры:



Блок генератор случайных чисел имеет следующие настройки:

- "Режим работы генератора". Выпадающий список для выбора режима работы генератора случайных чисел. Доступны следующие варианты:
  - о "Пошаговый", При выборе данного варианта включается режим пошаговой генерации, при котором каждый поступивший на вход *NewSet* сигнал является командой для формирования очередного значения случайной величины.
  - "Потоковый". При выборе данного варианта включается режим потоковой генерации, при котором для запуска процесса генерации заданного количества значений случайной величины на вход NewSet поступает сигнал (сигнал поступает один раз). При этом поступление сигнала на вход Go является командой для формирования очередного значения этой случайной величины.
  - о "Мгновенное формирование массива". При выборе данного варианта включается режим, при котором производится генерации массива заданного количества значений случайной величины в ходе одного такта расчёта без ожидания сигнала готовности.
- "Генерация при запуске расчета". Если флажок активен, то при запуске расчета будет автоматически запущен процесс формирования значений случайной величины.
- "Количество итераций". Поле для ввода числа значений случайной величины, которое будет сгенерировано блоком.
- "Тип распределения случайной величины". Выпадающий список для выбора типа распределения случайной величины. Доступные типы распределения:
  - о "Равномерное". Параметры распределения:

- "Диапазон значений равномерного распределения". Поля для ввода значений левой и правой границы диапазона равномерно распределенной случайной величины.
- о "Нормальное". Параметры распределения:
  - "Математическое ожидание нормального распределения". Поле для ввода значения математического ожидания нормального распределения случайной величины.
  - "Дисперсия нормального распределения". Поле для ввода значения дисперсии нормально распределенной случайной величины.
- о "Экспоненциальное". Параметры распределения:
  - "Степенной коэффициент экспоненциального распределения". Поле для ввода значения степенного коэффициента для экспоненциального распределения.
- о "Парето". Параметры распределения:
  - "Минимальное значение распределения Парето". Поле для ввода значения левой границы для распределения Парето.
  - "Степенной коэффициент распределения Парето". Поле для ввода значения степенного коэффициента для распределения Парето.
- о "Треугольное". Параметры распределения:
  - "Левая граница треугольного распределения". Поле для ввода значения левой границы диапазона случайной величины с треугольной функцией плотности распределения.
  - "Вершина треугольного распределения". Поле для ввода наиболее вероятного значения случайной величины с треугольной функцией плотности распределения.
  - "Правая граница треугольного распределения". Поле для ввода значения правой границы диапазона случайной величины с треугольной функцией плотности распределения.
- о "Произвольное". Генератор случайных чисел будет осуществлять формирование значений случайной величины с произвольной функцией распределения, поданной в табличном виде на вход *Fcustom*. Она должна соответствовать следующим требованиям:
  - все х и F(x) матрицы не равны INF специальному значению в РДС, обозначающему бесконечно-большое число (в блоках ввода и индикации отображается вопросительным знаком);
  - значения x расположены в матрице в порядке возрастания (в нулевой строке x минимальный, в последней максимальный);
  - F(x) никогда не убывает (в нулевой строке значение F(x) минимальное, в последней максимальное);
  - значения F(x) в нулевой и последней строке равны 0 и 1 соответственно
  - В противном случае будет выведено предупреждение, и формирование очередного значения производиться не будет.