
Вставить в матрицу строки или столбцы (MAT INS)


Блок "Вставить в матрицу строки или столбцы" предназначен для вставки в матрицу заданного числа строк или столбцов в заданную позицию, заполнения новых элементов константой и выдачи измененной матрицы.

Размешение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":



Внешний вид в схеме:



Входы:

X (матрица double) — входная матрица.

Val (double) – значение, которым заполняются вставленные строки и столбцы.

R(int) — номер начальной строки для вставки.

NR(int) — число вставляемых строк.

C(int) – номер начального столбца для вставки.

NC(int) – число вставляемых столбцов.

Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:


Y (матрица double) – выходная матрица.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Rows (int) — число строк в сформированной матрице Y.

Cols (int) – число столбцов в сформированной матрице Y.

Настроечные параметры:



- Флажок "Вставить строки". Если флажок активен, то будет включена вставка строк. Для вставки строк доступны следующие настройки:
 - о Выпадающий список "Перед заданной"/"После заданной". Настройка, определяющая место вставки строк.
 - "Строка (R):". Поле для ввода номера строки для начала вставки. Если к входу R подключена связь, то оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)
 - \circ "Число строк (NR):". Поле для ввода числа строк вставки. Если к входу NR подключена связь, то оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)
- Флажок "Вставить столбцы". Если флажок активен, то будет включена вставка столбцов. Для вставки столбцов доступны следующие настройки:
 - о Выпадающий список "Перед заданным"/"После заданного". Настройка, определяющая место вставки столбцов.
 - \circ "Столбец (С):". Поле для ввода номера столбца для начала вставки. Если к входу C подключена связь, то оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)
 - \circ "Число столбцов (NC):". Поле для ввода числа столбцов вставки. Если к входу NC подключена связь, то оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)
- "Значение для вставленных (Val):". Поле для ввода константы, которой будут заполнены вставленные строки и столбцы. Если к входу *Val* подключена связь, то оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)
- "Работать только по сигналу". Если флажок активен блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.