# SAE 2.03 Guide d'Installation

Version française

Milwenn FRANCEUS-COINTREL
Julien RENAUD
Héloïse RIGAUX
Alexandre DESCHANEL
Nathan-Raphaël LOPEZ-ROJAS
S1





# **Préambule**

Ce document répertorie les étapes d'installation des différents composants de la pile **LAMP** pour la société de coworking.

Pour former la pile **LAMP**, nous choisirons les éléments suivants :

- Le logiciel VMware Workstation pour créer notre machine virtuelle
- La distribution **Ubuntu 22.04.4 LTS** pour le système d'exploitation
- Le serveur web **Apache** ainsi que son module **PHP**
- Le logiciel MySQL pour la gestion de base de données

Une fois la machine virtuelle installée, assurez-vous d'avoir l'accès **root** ou l'accès à l'installation de logiciels de l'outil **apt**. Nous considérons que nous serons sous accès root. Avant toute installation de logiciels, assurez-vous que votre système soit à jour en appliquant la commande suivante sur le terminal<sup>1</sup>:

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y

# I. Machine virtuelle

Avant de commencer l'installation de la machine virtuelle, il faut tout d'abord télécharger l'ISO du système d'exploitation (en l'occurrence, celui d'<u>Ubuntu</u>) et télécharger <u>VMware Workstation</u>.

## A. Installation de la machine virtuelle

- 1. Sur VMware, cliquer sur File, puis New Virtual Machine, puis continuez
- 2. Cochez la troisième option (pour installer plus tard l'ISO), puis continuez
- 3. Cochez Linux, vérifiez que la version est définie sur Ubuntu, puis continuez
- 4. Définissez un nom à la machine virtuel, puis continuez
- 5. Définissez l'espace disque souhaité, puis continuez
- 6. Ensuite, cliquez sur le bouton Customize Hardware
- 7. Dans les catégories suivantes :
  - **Memory**: définissez la mémoire vive à allouer (4Go minimum)
  - Processors : indiquez le nombre de coeurs que vous souhaitez allouer
  - CD/DVD: cochez "Use ISO image file", puis sélectionnez votre fichier ISO
- 8. Cliquez sur Close, Finish et démarrez la machine virtuelle

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CTRL + T pour ouvrir un terminal sur LINUX

# B. Installation du système d'exploitation

Vous pouvez installer n'importe quelle distribution linux avec ou sans interface graphique. Nous partirons pour la suite sur un Ubuntu avec interface graphique.

- 9. Sélectionnez Try or Install Ubuntu
- 10. Sélectionnez la langue française, puis cliquez sur Installer Ubuntu
- 11. Sélectionnez la disposition de votre clavier puis continuez
- 12. Sélectionnez Installation normale puis continuez
- 13. Dans **Type d'installation**, sélectionnez **Effacer le disque et installer Ubuntu**, puis cliquez sur **Installer maintenant**
- 14. Sélectionnez votre fuseau horaire, entrez vos informations personnelles, puis terminez

#### C. Attribution d'adresse IP fixe

15. Sur Ubuntu, dans les paramètres de réseaux, définissez la méthode IPv4 sur Manuel pour attribuer une adresse IP fixe pour pouvoir communiquer depuis l'hôte. Assurez-vous d'attribuer une adresse IP, un masque de réseau, une passerelle et un DNS valide et disponible, comme l'exemple ci-contre.

⇒ **NB**: Pour pouvoir accéder en SSH/SFTP, exécutez la commande suivante : *sudo apt install openssh-server* 


# II. Serveur web HTTP + Module PHP

# A. Installation et Configuration du cœur serveur Apache

1. Ouvrez un terminal puis installez Apache via la commande suivante :

sudo apt install apache2 -y

⇒ Vérifiez que l'installation s'est faite correctement en ouvrant une page internet sur votre navigateur avec le lien suivant : <u>localhost</u>. Vous devriez obtenir une page d'Apache par défaut si l'installation s'est déroulée correctement.



192.168.159.2

2. Affectez la propriété du répertoire **/var/www/html** à votre utilisateur courant afin de pouvoir déposer votre site via la commande suivante :

sudo chown -R \$(whoami) /var/www/html

- 3. Si vous souhaitez changer le port d'écoute de votre serveur web, modifiez la ligne 5 du fichier /etc/apache2/ports.conf où se trouve l'attribut Listen. Remplacez 80 par un port disponible de votre choix. Si vous le faites, assurez-vous de modifier également le port mentionné dans la première ligne du fichier de configuration /etc/apache2/sites-available/000-default.conf.
  - ⇒ Après les modifications, redémarrez le service apache2 via la commande suivante : sudo systemet restart apache2


Vérifiez votre nouveau port sur votre navigateur internet.

## B. Installation du module PHP

4. Installez le module php et ses dépendances via la commande suivante :

sudo apt install libapache2-mod-php php-mysql -y

⇒ Pour tester si le module fonctionne, vous pouvez générer le fichier d'information de php via la commande suivante : echo "<?php phpinfo();?>" > /var/www/html/info.php. Retournez ensuite sur votre site en ajoutant à la fin du lien /info.php. Vous devriez avoir une page ressemblant à celle-ci :



Attention: Il ne faut jamais laisser une page phpinfo accessible publiquement. Pour le supprimer vous pouvez exécuter la commande suivante:

rm /var/www/html/info.php

# III. Serveur base de données MySQL

## A. Installation du cœur serveur MySQL

- 1. Commencez l'installation de MySQL Community **8.4.0**, en exécutant la commande suivante sur un terminal : sudo apt install mysql-server -y
- 2. Une fois l'installation terminée, si vous souhaitez changer le port ainsi que l'adresse ip d'accès, éteignez le service **mysql** via la commande suivante : sudo systematel stop mysql.service. Dans le cas échéant, veuillez passer à l'étape 4.

- 3. Éditez la configuration par défaut du fichier /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf, grâce à l'éditeur de fichier de votre choix. Vous pouvez utiliser le logiciel nano en utilisant la commande suivante : sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
  - a. Pour changer le port d'accès, rendez-vous à la ligne 21 où se trouve l'attribut commenté port. Dé-commentez la ligne en supprimant le dièse, puis changer le port se situant à droite du caractère '='. Nous utiliserons le port 24750 à titre d'exemple. Assurez-vous d'utiliser un port disponible.
  - b. Pour changer l'adresse ip d'accès, rendez-vous à la ligne 31 où se trouve l'attribut bind-address. Définissez la nouvelle ip d'accès à droite du caractère =. Assurez-vous d'utiliser l'adresse IP d'un hôte valide. Nous resterons sur l'adresse ip par défaut : 127.0.0.1.



c. Rallumez le service mysql en exécutant la commande suivante :

sudo systemctl start mysql

## B. Configuration super-utilisateur root

- 4. Sécurisez le serveur MySQL via la désactivation de certains paramètres en exécutant la commande suivante : sudo mysql\_secure\_installation. Suivez les sous-étapes suivantes :
  - Le programme vous demandera si vous souhaitez activer le composant de mot de passe sécurisé. Entrez Y pour accepter et choisissez le niveau de sécurité entre 0 et 2. Dans le cas échéant, écrivez N pour refuser.
  - Ensuite, supprimez les utilisateurs anonymes en écrivant Y dans le terminal.
  - Le programme vous demandera si vous souhaitez désactiver la connexion au super-utilisateur en dehors de la machine locale. Il est recommandé de le désactiver en écrivant **Y**. Dans le cas échéant, tapez **N**.
  - Supprimez ensuite la base de données de test en écrivant Y.
  - Enfin, rechargez les privilèges de tables en écrivant Y dans le terminal.
- 5. Changez le mot de passe du super-utilisateur en exécutant les commandes suivantes :

#### • sudo mysql

- ⇒ Cette commande ouvre un terminal mysgl administrateur.
- **NB**: À partir de la prochaine sous-étape, toute exécution de commande mysql interprétant une modification renverra une réponse, indiquant la réussite ou l'échec de l'exécution. En cas de réussite, la réponse doit être du type 'Query OK, x rows affected'. Dans le cas échéant, assurez-vous de ne pas avoir oublié une étape ou réinstaller le serveur MySQL.
- ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql\_native\_password BY 'mot\_de\_passe';
  - ⇒ Remplacez le champ **mot\_de\_passe** par un mot de passe sécurisé. Cette commande mysql permet de définir le mot de passe du superutilisateur par le mot de passe indiqué dans les apostrophes.
- exit
  - ⇒ Cette commande permet de sortir du terminal mysql.

#### C. Création d'une base de données et d'un utilisateur

Par souci de sécurité, il est d'une normalité d'utiliser **un** utilisateur **par** service, avec des **privilèges spécifiques**. Pour notre cas de coworking, nous créerons un utilisateur nommé **web** avec des privilèges de **sélection**, d'**insertion**, de **mise à jour**, et de **suppression** sur une base de données nommée **webphpdb**.

- 6. Accédez de nouveau au terminal **mysql** via la nouvelle configuration sécurisée en exécutant la commande suivante : mysql -u root -p
  - ⇒ Une fois la commande exécutée, le terminal vous demandera un mot de passe. Utilisez votre mot de passe du super-utilisateur.
- 7. Créez votre nouvel utilisateur via la commande suivante : CREATE USER 'web'@'%' IDENTIFIED BY 'mot de passe';
  - ⇒ Remplacez le champ **mot\_de\_passe** par le mot de passe de votre nouvel utilisateur. Veillez à ne pas utiliser le même mot de passe que celui du super-utilisateur.
- 8. Créez la base de données à lier à l'utilisateur via la commande suivante : CREATE DATABASE webphpdb;
- 9. Attribuez les privilèges nécessaires à l'utilisateur pour la base de données correspondante via la commande suivante : **GRANT SELECT, INSERT, UPDATE**, **DELETE ON webphpdb.\* TO 'web'@'%'**;
  - ⇒ Cette commande attribue les privilèges de **sélection**, d'**insertion**, de **mise à jour**, et **suppression** dans la base de données **webphpdb**, pour l'utilisateur web.
- 10. Quittez le terminal mysql en exécutant : exit