

WG-easy

1. Introducción

WG-Easy es una solución "todo en uno" que incluye el servidor WireGuard y una interfaz web muy sencilla para crear y gestionar clientes.

El objetivo de este despliegue es conectar la VPN a nuestra red interna (wg_pihole) para forzar que todos los clientes utilicen nuestro Pi-hole como servidor DNS.

2. Configuración de Red (Router)

Para que podamos conectarnos a la VPN desde fuera de casa, es obligatorio abrir el puerto en el router (NAT/Port Forwarding) y dirigirlo a la IP fija del servidor (192.168.1.1).

Datos a configurar en el Router:

- Puerto Externo:** 51820
- Puerto Interno:** 51820
- Protocolo:** UDP
- IP Destino:** La IP local de tu servidor

	wgeeasy	51820	51820	UDP	192.168.1.100	editar	borrar

3. Verificación de la Red Interna

Antes de empezar, debemos asegurarnos de que la red interna creada en el manual de Pi-hole sigue activa, ya que conectaremos la VPN a ella.

Comando a ejecutar: "docker network ls | grep wg_pihole"

Con Portainer:

The screenshot shows the 'Network details' section of the Portainer interface. It displays the following information for the network 'wg_pihole':

Name	wg_pihole
Id	f4e6b5dfc3d056c0ecd0b94c4e7317d1bac9ce9695241d47ab22bc9090606c4f
Driver	bridge
Scope	local
Attachable	false
Internal	false
IPv4 Subnet	- 172.19.0.0/16
IPv4 Gateway	- 172.19.0.1
IPv4 IP Range	-
IPv4 Excluded IPs	-


Con terminal:

```
f4e6b5dfc3d0    wg_pihole      bridge      local
```

4. Estructura de Directorios

Creamos la carpeta para la persistencia de la configuración de WireGuard.

Comando a ejecutar: "mkdir -p ~/docker/wgeasy"



5. Configuración de Seguridad (UFW)

Necesitamos abrir dos puertos:

- El puerto UDP para el túnel VPN (Tráfico de datos).
- El puerto TCP para acceder al panel de administración web (Gestión de usuarios).

Comandos a ejecutar: "sudo ufw allow 51820/udp comment 'WireGuard VPN Tunnel'" "sudo ufw allow 51821/tcp comment 'WG-Easy Web UI'"

51820/udp	ALLOW	Anywhere	# WireGuard servicio
51821/tcp	ALLOW	Anywhere	# WireGuard web

6. Archivo de Despliegue (docker-compose.yml)

Creamos el archivo docker-compose.yml. **Puntos clave a editar:**

- **WG_HOST:** Debes poner tu IP pública o tu dominio (ej. midominio.duckdns.org).
- **PASSWORD:** La contraseña para entrar al panel web.
- **networks:** Conectamos a la red wg_pihole.

```

services:
  wg-easy:
    environment:
      # Optional:
      # - PORT=51821
      # - HOST=0.0.0.0
      # - INSECURE=true
      # - WG_HOST=90.71.170.173

    image: ghcr.io/wg-easy/wg-easy:15
    container_name: wg-easy
    network_mode: "host"
    volumes:
      - etc_wireguard:/etc/wireguard
      - /lib/modules:/lib/modules:ro
    ports:
      - "51820:51820/udp"
      - "51821:51821/tcp"
    restart: unless-stopped
    cap_add:
      - NET_ADMIN
      - SYS_MODULE
      # - NET_RAW # ⚠️ Uncomment if using Podman
    networks:
      - wg_pihole

volumes:
  etc_wireguard:

networks:
  wg_pihole:
    external: true

```

7. Despliegue y Verificación

Levantamos el servicio.

Comando a ejecutar: "docker compose up -d"

Con Portainer:



Con terminal:

```

eros@saish:~/docker/wgeeasy$ docker ps | grep 'wg-easy'
a72d2591dd8c  ghcr.io/wg-easy/wg-easy:15          "docker-entr
y-point.s..."  20 minutes ago  Up 20 minutes (healthy)  0.0.0.0:51820->51820/udp, [::]:51820
->51820/udp, 0.0.0.0:51821->51821/tcp, [::]:51821->51821/tcp
      wg-easy

```

8. Acceso al Panel

Ahora podemos entrar a la dirección <http://localhost:51821> (o la IP de tu servidor) para crear el primer cliente VPN. Al crearlo, este cliente ya tendrá configurado automáticamente el DNS de Pi-hole.

