


I-FRAME



w=7 ise

N(S) Gönderilen windowun sıra numarası. 2^3 'ten 8 adet sıra bildirebilir.

N(R) Alan tarafın aldığı windowun sıra numarası.

→ Son frame hatasızsa, sonraki istenen frame'i gösterir. (ACK)


→ Son frame hatalıysa, hatalı frame'i gösterir.

w=127 olursa aynı durumlar geçerli sadece field boyutları artar.

3 yerine 7 bitlik olurlar.


S-FRAME

Means that both sides has data to send to the other.



Code	Abbreviation	Explanation
00	RR	Receive Ready
01	REJ	Reject – (go back n)
10	RNR	Receive Not Ready
11	SREJ	Selective Reject - (selective reject)


P/F her zaman 1. (data akarken 0)



RECEIVE READY

4 basit kullanım amacı vardır.


- **ACK**: N(R) içinde de 3 gönderirsek; 3'e kadar olanları aldım, 3'ü gönder demis oluruz.
- **POLL**: P/F 1 olur. (P=1) Poll anlamına gelir.
Primary → Secondary
- **ACCEPT POLL**: P/F 0 olur. (F=0) Secondary'nin poll'ü kabul ettiğini anlatır. Secondary → Primary
- **REJECT POLL**: P/F 1 olur. (F=1) Secondary'nin poll'ü reddettiğini anlatır. Secondary → Primary
- **ACCEPT SELECT**: P/F 1 olur. (F=1) Secondary'nin Primary'nin SELECT'ini kabul ettiğini anlatır.



RECEIVE NOT READY

3 kullanım amacı vardır.

- **ACK**
- **SELECT** : P/F 1 olur. (P=1)
SELECT anlamına gelir. Primary → Secondary
- **REJECT SELECT** : P/F 1 olur. (P=1)
Secondary'nin SELECT'i reddettiğini anlatır.
Secondary → Primary




REJECT / SELECTIVE REJECT

Negative feedbackler için kullanılırlar. Ayrıntıları bir önceki haftada var.

U-FRAME

Session Control için kullanılırlar. Her iki tarafın bildiği bir fonksiyonu başlatmak için de gönderilebilirler.



$2^5 = 32$ ayrı state bildirebilir. Bu stateler 5 ayrı kategoride incelenir.

- Mode Setting
- Unnumbered exchange
- Disconnection
- Initialization
- Miscellaneous

MODE SETTING

Transmission nasıl gerçekleşecek?

- 00 - 001 (SNRM - Set Normal Response Mode) → w=7
- 11 - 000 (SARM - Set Async. Response Mode) → w=7
- 11 - 100 (SABM - Set Async. Balanced Mode) → w=7
- 11 - 011 (SNRM Extended) → w=127
- 11 - 010 (SARM Extended) → w=127
- 11 - 110 (SABM Extended) → w=127

UNNUMBERED EXCHANGE

Data connection information exchange

00-100 (UP- Unnumbered Poll): POLL Request

00-000 (UI- Unnumbered Info): exchange of date / time information to be used for sync. (istek ya da cevap)

00-110 (UA- Unnumbered Ack): Sent in response to the UP Command

DISCONNECTION

00-010 (DISC) Bağlantıyı başlatan taraf sonlandırmak isterse gönderiyor.

00-010 (RD) Bağlantıyı başlatmayan taraf sonlandırmak isterse gönderiyor.

11-000 (DM) Karşı taraf negatif feedback vereceği zaman kullanır.

INITIALIZATION

10-000 with P (SIM- Set Initialization Mode) Primary → Secondary

Başlatan taraf gönderir. Karşı taraf cevap olarak UI komutu gönderir.

10-000 with F (RIM- Request Initialization Mode) Secondary → Primary

SIM komutu bekliyorum demek.

MISCELLANEOUS

10-001 (FRMR) Alınan frame içinde syntax hatası olduğunu bildirir.

11-001 (RESET) FRMR'a karşılık olarak gönderilir. Bastan başlayalım.

11-101 (XID) Genelde ikincil cihazların kendilerini tanıtmak için kullandıkları komut.

3 fazlı mekanizması vardır.

- 1) Taraflardan birisinin bağlantıyı sağlamalı. SFrame'lerle bağlantı kurulur.
- 2) Akışın nasıl kontrol edileceği, hata kontrolü vs nasıl yapılacağı konusunda anlaşılır.
- 3) Alışveriş bitince bağlantıyı sonlandırır. illa başlatan sonlandırmak zorunda değil.

POINT-TO-POINT

