shared_ptr, weak_ptr작동 방식 내부

유영천

https://megayuchi.com

Tw: @dgtman

사전지식

- weak_ptr, shared_ptr모두 _Ptr_base를 상속합니다.
- _Ptr_base의 _Rep 멤버는 _Ref_count_base의 포인터를 저장합니다. 이것이 ref count를 저장하는 컨트롤 블록입니다.
- _Ref_count_base의 구조는 다음과 같습니다.
 - vtable entry ptr(4bytes) | _Atomic_counter_t _Uses(4 bytes) | _Atomic_counter_t _Weaks (4bytes) 로 12 bytes입니다.

테스트를 위한 class선언은 다음과 같습니다. 메모리 watch 창에서 확인하기 쉽도록 클래스 선언에서 문자열을 집어넣었습니다.

sizeof(CParent) 해보면 24바이트가 나옵니다. std::weak_ptr<CChild> m_child의 사이즈 8 bytes + 문자열 버퍼 m_str의 사이즈 16 bytes = 24 bytes입니다.

```
class CParent
{
  public:
    std::weak_ptr<CChild> m_child;

    char m_str[16] = { "CParent" };
    ~CParent();
};
```


이 코드로 테스트를 진행합니다.

결론부터 얘기하면 메모리 해제는 CParent의 실제 메모리는 weakParent.reset()이 호출되고 나서야 해제됩니다. 그 과정을 확인하겠습니다.

```
std::shared_ptr<CParent> parent = std::make_shared<CParent>(); // CParent@| use_ref = 1, weak_ref = 1
```


make_shared<CParent>()를 호출하면 내부적으로 메모리를 할당하는데 이 코드를 따라가면 최종적으로 malloc()을 호출합니다. malloc에 전달되는사이즈는 36입니다.

CParent의 사이즈 24 bytes + 컨트롤 블록의 사이즈 12 bytes = 36 bytes입니다. 이렇게 객체의 메모리와 컨트롤 블록의 메모리는 한번에 할당됩니다. malloc호출후 리턴된 포인터를 확인하면 0x01388f70입니다. make_shared<CParent>()호출후 이 주소가 parent._Rep에 저장됩니다. parent._Ptr에는 0x01388f70 + 12 bytes 주소가 저장됩니다.



make_shared()-> malloc()을 통해 얻은 포인터(parent._Rep) 0x01388f70의 메모리를 확인해봅니다.


방금 힙으로부터 할당된 메모리입니다. Debug 런타임이 0xcdcdcdcd로 초기화한 걸 확인할 수 있습니다.



코드를 조금 더 진행시켜서 CParent()의 생성자까지 수행시키고 나서 메모리를 확인합니다.

맨 처음 4 bytes는 vtable, 그 다음 4bytes 는 use ref count = 1 그 다음 4bytes 는weak ref count = 1입니다.

- 그 다음 8 bytes는 std::weak_ptr<CChild> m_child 변수입니다.
- 그 다음 16 bytes는 문자열입니다. 선언시에 "CParent"를 넣어줬었죠.




도입부에 언급했듯이 weak ref값이 0이 되고나서야 메모리가 해제됩니다. 메모리를 해제될수 있도록 reset()을 호출합니다.

CParent의 메모리가 해제되었습니다.

malloc호출후 리턴된 포인터이자 parent._Rep에 저장되었던 컨트롤 블록의 포인터 0x01388f70를 확인해봅니다.

힙 메모리 해제 후 debug runtime이 0xddddddddd로 초기화 시킨 것을 확인할 수 있습니다.



결론

- ref count가 저장되는 컨트롤 블록은
 - vtable (4 bytes) | use ref (4bytes) | weak ref (4 bytes) = 12 bytes로 구성됩니다.
- ref count가 저장되는 컨트롤 블록과 객체의 인스턴스 메모리는 따로따로 할당되지 않고 한번에 할당 됩니다.
- use ref(strong ref)가 0이 되면 소멸자는 호출됩니다.
- use ref와 weak ref모두 0이 되어야 메모리가 해제됩니다.