
SONORIUM

(Versão 1.1)



MANUAL DO UTILIZADOR (PT)

BE	EM-VINDO	5
PRIMEIROS PASSOS		
ı	Pré-requisitos	5
ı	Dependências	5
(Como instalar	6
(Como utilizar	6
UT	ILIZAÇÃO BÁSICA	8
(Conceito	8
	Como instalar o Sonorium num determinado espaço físico : limitações e recomendações	9
(Out of the box (presets)	9
(Como configurar a saída de som	9
(Como obter ajuda	10
UT	ILIZAÇÃO AVANÇADA	10
(Como configurar a captação da Kinect	10
(Como configurar a Área de Captura	10
(Como configurar a Grelha Virtual	10
(Como configurar o Sampler	11
(Como criar/adicionar/salvar/apagar presets	11
(Como criar um um conjunto de presets	11
(Como carregar um conjunto de presets	12
(Como adicionar um preset	12
(Como salvar um preset	12
(Como alterar o nome de um preset	13
(Como apagar um preset	13
(Como estender as funcionalidades (MIDI, OSC, grid and skeleton data)	13
ı	MIDI Output	13
(OSC — Grelha tridimensional	14

OSC — Skeleton data	16
Controlo remoto	16
Arquitectura do software	18
Video Input and Capture Area	18
Virtual Cube Grid and Output	19
Acerca da correcção de perspectiva	20
Acerca dos presets	21
LEGENDA	22
Secções	22
Presets	23
Painel de configuração	24
Configuração da Kinect	24
Área de captura	26
Grelha virtual tridimensional	27
Output	29
Sampler	31
MIDI	32
PERGUNTAS FREQUENTES	35
AGRADECIMENTOS	38
LICENCA	38

1. BEM-VINDO

O *Sonorium* é uma aplicação desenvolvida pela Digitópia (Serviço Educativo da Casa da Música) com intuito de criar um mapeamento sonoro de um determinado espaço físico, permitindo despoletar sons específicos dependendo da presença e posicionamento dos utilizadores no espaço contribuindo assim para uma composição colectiva. Este software combina a utilização de uma câmara MS Kinect para criar uma grelha virtual que permite criar um mapeamento sonoro tridimensional do espaço onde se encontra.

Pode descarregar o Sonorium-1.1 através do *link*: http://digitopia.github.io/Sonorium/

Para descarregar o código-fonte pressione o botão 'Download ZIP' no seguinte link: https://github.com/Digitopia/Sonorium

Depois de descarregar a aplicação leia o capítulo 2 para instruções relativas à instalação.

Obrigado pela sua preferência!

2. PRIMEIROS PASSOS

2.1. Pré-requisitos

Para utilizar o Sonorium é necessário um computador Mac com sistema operativo OSX 10.6.8 ou posterior e uma câmara MS Kinect (ou uma câmara Asus X-tion PRO, embora esta não tinha sido testada durante o desenvolvimento do Sonorium).

Note que o sampler do Sonorium (ver capítulo 4.4 - Como configurar o sampler?) carrega as amostras de áudio para a RAM, estando portanto o utilizador limitado à capacidade da RAM do computador (repare também que o sistema operativo e outras aplicações também ocupam espaço na RAM).

2.2. Dependências

Para utilizar o *Sonorium* é preciso em primeiro lugar descarregar as seguintes dependências:

- libusb-1.0.9
- OpenNI 1.5.4.0
- PrimeSense NITE 1.5.2.21

PrimeSense Sensor KinectMod v0.93 (based on 5.1.2.1)
 Poderá encontrar links para descarregar as dependências em:
 https://github.com/Digitopia/Sonorium/wiki/How-to-install-Sonorium-%3F-(mac-OSX-only)

ou: http://hidale.com/jit-openni/

O código da aplicação *Sonorium* é distribuído de forma aberta sendo possível aceder e modificar o mesmo através do software MaxMSP (versão 6.0.7 ou superior).

2.3. Como instalar

Para instalar correctamente as dependências relativas ao *Sonorium* por favor siga as instruções na sequinte ordem:

- 1. instalar *libusb-1.0.9* faça duplo-clique no pacote *libusb-1.0.9.pkg* e siga as instruções fornecidas;
- 2. instalar OpenNI 1.5.4.0 faça duplo-clique no pacote OpenNI-Bin-Dev-MacOSX-v1.5.4.0.tar.zip, depois abra o Terminal e navegue até à pasta que acabou de descomprimir. Para tal escreva "cd" na janela do terminal, arraste a pasta para a janela e pressione a tecla <enter>. Depois escreva "sudo ./install.sh", pressione enter novamente e introduza a sua palavra-chave para proceder à instalação.
- 3. instalar *PrimeSense NITE 1.5.2.21* faça duplo-clique no pacote *NITE-Bin-MacOSX-v1.5.2.21.tar*, depois abra o *Terminal*, escreva "cd", arraste a pasta para a janela do terminal e pressione a tecla *<enter>*. Depois escreva "sudo ./install.sh", pressione *<enter>* novamente e introduza a sua palavra-chave para proceder à instalação.
- 4. instalar PrimeSense Sensor KinectMod v0.93 : faça duplo-clique no pacote SensorKinect093-Bin-MacOSX-v5.1.2.1.tar.bz2, depois abra o Terminal, escreva "cd", arraste a pasta para a janela do terminal e pressione a tecla enter. Depois escreva "sudo ./install.sh", pressione enter novamente e introduza a sua palavra-chave para proceder à instalação.

2.4. Como utilizar

Para usar o Sonorium basta mova a pasta descarregada ("Sonorium-1.1") para a pasta *Aplicações* no seu computador. Depois leia e siga as instruções descritas no ficheiro de texto "How to Install" que se encontra na pasta da aplicação.

Se pretender modificar o código do Sonorium necessita ainda de instalar o MaxMSP (versão 6.0.7 ou superior), as seguintes bibliotecas: *TA-Lib* (https://github.com/p1nh0/OpenInstruments) e *o external* para MaxMSP *jit.openni v0.88 para OSX* disponível em http://hidale.com/jit-openni/.

3. UTILIZAÇÃO BÁSICA


Neste capítulo serão descritos os conceitos fundamentais do Sonorium bem como uma utilização básica desta aplicação.

3.1. Conceito

O Sonorium aplica uma grelha virtual tridimensional a um espaço físico real (ver Figura 1) sendo assim possível criar uma série de *hotspots* que quando activados na presença de um utilizador despoletam um determinado som ou nota MIDI.

A aplicação efectua uma correcção de perspectiva, possibilitando a criação de uma área de interacção correspondente a um cubo (ou paralelepípedo, conforme desejado) sendo então esta área preenchida com um número predeterminado de *hotspots* de dimensões iguais. Sendo depois possível associar uma amostra áudio a cada um destes *hotspots*, sendo esta amostra disparada quando o *hotspot* for activado.

O Sonorium permite criar 16 *hotspots* por eixo (x, y e z) o que perfaz um total de 4096 *hotspots*.



3.2. Como instalar o Sonorium num determinado espaço físico : limitações e recomendações

Depois de instalar correctamente as dependências conforme descrito no capítulo 2.3 pode então executar a aplicação Sonorium. Para tal leia com atenção as seguintes limitações e recomendações antes de abrir a aplicação:

- Ligue o adaptador USB da Kinect ao seu computador antes de abrir a aplicação Sonorium;
- Desconectar a Kinect enquanto a aplicação está em funcionamento pode encravar o programa;
- O sonorium não faz uma distinção entre utilizadores e objectos, portanto será necessário usar um espaço vazio sem qualquer tipo de objectos a obstruir a área de captura (ver Como configurar a área de captura);
- A área de captura (ver capítulo 4.2) está simultaneamente limitada ao ângulo e à profundidade de captura da Kinect. (ver http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jij131033.aspx e <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/http://msdn.micro
- A altura a que é colocada a Kinect corresponderá ao ponto central da área de captura.


3.3. Out of the box (presets)

O Sonorium traz incluídas quatro configurações (ou *presets*) contendo quatro *soundscapes* compostos por elementos da equipa Digitópia. No canto superior esquerdo da aplicação poderá seleccionar entre estes quatro *presets* (ver figura ao lado). Note que ao arrancar, o Sonorium irá carregar aleatoriamente um dos *presets* disponíveis.



3.4. Como configurar a saída de som

No Painel de configuração o separador a azul denominado Output. Conforme indicado nas figuras 3 e 4, poderá então ligar/desligar o som da aplicação, definir o volume de saída e aceder à janela das Preferências áudio onde poderá, por exemplo, definir a placa de som que quer usar, pressionando o botão '+'.



3.5. Como obter ajuda

Para além deste manual é possível obter ajuda através da janela de Ajuda que poderá ser aberta na Secção de presets, pressionando o botão '?'. Nesta janela aparecerá uma descrição dos vários interfaces à medida que o utilizador passa o rato por cima deles. Sendo que estas descrições aparecem também na barra de estado (barra cinzenta no fundo da aplicação).

Existe também uma wiki online em https://github.com/Digitopia/Sonorium/wiki.

Caso não encontre informação suficiente neste manual, na informação embutida e na wiki poderá ainda obter ajuda através dos seguintes endereços de e-mail: digitopia@casadamusica.com ou p1nh0.cod1ng@gmail.com

4. UTILIZAÇÃO AVANÇADA

4.1. Como configurar a captura de imagem

No separador a azul claro denominado *Kinect Config.* é possível definir alguns parâmetros de captura, nomeadamente inverter a imagem de captura vertical ou horizontalmente através das caixas *flip vertically* e *flip horizontally* para que a Kinect seja posicionada de forma prática, podendo depois rodar e inverter a imagem captada.

4.2. Como configurar a Área de Captura

A Área de captura define o espaço no qual será posicionada a grelha virtual, definindo o espaço de acção do Sonorium.

Esta área é definida com apenas três valores: uma profundidade mínima e máxima definida em metros em relação à câmara e um valor de escalonamento, definido em percentagem, que permite alterar a largura e altura da área de captura. Sendo possível visualizar as medidas reais da área de captura na janela deste separador (ver Dimensões).

4.3. Como configurar a Grelha Virtual

No separador a verde, denominado 3D Virtual Grid poderá então definir a quantidade de hotspots a usar dentro da Área de captura. Para tal pode definir quantos hotspots necessita em cada eixo x, y e z. Sendo possível pré-visualizar cada "fatia" de profundidade, ou seja cada grupo de hotspots distribuídos numa determinada fatia do eixo z, através do menu z slice preview.

Para além do número de hotspots por eixo é também possível definir o espaçamento (zona morta) entre cada hotspot através da caixa numérica Spacing. O espaçamento é feito de igual modo nos três eixos x, y e z sendo que o seu valor é percentual e distribuído entre '0.0' e '1.0', ou seja, um valor de espaçamento igual a

'0.5' significa que o espaço vazio entre um hotspot e outro terá as mesmas medidas que os hotspots.

Quando as alterações efectuadas na grelha virtual estiverem concluídas o utilizador deverá pressionar o botão Apply, aplicando assim as alterações efectuadas. Note que este processo poderá ser demorado sendo talvez necessário aguardar alguns minutos, dependendo das capacidades do seu computador. Note também que para guardar as alterações efectuadas na grelha virtual deverá ainda salvar o *preset* pressionando o botão 'S' (ver também $capítulo \ 4.5.4$).

4.4. Como configurar o Sampler

No Painel de configuração seleccione o separador Output e depois pressione o botão Configure Audio Samples para abrir a janela do sampler. Nesta janela poderá então "povoar" com amostras áudio os hotspots previamente configurados. Para tal basta arrastar um ficheiro áudio ('.wav' ou '.aiff') para um determinado hotspot (ver Figura 19, 21 e 22), sendo que os hotspots estão dispostos por "fatias" de altura, ou seja, de uma só vez apenas é possível observar os hotspots dispostos a uma determinada altura y, podendo o utilizador visualizar as várias fatias de altura através do menu Y=.

Para além do mais é possível alterar os parâmetros *Loop*, *Fade in* e *Fade out* individualmente em cada *sample* ou em todos os *samplers*.

O parâmetro *Loop*, como o próprio nome indica permite repetir uma amostra áudio caso o respectivo *hotspot* se mantenha activo até ao final da amostra.

O parâmetro Fade in, definido em milissegundos, permite criar uma rampa crescente de amplitude na amostra de áudio quando um determinado hotspot é activado. Enquanto o parâmetro Fade out, também definido em milissegundos, permite criar uma rampa de amplitude decrescente após a desactivação do hotspot. Estes dois parâmetros permitem-nos executar as amostras áudio de forma suave sem "cliques" ou interrupções abruptas. (ver Sampler)

4.5. Como criar/adicionar/salvar/apagar presets

NOTA: existem algumas correcções a fazer neste contexto, simplificando a utilização dos presets do Sonorium. Estas alterações deverão estar concluídas em versões posteriores. Sendo que na versão 1.1.0 os passos em seguida apresentados terão que ser efectuados devidamente de modo a garantir um correcto funcionamento da aplicação.

4.5.1. Como criar um um conjunto de presets

Para criar um conjunto de presets, ou seja, uma pasta no disco rígido contendo um grupo de pré-definições (semelhante a um *preset bank*) terá que colocar a interface gráfica em *modo PRO* e pressionar o botão *Make new preset folder* na *Secção de presets*.

Na versão 1.1.0 deverá seleccionar o *preset* número um e só depois pressionar o botão *Make new preset folder* para que as matrizes da

grelha virtual (ficheiros com extensão '.jxf') sejam correctamente nomeadas. Ao criar uma nova pasta de *presets* o Sonorium irá copiar o *preset* actualmente seleccionado e colocá-lo como o primeiro *preset* da nova pasta, no entanto na versão 1.1.0 a matriz da grelha virtual será copiada com a numeração do *preset* seleccionado, sendo que se desejar copiar de um *preset* que não o número um, deverá depois renomear a matriz (.jxf) criada para que corresponda com a numeração do *preset* (ficheiro de extensão .json) também criado. Para mais informações consulte o capítulo *Acerca dos presets*.

Depois de pressionar o botão *Make new preset folder* será visualizada uma janela de aviso informando o utilizador que deverá criar uma pasta a qual deverá ter o nome pretendido para o conjunto de *presets*. Depois de fechar a janela de aviso surgirá uma janela do *Finder* na qual terá que navegar para a directoria desejada, criar uma nova pasta e pressionar o botão *Abrir* (ou *Open*).

IMPORTANTE: Depois de criar um conjunto de *presets* terá ainda que voltar a abrir o conjunto de *presets* recém-criados para que o funcionamento da aplicação proceda normalmente. Esta especificidade deverá ser resolvida em edições posteriores da aplicação. (ver subcapítulo 4.5.2)

4.5.2. Como carregar um conjunto de presets

Para abrir um conjunto de *presets* basta pressionar o botão *Open presets file* na *Secção de presets*, navegar para a pasta desejada e abrir o ficheiro de extensão .json que tem o mesmo nome da pasta de *presets*. (Exemplo: se a pasta se chamar "sonorium_presets" então irá conter um ficheiro "sonorium_presets.json" que deverá ser seleccionado para abrir a respectiva pasta de *presets*).

4.5.3. Como adicionar um preset

Para adicionar um *preset* basta pressionar o botão '+' na Secção de presets. O preset recém-criado será copiado do preset anteriormente seleccionado e gravado na pasta de presets actualmente seleccionada. Em termos numéricos os presets recém-criados serão sempre colocados no final de todos os presets. Portanto se tiver uma pasta com 3 presets e seleccionar o preset número '1' e pressionar o botão '+' irá criar o preset '4' que foi copiado do preset '1'.

4.5.4. Como salvar um preset

Para salvar um preset basta pressionar o botão 'S' na Secção de presets. Sempre que efectuar alterações nas configurações do Sonorium e desejar que estas sejam gravadas deverá salvar o preset. Note que apenas é possível gravar as alterações feitas ao preset actualmente seleccionado não sendo possível gravar estas alterações para outro preset. Todos os

parâmetros serão gravados no *preset* à excepção dos parâmetros das *Preferências áudio*.

4.5.5. Como alterar o nome de um preset

Para alterar o nome de um *preset* deverá pressionar a *bola laranja* junto ao nome do *preset*. Depois de pressionar este botão abrir-se-à uma janela para que possa introduzir o nome do *preset*. Depois de introduzido este nome será automaticamente gravado.

4.5.6. Como apagar um preset

Na versão 1.1.0 não é ainda possível eliminar *presets*, tendo o utilizador que eliminar e editar os ficheiros manualmente (ver *Acerca dos presets*).

4.6. Como estender as funcionalidades (MIDI, OSC, grid and skeleton data)

Este software não está limitado à utilização do *sampler* que traz incluído, sendo possível estender as suas funcionalidades através da utilização de outras aplicações, comunicando com elas através dos protocolos MIDI ou OSC *(Open Sound Control)*.

4.6.1. MIDI Output

No que toca à comunicação MIDI o Sonorium dispõe de uma janela semelhante ao Sampler, que podemos aceder através do separador Output pressionando depois o botão $Configure\ MIDI\ notes$. Este botão irá então abrir a janela onde os hotspots são visualizados por fatias de altura (y), e onde é possível definir uma determinada nota MIDI para cada hotspot. (ver MIDI)

Para além de partilhar o parâmetro *loop* com o sampler, que permite repetir uma determinada nota MIDI enquanto o *hotspot* se encontra activo, é ainda possível determinar a duração da repetição (em milissegundos) através da caixa *duração do loop*. É também possível definir a duração de cada nota, podendo esta ser constante ou variável, sendo possível determinar a duração mínima e máxima bem como um grau de aleatoriedade aplicado à duração de cada nota. De igual modo é também possível alterar a intensidade (*MIDI velocity*) de cada nota, atribuindo um valor mínimo e máximo de intensidade bem como um grau de aleatoriedade. Sendo deste modo possível obter ligeiras variações de duração e intensidade em cada nota MIDI. De modo semelhante ao *sampler*, todos estes parâmetros poderão ser definidos para todos os *hotspots* simultaneamente, através do *cabeçalho*, ou individualmente em cada *hotspot*.

Para além do mais é também possível definir o *canal MIDI* para cada *hotspot*, permitindo por exemplo, reencaminhar cada nota para um determinado instrumento virtual associado a esse canal MIDI. Sendo que para definir o dispositivo de saída MIDI deverá, no separador *Output*, seleccionar o dispositivo pretendido, podendo actualizar a lista de dispositivos através do botão *refresh device list*.


4.6.2. OSC — Grelha tridimensional

Para além do *sampler* embutido e da possibilidade de enviar notas MIDI para outros dispositivos hardware ou software é também possível enviar em tempo-real, a informação relativa a todos os *hotspots* da *grelha tridimensional*. Isto permitir-nos-á usar esta informação juntamente com outros dispositivos estendendo assim as funcionalidades iniciais do Sonorium, como por exemplo, enviar esta informação para controlar uma projecção vídeo.

A informação da grelha é então enviada por rede através do protocolo UDP (http://pt.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol), sendo este protocolo mais rápido do que o TCP (http://pt.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol) pode no entanto existir perda de dados durante a comunicação.

Para enviar então a informação relativa à actividade da *grelha tridimensional* é necessário, na secção *OSC* do separador *Output*, definir o *endereço IP* e número da *porta* do dispositivo para o qual queremos enviar as mensagens. Activando depois o envio destes dados através da caixa *grid* (ver Figura 5).

Sendo que para receber esta mesma informação terá que ter um dispositivo ligado ao *IP* e número de *porta* definidos no separador *Output*,



conforme exemplificado na Figura 6, usando um patch em MaxMSP.

Para melhor esclarecer o aspecto geral das mensagens relativas à actividade da grelha tridimensional vamos então referenciar o seu formato, âmbito e trigger, dando um exemplo concreto no final.



Formato:

Lista com quatro números inteiros: x y z actividade.

Âmbito:

$$x = \{ 0, x_{hotspots} - 1 \}$$

$$y = \{ 0, y_{hotspots} - 1 \}$$

$$z = \{ 0, z_{hotspots} -1 \}$$

actividade = 0 ou 255

Output trigger:

O envio das listas relativas à grelha tridimensional é efectuado apenas quando ocorre uma mudança no valor de actividade de uma determinada "fatia" de profundidade ("z depth matrix"). Sendo então enviadas listas de formato x-y-z-actividade de forma serial correspondendo à fatia de profundidade. O número de listas enviadas por cada fatia de profundidade depende do número hotspots nos eixos x e y, representado pela fórmula:

número de listas por fatia de profundidade = xhotspots * yhotspots

Se, por exemplo, acontecerem mudanças em duas fatias de profundidade simultaneamente, primeiro será enviada a lista referente à fatia de profundidade com o valor de z mais próximo de zero e só depois será enviada a outra lista.

Exemplo:

Dados os valores,

 $x_{hotspots} = 4;$

 $y_{hotspots} = 3;$

 $z_{hotspots} = 2.$

Se acontecesse uma mudança na primeira "fatia" de profundidade (a mais próxima da Kinect, sendo z=0), o envio de listas relativas à grelha tridimensional seria o seguinte:

(X Y Z Actividade)	Descrição
0000	-> x = 0, y = 0, z = 0, actividade = 0 (off)
1000	> <i>x</i> = 1,
2000	<i>−> x = 2,</i>
3000	—> x = 3,
0 1 0 0	-> x = 0, y = 1,
1100	−> <i>x</i> = 1,
2 1 0 255	-> x = 2, $y = 1$, $z = 0$, actividade = 255 (on
3100	<i>−> x = 3,</i>
0200	-> x = 0, y = 2, z = 0
1200	> <i>x</i> = 1,
2200	−> <i>x</i> = 2,
3200	<i>−> x = 3,</i>

4.6.3. OSC - Skeleton data


É também possível enviar por rede, através do protocolo UDP, dados relativos ao rastreio do esqueleto dos utilizadores (skeleton tracking). Esta funcionalidade é inerente ao objecto jit.openni usado para a captação da Kinect. Este permite saber quantos utilizadores estão na área de captura, bem como a sua posição central e a posição de articulações como os joelhos, cotovelos, pés, mãos, etc. Poderá obter informações mais detalhadas em: https://github.com/diablodale/jit.openni/wiki

4.6.4. Controlo remoto

Esta funcionalidade permite controlar o Sonorium de forma remota através de uma ligação de rede, sendo possível, por exemplo, controlar o software numa situação performativa na qual um computador colocado em palco é controlado através de outro computador na *régie*.

O controlo remoto é efectuado através do <u>protocolo TCP</u> para que não haja perda de mensagens durante a comunicação em rede.

Para usar o controlo remoto é necessário activar o modo debug e as mensagens de sistema no computador escravo. Depois, ainda no computador escravo, é necessário configurar o endereço IP e o número de porta correspondentes ao computador mestre (ver Figura 7).




Depois desta configuração deverá ser possível receber mensagens de *feedback* no computador mestre, provenientes do computador escravo, assim que se mudar o valor de uma qualquer interface gráfica.

As mensagens de controlo para o computador escravo deverão ser enviados para o endereço IP (ver Preferências de Rede no computador) e o número de porta do mesmo.


Tenha em conta que as mensagens de controlo são enviadas para objectos *pattr* (ver Figura 8). Existe um *patch* de exemplo na distribuição do código-fonte na pasta '~/patchers/utilities/Remote Control'. Se não está familiarizado com o funcionamento dos objectos *pattr* no MaxMSP deverá ler os seguintes documentos: https://docs.cycling74.com/max6/dynamic/c74 docs.html#pattrstorage https://docs.cycling74.com/max6/dynamic/c74 docs.html#pattrchapter01

https://docs.cycling74.com/max6/dynamic/c74_docs.html#pattrchapter02




4.7. Arquitectura do software


4.7.1. Video Input and Capture Area



4.7.2. Virtual Cube Grid and Output



4.8. Acerca da correcção de perspectiva



- K o ponto onde se encontra a Kinect;
- ß (a verde) é o ângulo de captura horizontal da câmara;
- O segmento \overline{KB} representa a profundidade mínima (ver *Legenda*);
- O segmento KO representa a profundidade máxima (ver Legenda);
- A área definida pelos pontos G, H, L e M representa a área de captura;
- A área definida pelos pontos G, H, I e J representa a área da segunda fatia de profundidade;
- O segmento NO representa a imagem captada no início da segunda fatia de profundidade;
- O segmento \overline{IJ} representa a imagem no início da segunda fatia de profundidade após a correcção de perspectiva. Note que \overline{IJ} detém a mesma imagem que \overline{NO} sendo apenas redimensionada;
- A linha a azul representa o ângulo formado quando a área de captura é corrigida ou redimensionada (ver Legenda).

Este processo é também aplicado à distorção vertical da perspectiva, onde o ângulo de captura da Kinect é de 43 graus.

Note ainda que desde o início de uma fatia de profundidade até à próxima existe ainda uma pequena distorção causada pela perspectiva da câmara. Embora esta não fosse possível de corrigir com o algoritmo em questão o seu efeito é mínimo não causando grandes efeitos no funcionamento e conceito de grelha virtual do Sonorium.

4.9. Acerca dos presets

O Sonorium faz recurso de um banco de pré-configurações ou conjunto de *presets* para que possa gravar várias configurações da aplicação.

Este conjunto de *presets* é mantido numa pasta, a qual contém um ficheiro de extensão '.json' com o mesmo nome da pasta. Este ficheiro contém uma informação geral de todos os *presets* contidos na pasta. Sendo que para cada *preset* do Sonorium é depois criado um ficheiro de extensão '.json' e outro de extensão '.jxf' sendo que a nomenclatura destes começa com dois dígitos correspondendo ao número (posição que este *preset* ocupa no conjunto de presets).

Veja por exemplo a pasta 'sonorium_presets' que vem com a aplicação:


- esta pasta contém um ficheiro *'sonorium_presets.json'* que contém informação relativa a todos os *presets* nesta pasta;
- esta pasta contém quatro *presets*, sendo que cada *preset* tem um ficheiro '.json' e '.jxf' e as suas nomenclaturas começam com a numeração e só depois têm o nome do conjunto de *presets*. Por exemplo : '01_sonorium_presets.json' e '01_sonorium_presets.jxf' correspondem ao primeiro *preset* do conjunto de *presets* 'sonorium_presets'.

5. LEGENDA

O Sonorium contém uma legenda embutida de todas a interfaces visíveis, sendo disposta na barra de estado (barra cinzenta no fundo da janela da aplicação) ou na janela de ajuda (ver <u>Legenda</u>).


5.1. Secções

- O Sonorium contém três secções distintas:
 - <u>Presets</u>: nesta secção o utilizador pode criar, guardar e carregar préconfigurações;
 - <u>Painel de configuração</u>: nesta secção o utilizador pode definir uma préconfiguração;
 - <u>Pré-visualização</u> : esta secção serve para providenciar *feedback* visual para a configuração do Sonorium.



5.2. Presets

O Sonorium é distribuído com alguns *presets* elaborados pela equipa da Digitópia e por defeito carrega aleatoriamente um destes *presets* quando a aplicação é aberta.




- Modo da interface gráfica (tab). Permite alternar entre dois modos distintos de apresentação do Sonorium: easy (neste modo apenas estão disponíveis as funções básicas do software) e pro (neste modo todas as configurações do software são apresentadas);
- Seleccionar preset (menu). Permite seleccionar um preset de um grupo de presets pré-gravados (contidos numa pasta de presets - ver Acerca dos presets);
- 3. **Alterar o nome do** *preset* **(botão laranja).** Ao pressionar a pequena bola laranja irá abrir uma caixa de diálogo para que possa alterar o nome do *preset* actualmente seleccionado;
- 4. **Descrição do** *preset* **(texto).** Nesta caixa de texto pode visualizar informação relativa ao *preset* actualmente seleccionado ou editar a descrição do mesmo. Se editar a descrição não se esqueça de salvar o *preset* ao pressionar o botão "S" (5- Salvar *preset*);
- 5. **Salvar preset (botão "S").** Salvar configurações do Sonorium no *preset* actualmente seleccionado. ATENÇÃO: esta função irá gravar directamente para os ficheiros de *presets* (.json) contidos na pasta de *presets* actualmente seleccionada (ver *Acerca dos presets*);
- 6. **Criar novo** *preset* (botão "+"). Adiciona um novo *preset* à pasta de presets actualmente seleccionada, copiando os dados do *preset* seleccionado aquando da operação;
- 7. Carregar conjunto de presets (botão "open presets file"). Carrega uma pasta de presets (verComo seleccionar um conjunto de presets);
- 8. **Criar pasta de presets (botão "make new presets folder").** Cria uma nova pasta de presets (ver *Como criar uma pasta de presets*);
- 9. **Directoria do conjunto de presets (texto).** Visualização da directoria do conjunto de *presets* actualmente seleccionado;
- 10. **Debug (interruptor "debug").** Ao activar o debug todos os dados da aplicação serão dispostos na consola (Max window);
- 11. **Ajuda (botão "?").** Abrir a janela de ajuda (mover o rato pelos diferentes objectos gráficos para visualizar uma descrição nesta janela).

5.3. Painel de configuração

Para configurar um novo espaço de interacção sonora é aconselhado seguir as diferentes etapas de configuração por ordem (da esquerda para a direita). Sendo que o painel de configuração do Sonorium apresenta quatro secções distintas (da esquerda para a direita):

- Kinect Config.: nesta secção poderá definir parâmetros relacionados com a captura de vídeo executada pela Kinect;
- Capture Area: nesta secção poderá definir parâmetros relativos à área de captura pretendida;
- 3D Virtual Grid: nesta secção poderá definir parâmetros relativos à grelha virtual inserida na área de captura;
- Output: nesta secção poderá definir o resultado musical/sonoro relativo a cada hotspot da grelha virtual.

5.4. Configuração da Kinect




Nesta secção poderá:

1. Seleccionar dispositivo de entrada (selector "kinect device / debug video"). Por defeito o Sonorium irá tentar receber imagem através de uma câmara Kinect conectada ao computador. Contudo é também possível carregar um vídeo de teste (debug video) sendo assim possível testar configurações do Sonorium sem ter uma Kinect ligada ao computador. Caso pretenda usar o vídeo de teste deverá mudar o frame rate (ver ponto 5) para 30 frames por segundo;


- 2. **Ligar/desligar captura de vídeo (interruptor "on / off").** Ligar/desligar a captura de vídeo. Desligar a captura de vídeo interrompe o funcionamento do Sonorium;
- 3. **Inverter a captura na vertical (interruptor).** Inversão vertical da imagem de captura;
- 4. **Inverter a captura na horizontal (interruptor).** Inversão horizontal da imagem de captura. Note que a figura da Kinect acompanha as inversões realizadas à imagem de captura. Deste a orientação com a qual a Kinect é fixada é indiferente, sendo que se pode depois inverter a imagem no software;
- 5. **Frame Rate (caixa numérica).** Esta interface serve para definir o número de *frames* por segundos captados pela câmara. Por defeito são usados 12 *frames* por segundo;
- 6. **Vertical FOV (caixa numérica).** *Vertical Field of View* (ângulo de captura vertical). Caso a sua Kinect tenha um Vertical FOV diferente de 43° deverá alterar este valor para que as correcções de perspectiva estejam em conformidade com a câmara usada;
- 7. Horizontal FOV (caixa numérica). Horizontal Field of View (ângulo de captura horizontal). Caso a sua Kinect tenha um Horizontal FOV diferente de 57 deverá alterar este valor para que as correcções de perspectiva estejam em conformidade com a câmara usada;
- 8. Correcção da área de captura (interruptor). Ligar/desligar correcção da área de captura. Esta correcção pretende remover as "arestas mortas" (rebordo de píxeis a preto) deixadas pela triangulação de profundidade da Kinect, maximizando assim a área de captura e o tempo de processamento (uma vez que estes píxeis "mortos" iriam ser processados posteriormente);
- 9. **Modo de correcção da área de captura (interruptor).** Quando activado aplica um correcção da área de captura tendo em conta os ângulos de captura vertical e horizontal;
- Método de correcção da área de captura (botões). Permite definir se o excesso de píxeis causado pela correcção da área de captura será removido do topo ou do fundo;
- 11. **Aplicar correcção da área de captura (botão "Apply").** Aplica as correcções efectuadas à área de captura. (ver pontos 14 a 18);
- 12. **Porta de controlo remoto (Remote control port).** Selecção da porta de controlo remoto (via UDP *User Datagram Protocol*). Será possível controlar o Sonorium de forma remota ao enviar mensagens para a porta seleccionada;
- 13. **Informação (botão "i").** Abre uma janela do *browser* dirigindo-se ao site da Microsoft contento as especificações da câmara Kinect;
- 14. Esquerda (caixa numérica). Ver ponto 17;
- 15. **Direita (caixa numérica).** Ver ponto 17;
- 16. **Topo (caixa numérica).** Ver ponto 17;

- 17. Fundo (caixa numérica). Os pontos 14, 15, 16 e 17 permitem remover a área morta (píxeis a preto) no rebordo da imagem, criada pela imagem de profundidade (depth image). Note que o Sonorium irá tentar manter a mesma proporção de imagem (aspect ratio) da imagem original proveniente da Kinect;
- 18. Resultado (matriz). Prévisualização do resultado da correcção da área de captura (é necessário pressionar o botão "apply", ver ponto 11, para que as alterações sejam visíveis).



5.5. Área de captura

Nesta secção é possível definir uma área de captura para o funcionamento do Sonorium, sendo que fora desta não poderá ser colocado qualquer *hotspot*, pois será uma área inactiva.



1. Profundidade mínima (caixa numérica). Profundidade mínima da área de

captura, em relação à Kinect, medida em metros;

- 2. **Profundidade máxima (caixa numérica).** Profundidade máxima da área de captura, em relação à Kinect, medida em metros;
- Área frontal (caixa numérica). Altura e largura da área de captura, definida em percentagem;
- Dados da área de captura (texto).
 São dispostas as coordenadas da matriz-fonte, a sua dimensão, o número total de píxeis que contém e a proporção da imagem (aspect ratio);
- 5. **Dimensões (texto).** Dimensões reais da actual área de captura em metros;
- 6. Informação (botão "i roxo"). Abre uma janela do *browser* contendo um link com informação relativa à capacidade de captura da Kinect em termos de
- 7. **Informação (botão "i verde").** Abre uma janela com informação relativa à orientação dos eixos x, y e z.





Figura 15 — Pré-visualização da área de captura.

5.6. Grelha virtual tridimensional

profundidade;

Nesta secção é possível definir o número de hotspots contidos na área de captura.




- 1. **Pré-visualização (menu).** Seleccionar pré-visualização de *hotspots* em profundidade (eixo Z). A selecção "overall" permite visualizar a grelha desenhada bem como a sua aplicação sobre a imagem captada pela Kinect;
- 2. **X spots (caixa numérica).** Definir o número de *hotspots* em largura (eixo X);
- 3. Y spots (caixa numérica). Definir o número de hotspots em altura (eixo Y);
- 4. **Z spots (caixa numérica).** Definir o número de *hotspots* em profundidade (eixo Z);
- 5. **Espaçamento (caixa numérica).** Definir o espaçamento, em percentagem, entre cada *hotspot*. Com o valor a zero significa que não existe qualquer área inactiva (espaçamento) entre *hotspots* e com o valor igual a 1.0 (ou seja, 100%) significa que não existem *hotspots* mas apenas áreas inactivas e com o valor a 0.5 (50%) o tamanho do hotspot é igual ao do espaçamento criado. Note que o espaçamento criado é igual tanto em largura, como altura ou profundidade;
- 6. **Apply (botão).** É necessário pressionar este botão para que as alterações efectuadas tomem efeito. Assim, de cada vez que alterar um dos parâmetros anteriores deverá pressionar este botão para que as alterações sejam realmente efectuadas. Note que se houver alterações por confirmar este botão permanecerá cor-de-laranja, voltando à sua cor normal quando as alterações forem aplicadas;
- 7. **Informação (botão "i").** Abre uma janela com informação relativa à orientação dos eixos x, y e z;
- 8. **Threshold (caixa numérica).** Limiar de activação após interpolação (ver ponto seguinte);
- 9. Interpolação (caixa numérica). Serve para suavizar a activação dos hotspots ao produzir um feedback com controlo de ganho na matriz de entrada. Um maior valor de interpolação significa que os hotspots permaneceram activos durante um maior período de tempo depois de serem desactivados. Para uma melhor suavização da activação dos hotspots deverá equilibrar este valor juntamente com o threshold, que permite definir em que ponto da interpolação a activação toma efeito;
- 10. Resolução (caixa numérica). Define a resolução de activação dos hotspots (ou seja, da matriz de saída). Quanto maior for a resolução maior será a área necessária para activação do hotspot. Por exemplo, um valor de resolução igual a quatro significa que pelo menos um quarto do hotspot terá que estar preenchido para que este seja activado;
- 11. **Dimensões reais dos** *hotspots* **(texto).** Esta caixa de texto serve para visualizar as dimensões reais (em metros) dos *hotspots* à medida que se ajusta tanto a grelha virtual como a área de captura;
- 12. **Dimensões actuais dos** *hotspots* **(texto).** Esta caixa de texto serve para visualizar as dimensões reais (em metros) actualmente em funcionamento dos *hotspots* criados pelo Sonorium. Estas dimensões serão actualizadas sempre que pressionar o botão "Apply" (ver ponto 6);
- 13. Dimensões da matriz de saída (texto). Nesta caixa de texto é visualizada a dimensão (em píxeis) da matriz de saída para a activação dos hotspots. Este valor depende da resolução (ver ponto 10), sendo que quanto menor for a dimensão da matriz de saída mais leve será o processamento efectuado pelo Sonorium;


14. Pré-visualização de profundidade.

Pré-visualização de todas as "fatias" de profundidade (z) afectadas pela grelha virtual:

15. Pré-visualização da grelha em Z. Prévisualização do resultado da grelha numa determinada "fatia" de profundidade (z).




5.7. Output




- Activar/desactivar sampler (interruptor). Permite activar ou desactivar o sampler sem que a sua configuração sofra qualquer alteração;
- 2. **Abrir sampler (botão "configure audio samples").** Abre a janela de configuração do sampler (ver Sampler);
- 3. **Volume do sampler (fader+meter).** Permite definir o volume geral do sampler.

- 4. **Preferências áudio (botão "+").** Abre a janela de configuração do DSP. Nesta janela poderá aceder a opções como seleccionar a placa de som desejada ou a taxa de amostragem. Note que o Sonorium não se adapta à taxa de amostragem das amostras áudio inseridas, tendo o utilizador a responsabilidade manter ambas em conformidade;
- 5. **Activar/desactivar DSP (interruptor).** Permite activar ou desactivar o áudio do Sonorium. Por defeito este está ligado quando o Sonorium é aberto pela primeira vez. Se apenas estiver a usar o *output* MIDI poderá suspender o áudio não sendo este necessário.
- Activar/desactivar MIDI (interruptor). Permite activar ou desactivar a saída de mensagens MIDI sem que a sua configuração sofra qualquer alteração;
- 7. **Abrir** *output* **MIDI (botão "configure MIDI notes").** Abre a janela de configuração da saída MIDI do Sonorium (<u>ver MIDI</u>);
- 8. Actualizar lista de dispositivos MIDI (botão "refresh device list"). Ao pressionar este botão actualizará a lista de dispositivos disponíveis para a saída de MIDI (ver ponto seguinte);
- 9. **Selecção do dispositivo de saída MIDI (menu).** Permite seleccionar um dispositivo disponível para a saída de mensagens MIDI. Poderá portanto enviar MIDI para qualquer *DAW* ou sintetizador compatível com MIDI;
- 10. Activar/desactivar OSC-sys (interruptor). Permite activar ou desactivar o envio de mensagens do sistema através da rede. Estas mensagens poderão ser úteis para um controlo remoto do Sonorium (ver Controlo Remoto e Porta de Controlo Remoto), sendo que providenciam todas as mensagens que saem dos objectos pattrstorage;
- 11. **Activar/desactivar OSC-grid (interruptor).** Permite enviar a informação relativa à grelha tridimensional do Sonorium através de uma ligação de rede (ver OSC grelha tridimensional);
- 12. Activar/desactivar OSC-skeleton (interruptor). Adicionalmente o Sonorium permite o envio de dados do *tracking* do utilizador, enviando informação relativa ao número de utilizadores captados pela Kinect bem como da posição das articulações do seu esqueleto (ver OSC- Skeleton Data);
- 13. **IP (4 caixas numéricas).** Número IP (*Internet Protocol*) do endereço para o qual se pretende enviar as mensagens OSC (*Open Sound Control*). Note que a maioria dos dados enviados por rede usam o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*) os quais poderão estar sujeitos a perdas de dados;
- 14. **Porta (caixa numérica).** Número da porta para a qual se pretende enviar os dados via UDP.
- 15. **Descrição da configuração de saída (texto).** Esta caixa de texto serve para guardar uma descrição escrita da actual configuração de saída.

5.8. Sampler



Na figura 19 está representado o *sampler* do Sonorium, neste caso contendo apenas 16 amostras áudio, contudo é possível carregar até um total de 4096 (= 16 x 16 x 16) amostras, dependendo do tamanho em disco de cada amostra e da memória RAM disponível (ver Pré-requisitos). Conforme representado na figura acima referida apenas é possível visualizar uma "fatia" de altura (Y) de cada vez, sendo dispostas as amostras em X e Z dessa mesma fatia. Para seleccionar uma fatia de altura Y use o selector (referenciado em baixo no ponto 1). Note que as fatias de altura estão dispostas de cima para baixo, sendo que a fatia número "1" se refere ao topo, conforme evidenciado no selector.




Note que no cabeçalho os parâmetros dizem respeito a todos os *hotspots*, mesmo os que estão em diferentes fatias de altura (Y) e portanto não se encontrem visíveis.


- 1. **Selector da fatia de altura Y (menu).** Este menu permite seleccionar a fatia de altura desejada para configurar o *sampler*, apresentando todos os *hotspots* disponíveis nessa mesma fatia;
- Loop (interruptor). Permite repetir uma amostra de áudio enquanto o hotspot se encontrar activo;

3. Fade in (caixa numérica). Permite accionar um fade-in, definido em


milissegundos, quando um hotspot é activado;

- 4. Fade out (caixa numérica).
 Permite accionar um fade-out,
 definido em milissegundos,
 quando um hotspot é desactivado.
 Esta opção permite suavizar a
 saída de um utilizador de um
 determinado hotspot;
- 5. Clear all (botão). (ATENÇÃO) Remove todos as amostras de áudio inseridas:
- Nome do ficheiro (texto). Serve para visualizar o nome do ficheiro áudio carregado para o sampler;
- 7. **Play (interruptor).** Este interruptor serve para visualizar e confirmar o correcto funcionamento de cada *sample* mas também para testar, pressionando manualmente o interruptor.






5.9. MIDI



Na figura 23 está representado o *output* MIDI do Sonorium, neste caso contendo apenas 16 notas, contudo é possível configurar até um total de 4096 (= 16 x 16 x 16) notas. Conforme representado na figura acima referida apenas é possível visualizar

uma "fatia" de altura (Y) de cada vez, sendo dispostas as amostras em X e Z dessa mesma fatia. Para seleccionar uma fatia de altura Y use o selector (referenciado em baixo no ponto 1). Note que as fatias de altura estão dispostas de cima para baixo, sendo que a fatia número "1" se refere ao topo, conforme evidenciado no selector.



Note que no cabeçalho os parâmetros dizem respeito a todos as notas MIDI, mesmo as que estão em diferentes fatias de altura (Y) e portanto não se encontrem visíveis.

- 1. **Selector da fatia de altura Y (menu).** Este menu permite seleccionar a fatia de altura desejada para configurar as notas MIDI, apresentando todos os *hotspots* disponíveis nessa mesma fatia;
- 2. **Loop** (interruptor). Permite repetir uma nota com um intervalo de tempo predeterminado enquanto o *hotspot* se encontrar activo;
- 3. **Duração do** *loop* (caixa numérica). Define a duração do *loop* em milissegundos. Se o interruptor de *loop* estiver activado (ver ponto anterior) bem como o respectivo *hotspot*, a nota será repetida em intervalos de tempo definidos por este valor;
- 4. **Canal MIDI (caixa numérica).** Permite definir o canal MIDI (de 1 a 16) de saída:
- Intensidade mínima (caixa numérica). Permite definir a intensidade (velocity) mínima de uma nota, com valores compreendidos entre 0 e 127;
- 6. **Intensidade máxima (caixa numérica).** Permite definir a intensidade (*velocity*) máxima de uma nota, com valores compreendidos entre 0 e 127;
- 7. Variação de intensidade (caixa numérica). Este parâmetro permite controlar a quantidade de variação aplicada à intensidade (velocity) de uma determinada nota, sendo que nunca ultrapassa os valores mínimos e máximos de intensidade. Quanto maior for este valor maior será a variação de intensidade sentida. Para desactivar as variações de intensidade terá que definir este valor como "1", sendo que deste modo a intensidade será sempre fixa e igual ao último valor devolvido, ou igual ao valor intermédio entre a intensidade mínima e máxima caso estes valores tenham sido actualizados. (NOTE que ao definir este valor como "0" a intensidade da nota será igual a zero, sendo que este problema deverá ser resolvido em versões posteriores);
- 8. **Duração mínima (caixa numérica).** Define a duração mínima em milissegundos de uma determinada nota MIDI. (ATENÇÃO) não confundir a duração da nota com a duração do *loop!* Sendo que a duração da note pode até ser maior do que a duração do *loop*;

9. **Duração máxima (caixa numérica).** Define a duração máxima em milissegundos de uma determinada nota MIDI. Atenção: não confundir a

duração da nota com a duração do *loop;*

- 10. Variação de duração (caixa numérica). Define a quantidade de variação da duração da nota, sendo este valor definido em milissegundos;
- 11. Clear all (botão).


 (ATENÇÃO) este botão limpa as notas definidas para todos os *hotspots*;
- 12. **Play (interruptor).** Este interruptor serve para visualizar e confirmar o



correcto funcionamento de cada *hotspot* mas também para testar o envio de notas MIDI, pressionando manualmente o

interruptor;

13. **Nota MIDI (nota).** É através desta interface que se define uma nota MIDI para um determinado hotspot. Para tal pode pressionar o rato e arrastar até à nota desejada, pode introduzir a nota desejada (ex: C3) ou introduzir o número da nota MIDI (ex: 60 = C3). Para desactivar o envio de qualquer nota pode pressionar o rato e arrastar para baixo até que a caixa do hotspot mude de verde para branco, conforme evidenciado na figura 26.



500

100

rigura 26 — Nota de um determinado hotspot sem qualquer nota activada.

6. PERGUNTAS FREQUENTES

Aplicação está a correr de forma muito lenta ?

Existem várias opções que poderão melhorar o funcionamento do Sonorium:

- 1) diminuir o frame rate;
- 2) diminuir a resolução;
- 3) diminuir o número de hotspots;
- 4) limpar todos os samples se não estiverem a ser usados;
- 5) desligar o áudio se não estiver a ser usado.
- A minha Kinect tem um ângulo de captura diferente ?

É possível alterar o ângulo de captura da Kinect ao colocar o modo da interface gráfica em "Pro" e dirigir-se ao painel "Kinect Config." onde tem duas caixas numéricas com as quais pode ajustar ao ângulo de captura da sua câmara.

 Quando pressiono o botão "Apply" na secção "3D Virtual Grid" o computador parece encravar. O que fazer nessa situação ?

A desenho da grelha é um processo bastante demorado, principalmente se houverem muitos hotspots e o computador em utilização for antigo. Depois de pressionar o botão "Apply" deverá sempre esperar que a operação esteja concluída. O que pode até demorar 10 minutos ou mais. No entanto existe a possibilidade do Sonorium encravar neste processo. Se passar demasiado tempo deverá fechar a aplicação e voltar a abri. Note que este processo apenas é demorado na altura da criação. Depois de gravar um preset com a grelha já desenhada, o Sonorium irá rapidamente carregar as configurações pré-gravadas.

 Estou a usar uma placa de som externa. Como configuro a minha saída áudio ?

Por defeito o Sonorium irá usar a placa de som embutida com o seu computador. No entanto se pretender usar um outro dispositivo para a saída áudio deverá dirigir-se ao painel <u>"Output"</u> e pressionar o <u>botão "+"</u>, o qual ira abrir uma janela intitulada "Audio Status" onde pode definir o dispositivo de saída (output device).

• O sonorium bloqueia ou encrava quando desligo a Kinect. O que fazer ?

Deverá sempre fechar primeiro o Sonorium e só depois desligar a Kinect do seu computador, caso contrário a aplicação ira encravar.

 Movi os ficheiros dos presets ou os ficheiros áudio para outra directoria ou para outro computador e agora não funcionam. O que posso fazer ?

É possível mover ficheiros áudio e/ou *presets* para outro computador desde que se mantenham numa directoria semelhante. Por exemplo, se os ficheiros se estavam na pasta *Desktop*, ao movê-los para outro computador deverão

ser colocados também no *Desktop*. Para o caso de ser necessário mover os ficheiros para uma directoria diferente dever-se-á criar os *presets* de novo (ver *capítulo 4.5*) ou editar os ficheiros de *preset* ('.json') usando um editor de texto.

Caso decida editar os ficheiros de preset necessitará de:

 editar as directorias das matrizes (".jxf) no ficheiro de preset principal. Por exemplo no ficheiro "sonorium_presets.json", deverá editar todas as directorias das matrizes de forma a corresponder à nova directoria, da seguinte forma:

```
"2Dmatrix_path" : [ "/Applications/Sonorium-1.0/
sonorium_presets/01_sonorium_presets.jxf" ]
```

2) editar todas as directorias dos ficheiros áudio nos restantes *presets* (ex: 01_sonorium_presets.json) usados no Sampler de forma a corresponder à nova directoria, da seguinte forma:

```
"sampler::container[1]::s[1]::path" : [ "/Applications/
Sonorium-1.0/audio_files/JoaoM/jm_1.aif" ]
```

 Alterei os presets acidentalmente. Como posso prevenir que tal volte a acontecer?

Nesse caso deverá "bloquear" os ficheiros de *preset*, deste modo o Sonorium não irá alterar os ficheiros protegidos.

Para bloquear os ficheiros deverá seleccioná-los no *Finder* e abrir a janela de *Informação* e activar a caixa *'Protegido'* (ou *'Locked'*), conforme evidenciado na figura ao lado.



 I want to compile the application after making some changes to the source code. How can I do that ?

Neste caso deverá ler o ficheiro 'build_instructions.txt' na pasta '~/misc/' distribuída com o código-fonte. Para descarregar o código-fonte visite a nossa página do *github* em https://github.com/Digitopia/Sonorium.

• É possível compilar o Sonorium para o sistema operativo Windows ?

Caso pretenda compilar o Sonorium para Windows deverá substituir o objecto *jit.openni* pelo objecto *dp.kinect* ou outra alternativa para MaxMSP capaz de usar a Kinect em Windows. O objecto alternativo não necessita de ter capacidades de rastreamento do esqueleto *(skeleton tracking)*, sendo que um objecto que simplesmente consiga providenciar a imagem de profundidade *(depth image)* da Kinect deverá ser suficiente.

Poderá encontrar o objecto *dp.kinect* nos seguintes links: https://github.com/diablodale/dp.kinect
ou
https://hidale.com/shop/dp-kinect/

7. AGRADECIMENTOS

- Serviço Educativo da Casa da Música
- Dale Phurrough (pelo external para MaxMSP jit.openni)

8. LICENÇA

O Sonorium é um software gratuito: o utilizador tem permissão para redistribuir e ou modificar o código nos termos da *GNU General Public License* tal como publicado pela *Free Software Foundation*, quer a versão 3 da Licença ou (à sua escolha) qualquer versão posterior.

Este software é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA; mesmo sem a garantia implícita de Comercialização ou de Aptidão Para Uso Específico. Ver a licença *GNU General Public License* para mais informações.

Deverá ter recebido uma cópia da licença *GNU General Public License* juntamente com o software. Se não recebeu veja http://www.gnu.org/licenses/>.

(English)

Sonorium is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.