Сокеты и сети

AKOC 17

Способы взаимодействия

- Через файловый ввод-вывод
- Каналы (pipes)
- Именованные каналы (FIFO)
- Разделяемые страницы памяти (mmap)
- POSIX Shared Memory (shm)
- Сокеты позволяют одному процессу общаться сразу со многими процессами

Сокет

- Файловый дескриптор для ввода/вывода
- Одно имя позволяет создавать подключения нескольких процессов (клиентов) к одному процессу (серверу)
- Пространство имен двух видов:
 - UNIX-сокет: файл в локальной файловой системе
 - ТСР/ІР-сокет: адрес хоста + номер порта

Создание сокета

```
    int socket(int domain, int type, int protocol)
    Coздает новый сокет и возвращает его файловый декриптор
    domain — тип семейсива адресов (AD_UNIX, AD_INET, AF_IPX, AF_APPLETALK, AF_BLUETOOTH и др.)
    type — OSCK_STREAM или SOCK_DGRAM
    protocol — О — выбирается автоматически; IPPROTO_TCP и др.
```

- Сокет создан, но ещё не готов к использованию
- Файловый дескриптор может быть наследован (fork) или клонирован (dup2)
- Дескриптор должен быть закрыт после использования (close)

Подготовка сокета к работе

- Для клиента нужно к кому-нибудь подключиться:
 - системный вызов connect
- Для сервера нужно анонсировать имя и ожидать подключений:
 - объявить имя с помощью bind
 - создать очередь входищих подключений listen
 - принять подключение accept

Объявление имени

```
int bind(int socket,
     const struct sockaddr *addr,
     socklen_t address_len)
```

Связывает сокет с некоторым адресом

- struct sockaddr_in адрес IPv4
- struct sockaddr_in6 адрес IPv6
- struct sockaddr_un— адрес локального UNIXсокета

Объявление имени

- Обязательно для приема входящих соединений
- Может потребоваться (но не обязательно) для исходящих соединений

Переключение сокета в режим прослушивания

- listen(int sockfd, int backlog)
- backlog размер очереди сообщений
- если подключается много (>backlog) процессов, то у них возникает ошибка подключения
- константа **SOMAXCONN** (128 в Linux) определяет максимальный размер очереди

Создание соединения

- connect подключить сокет к другому процессу (в том числе на другом компьютере)
- accept дождаться подключения, возвращает файловый дескриптор подключенного сокета для вводавывода

Ввод-вывод через сокеты

ssize_t recv(int socket, void* buffer, size_t buf_size, int flags) Читает данные из сокета в указанный буфер. Флаги:

- MSG_PEEK отметить данные как непрочитанные
- MSG_00B получить данные повышенного приоритета (Out-of-Band; в случае TCP Urgent Data)
- MSG_WAITALL дождаться полного получения данных и выдать их за один вызов

ssize_t send(int socket, const void *buffer, size_t size, int flags)
Записывает данные из буфера в сокет. Флаги:

- MSG_00B передать данные повышенного приоритета (Out-of-Band; в случае TCP Urgent Data)
- MSG_NOSIGNAL не отправлять процессу сигнал SIGPIPE, если сокет закрыт

```
read(Socket, Buffer, Size) → recv(Socket, Buffer, Size, 0). write(Socket, Buffer, Size) → send(Socket, Buffer, Size, 0).
```

Обработка входящих подключений


- 1. Создать сокет [socket]
- 2. Связать с именем [bind]
- 3. Переключить в режим прослушивания и создать очередь подключений [listen]
- 4. Принимать очередное подключение [accept] в виде сокета
- 5. Ввод-вывод [read/write] или [recv/send]
- 6. Закрыть сокет, принятый через [accept]
- 7. goto шаг 4

Межпроцессное взаимодействие (UNIX-сокеты)

- Для домохозяек
 - Х-сервер
 - DBUS-сервер
 - PulseAudio-сервер
- Для серьёзных применений
 - Отдельные веб-приложения
 - SQL-сервер
- Стандартное размещение сокетов:
 - -/var/run
 - -/tmp/*

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


Стек ТСР/ІР



Модель OSI

Стек ТСР/IР	Модель OSI (Open Systems Interconnections)	Примеры		
	Уровень приложений (Application)	HTTP, FTP, SSH, Telnet		
Уровень процессов	Уровень представления (Presentation)	ASCII, GZIP, binary		
	Уровень сеанса (Session)	NetBIOS, SSL		
Транспортный уровень	Уровень транспорта (Transport)	TCP, UDP		
Уровень Internet	Уровень сети (Network)	IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk		
Уровень сетевого интерфейса	Уровень канала (Data Link)	PPP, IEEE 802.2 (Ethernet)		
	Физический уровень (Physical)	USB, IEEE 802.11 IEEE 802.3 (Ethernet)		

Передача данных в ТСР/ІР



Ethernet

МАС- адрес получа- теля	МАС- адрес отпра- вителя	Допол- нитель- ные опции	Длина	Данные	Конт- роль- ная сумма
6 байт	6 байт	4 байта	2 байта	от 46 до 1500 байт (параметр MTU)	4 байта

IPv4

Байты	0	1	2	3						
03	Версия и размер заголовка	Тип службы	Размер IР-пакета							
47	ID группь	ID группы пакетов Флаги и смещение								
811	TTL	TTL Номер протокола Контрольная сумма заголо								
1215		Адрес отпра	вителя							
1619	Адрес получателя									
2024	Дополнительные опции									

Имя хоста

- IP-адрес это 32-битное (IPv4) или 128битное (IPv6) число
- Символическая нотация определяется через службу DNS
- Зарезервированы адрес 127.0.0.1 и имя localhost текущий компьютер
- Каждому DNS-имени может соответствовать несколько IP-адресов
- С каждым IP-адресом может быть связано несколько DNS-имен

UDP

Байты	0	1	2	3	
04	Порт отп	равителя	Порт назначения		
58	Длина	пакета	Контролы	ная сумма	


TCP

Байты	0						1	L				2	3
03	Порт отправителя								Порт получателя				
47	Порядковый номер пакета												
811	Порядковый номер подтверждаемого пакета (с флагом АСК)												
1215	Размер заголовка в 32- битных словах	000	N S	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	RST	S Y N	F I N		фера для приема емых при ответе)
1619	Контрольная сумма заголовка и данных										Указатель на порядковый номер пакета, в котором заканчивается приоритетных блок данных		
20	Дополнительные опции												

Номера портов

```
0
           - не используется
20, 21
         – FTP
22
          – SSH
25
          SMTP
80
          HTTP
137,138,138 - NetBIOS
          - IMAP
143
443
          HTTPS
465 - SMTPS
631
        CUPS
           - IMAPS
993
1024...65535 - порты для клиентских соединений
(старые UNIX-системы и Windows XP)
32768...65535 - порты для клиентских соединений (Linux)
49152...65535 - порты для клиентских соединений (BSD,
Windows Vista+)
```

Переименование портов



Порты с номерами <1024

- Зарезервированы под стандартные службы
- Открыть может только root
- Запускать сервера под правами root опасно!

Порты с номерами <1024

Решение проблемы:

- Создать сокет
- Создать дочерний процесс, который наследует fd сокета для выполнения настройки
- Дочерний процесс повышает свои привилегии до root и вызывает bind

Пакет authbind в Debian/Ubuntu

