Лекція №7

Енергія електричного поля. Постійний електричний струм

Викл Коваль В.В.

ФОК

2021p.

Питання

- Електроємність. Конденсатор. Енергія системи точкових зарядів. Енергія зарядженого провідника.
- Енергія електричного поля. Електричний струм. Густина електричного струму з мікроскопічної
- точки зору. Рівняння неперервності для електричного заряду. Сторонні сили. Електрорушійна
- сила. Закон Ома. Правила Кірхгофа. Потужність струму. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній і
- диференціальній формі. Процеси встановлення струму під час заряду і розряду конденсатора.

ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. КОНДЕНСАТОРИ

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{S} \frac{\sigma dS}{r}$$

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E}$$

$$\varphi = \frac{q}{C}$$

$$C = \frac{q}{\phi}$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi$$

$$r \square R$$

$$E_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}$$


$$\varphi = \int_{0}^{R} E_{r} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}R}$$


$$C = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R$$


$$C = \frac{\Delta q}{\Delta \phi} = \frac{q}{U}$$

$$[C] = \frac{K\pi}{B} = 1\Phi$$

Поле плоского конденсатора








$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

$$\Delta \varphi = \int_{0}^{d} E_{x} dx = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_{0}} \int_{0}^{d} dx = \frac{\sigma d}{\varepsilon \varepsilon_{0}} = \frac{qd}{\varepsilon \varepsilon_{0} S}$$

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} \qquad C = \frac{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 L}{\ln(R/r)}$$

$$C = \frac{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

3'єднання конденсаторів



$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_1 = \Delta \varphi_2 = \dots = \Delta \varphi_n$$

$$q = \sum_{i=1}^n q_i$$


$$C = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

$$q = q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = \dots = q_n$$

$$\Delta \varphi = \sum_{i=1}^n \Delta \varphi_i$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

Енергія електричного поля



dq

$$dA = \Delta \varphi dq = \frac{qdq}{C} \Rightarrow A = \int_{0}^{q} \frac{qdq}{C} = \frac{q^{2}}{2C}$$

$$W_E = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta\phi^2}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}$$

$$(\vec{E} = const) \qquad \Delta \varphi = E \cdot d$$

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

$$W_E = \frac{C\Delta\varphi^2}{2} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{2d} E^2 \cdot d^2 = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 V$$


$$S \cdot d = V$$

$$w = \frac{dW}{dV} \qquad \left[w\right] = \frac{\mathcal{J}\mathcal{H}}{\mathcal{M}^3}$$
$$w = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}ED$$

Енергія електричного поля

$$W_E = \int\limits_V w dV = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 \int\limits_V E^2 dV$$


ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В ДІЄЛЕКТРИКАХ




Полярні і неполярні діелектрики

$$(H_2, N_2, O_2, CCl_4)$$

Орієнтаційний механізм поляризації полярного діелектрика



Електронний або пружний механізм поляризації



$$E = E_0 - E_{36}$$

$$ec{p}_e = \chi_{e,{\scriptscriptstyle MO\!\!}} arepsilon_0 ec{E}_0$$

 $\chi_{e,MOЛ}$ - діелектрична сприйнятливість молекули.

$$ec{P} = rac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} ec{p}_{ei}}{\Delta V}$$

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$E_{36} = \frac{\sigma_{36}}{\varepsilon_0} \qquad P = \sigma_{36}$$

$$E = E_0 - E_{36}$$

$$E = E_0 - \frac{\sigma_{_{36}}}{\varepsilon_0} \qquad \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 E_0 - \sigma_{_{36}} \qquad \varepsilon_0 E = D - P$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\varepsilon = 1 + \chi$$


ТЕОРЕМА ГАУСА ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ В ДІЕЛЕКТРИКУ

$$\Phi_D = \int_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

Постійний струм

Електричний струм



$$I = \frac{dq}{dt} \qquad [I] = 1A$$

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS}\vec{n}$$

$$[j] = \frac{A}{M^2}$$

$$I = \frac{q}{t} \qquad \qquad j = \frac{I}{S}$$

Рівняння нерозривності струму

$$I = \int \vec{j}d\vec{S}$$

$$dq = -Idt$$


$$\iint_{(S)} \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} \qquad \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div}\vec{j}$$

$$\iint_{(S)} \vec{j} d\vec{S} = 0$$

Електрорушійна сила (ЕРС)

$$\varepsilon_{12} = \frac{A_{cm}}{q}$$

$$[\varepsilon] = \frac{1 \, \mathcal{Д} \mathcal{H}}{1 \, K_{\mathcal{I}}} = 1 \, B$$



Схематичне зображення джерела постійного струму:

- 1 батарея розімкнута;
- 2 батарея замкнута на зовнішній опір R;
- 3 режим короткого замикання.

R I E, r

3AKOH OMA

I = kU

$$[k] = C_{\mathcal{M}}$$

Закон Ома для ділянки кола в інтегральній формі:

Коло постійного струму R V

$$I = \frac{U}{R}$$

Закон Ома для замкнутого кола в інтегральній формі:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

$$I = jdS$$
 $R = \rho \frac{dl}{dS}$ $U = Edl$


$$jdS = \frac{dS}{\rho dl} E dl \implies$$

$$jdS = \frac{dS}{\rho} E \implies j = \frac{1}{\rho} E$$

$$\gamma = \frac{1}{\rho} \qquad [\gamma] = \frac{CM}{M}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho}\vec{E} = \gamma \vec{E}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}_{cm} = \gamma \vec{E}_{cm}$$




Вмикання амперметра та вольтметра в електричне коло

Електричний опір

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \qquad [R] = \frac{1B}{1A} = 1O_M \qquad R = R_0(1 + \alpha t)$$



$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

Залежність питомого опору р від абсолютної температури *T* при низьких температурах:

а – нормальний метал;

b – надпровідник

Надпровідність – це явище зникнення опору в речовині в околі низьких температур.

1911 р. – Камерлінг Оннес відкрив надпровідність для ртуті.


Пояснення надпровідності в рамках квантової теорії провідності - Дж.Бардін, Дж. Купер та Дж. Шріффер, 1957 р.

При деякій певній температурі *Т*кр, яка є різною для різних речовин, питомий опір стрибком зменшується до нуля. Критична температура у ртуті дорівнює 4,1 К, у алюмінію 1,2 К, у олова 3,7 К.

Надпровідність спостерігається не тільки у елементів, але й у хімічних сполук та сплавів.

Деякі речовини, що переходять при низьких температурах у надпровідний стан, не є провідниками за звичайних температур, тоді як такі «гарні» провідники, як мідь і срібло, не стають надпровідниками при низьких температурах.

Послідовне з'єднання провідників





$$U = \sum_{i=1}^{n} U_i$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$


$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Паралельне з'єднання провідників





Правила Кірхгофа



Вузол електричного кола

$$I_1, I_2 > 0;$$


 $I_3, I_4 < 0$

$$I_3, I_4 < 0$$

Перше правило Кірхгофа

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$


Друге правило Кірхгофа



Коло містить один незалежний вузол (а або d) та два незалежних контура (наприклад, abcd i adef).

Друге правило Кірхгофа

$$\sum_{k=1}^{n} I_k R_k = \sum_{i=1}^{m} \varepsilon_i$$



ЗАКОН ДЖОУЛЯ — ЛЕНЦА

$$Q = I^2 Rt$$

$$Q = IUt$$

$$Q = \int I^2 R dt$$

$$P = \frac{dA}{dt} = I^2 R = IU$$

$$dV=dl dS$$

$$I=jdS$$

$$I = jdS R = \rho \frac{d\ell}{dS}$$

$$dQ = RI^{2}dt = \frac{\rho dl}{dS} (jdS)^{2} dt = \rho j^{2} dV dt$$

$$Q_{\text{пит}} = \frac{dQ}{dtdV}$$

$$Q_{\text{пит}} = \frac{dQ}{dtdV} \qquad [Q_{\text{num}}] = \frac{\cancel{\mathcal{A}}\cancel{\mathcal{H}}}{c \cdot \cancel{\mathcal{M}}^3} \qquad Q_{\text{пит}} = \rho j^2$$

$$Q_{\text{пит}} = \rho j^2$$

$$P_{\partial \mathcal{H}} = \xi I = \frac{\xi^2}{R+r}$$

$$P = RI^2 = \frac{\xi^2 R}{\left(R + r\right)^2}$$

$$\eta = \frac{P}{P_{\text{dec}}}$$

$$\eta = \frac{R}{R+r}$$

Ваші питання?!