# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

## ОТЧЕТ

# по практической работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8381	 Муковский Д.В
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

## Цель работы.

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается нестраничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, просматривают и преобразуют этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

## Основные теоретические положения.

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью МСВ (Memory Control Block). МСВ занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

МСВ имеет следующую структуру:

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля	
00h	1	тип МСВ:	
		5Ah, если последний в списке,	
		4Dh, если не последний	
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка памяти,	
		либо	
		0000h - свободный участок,	
		0006h - участок принадлежит драйверу	
		OS XMS UMB	
		0007h - участок является исключенной верхней	
		памятью драйверов	
		0008h - участок принадлежит MS DOS	
		FFFAh - участок занят управляющим блоком	
		386MAX UMB	
		FFFDh - участок заблокирован 386MAX	
		FFFEh - участок принадлежит 386MAX UMB	
03h	2	Размер участка в параграфах	
05h	3	Зарезервирован	
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS, то в	
		нем системный код	
		"SD" - если участок принадлежит MS DOS, то в	
		нем системные данные	

Рисунок 1 – Структура МСВ

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим МСВ можно определить местоположение следующего МСВ в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить, используя функцию 52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить, обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

```
mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h, AL

in AL, 71h; чтение младшего байта

mov BL, AL; размера расширенной памяти

mov AL, 31h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h, AL

in AL, 71h; чтение старшего байта размера расширенной памяти
```

## Выполнение работы.

Написан текст исходного .COM модуля, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- Количество доступной памяти (в килобайтах)
- Размер расширенной памяти (в килобайтах)
- Выводит цепочку блоков управления памятью

Полученный исходный модуль был отлажен. Результаты выполнения программы представлены на рис. 2.

```
S:\>lr3_1.com
Available memory: 640 kbytes
Expanded memory: 15360 kbytes
MCB number 1
Block is MSDOS Area size: 16

MCB number 2
Block is free Area size: 64

MCB number 3
Block is 0040 Area size: 256

MCB number 4
Block is 0192 Area size: 144

MCB number 5
Block is 0192 Area size: 648912
LR3 1
```

Рисунок 2 – Вывод программы lr3\_1.com

Программа занимает всю доступную память.

Далее в программу была внесена процедура, которая освобождала всю память, которую программа не занимает. Была использована функция 4Ah прерывания 21h. Результат выполнения программы представлен на рис. 3.

```
S:\>lr3_2.com
Available memory: 640 kbytes
Expanded memory: 15360 kbytes
MCB number 1
Block is MSDOS Area size: 16
MCB number 2
Block is free Area size: 64
MCB number 3
Block is 0040 Area size: 256
MCB number 4
Block is 0192 Area size: 144
MCB number 5
Block is 0192 Area size: 1360
LR3 2
MCB number 6
Block is free Area size: 647536
||G+
Αï_
```

Рисунок 3 – Вывод программы lr3\_2.com

В данном случае была высвобождена память. Как видно из скриншота, освобожденная память относится к шестому блоку управления памятью, который является свободным.

Далее в программу была внесена процедура, которая запрашивает 64Кб памяти (функцией 48h прерывания 21h) после освобождения памяти, которую она не занимает. Результат выполнения программы представлен на рис. 4.

Memory is allocated correctly Available memory: 640 kbytes Expanded memory: 15360 kbytes MCB number 1 Block is MSDOS Area size: 16 MCB number 2 Block is free Area size: 64 MCB number 3 Block is 0040 Area size: 256 MCB number 4 Block is 0192 Area size: 144 MCB number 5 Block is 0192 Area size: 1456 LR3\_3 MCB number 6 Block is 0192 Area size: 65536 LR3 3 MCB number 7 Block is free Area size: 581888

Рисунок 4 – Вывод программы lr3\_3.com

В данном случае мы сначала выделяем всю доступную память, потом освобождаем то, что не нужно. Затем запрашиваем блок памяти 64 Кб, в итоге система выделяет нам ещё 65536 б памяти и программа выводит в консоль, что память выделена корректно. Сегментный адрес PSP владельца участка памяти 5 и 6 блока совпадают.

Далее программа была изменена таким образом, чтобы сначала она запрашивала дополнительно 64Кб, а затем освобождала память. Результат выполнения программы представлен на рис. 5.

Memory is not allocated correctly Available memory: 640 kbytes Expanded memory: 15360 kbytes MCB number 1 Block is MSDOS Area size: 16 MCB number 2 Block is free Area size: 64 MCB number 3 Block is 0040 Area size: 256 MCB number 4 Block is 0192 Area size: 144 MCB number 5 Block is 0192 Area size: 1456 LR3\_4 MCB number 6 Block is free Area size: 647440 LR3\_3

Рисунок 5 – Вывод программы lr3\_4.com

В результате возникает ошибка и дополнительный блок памяти в 64Кб не выделяется, о чем нам сообщает программа первой строчкой. Это происходит так как вся доступная память уже была выделена.

## Контрольные вопросы

# • Что означает «доступный объём памяти»?

Максимальный объем памяти, который может использовать программа.

# • Где МСВ блок Вашей программы в списке?

Принадлежность МСВ можно определить по сегментной компоненте адреса владельца блок.

- о В lr3\_1.com, lr3\_2.com и lr3\_4.com МСВ блок программы четвертый и пятый.
- В lr3\_4.com МСВ блок программы четвертый, пятый и шестой, так как во время работы программы выделяется дополнительно 64Кб.

# • Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

Lr3\_1.com
 Программа занимает (648912Б + 144Б) 649056 байт.

- Lr3\_2.com
  Программа занимает (1360Б + 144Б) 1504 байт после освобождения памяти.
- Lr3\_3.com
  Программа занимает (1376Б + 144Б) 1520 байт после освобождения памяти и дополнительно 65536 байт после выделения.
- Lr3\_4.com
   Программа занимает (1376Б + 144Б) 1520 байт.

#### Вывод.

В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен список блоков управления памятью, а также методы выделения и освобождения памяти для программы.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3\_1.ASM

```
LAB SEGMENT
      ASSUME CS:LAB, DS:LAB, ES:NOTHING, SS:NOTHING
 MAIN: JMP BEGIN
 ; данные
 AVAILABLE MEMORY db 'Available memory: $'
 EXPENDED MEMORY db 'Expanded memory: $'
MCB_NUM_INFO db 'MCB number $' AREA_SIZE_INFO db ' Area size: $'
END_LINE db ODh, OAh, "$"
                  db ' kbytes', 13,10,'$'
 KBYTES
KDyte:
db 0Dh, 0i

FREE db 'free$'

XMS db 'OS XMS UMB$'

DRIVER_TOP db 'Excluded

DOS db 'MSDOS$'

OCCUP_386 db '386MAX UMB$'

BLOCK_386 db '386MAX$'

BELONG_386 db '386MAX$'
                       db ODh, OAh, 'Block is $'
                     db 'Excluded top memory of driver$'
                      db '386MAX UMB$'
 ;-----
 PRINT PROC NEAR
            PUSH AX
            MOV AH, 09H
            INT 21H
            POP AX
            RET
 PRINT ENDP
 PRINT KBYTES PROC NEAR
            PUSH DX
            MOV DX, OFFSET KBYTES
            CALL PRINT
            POP DX
            RET
 PRINT KBYTES ENDP
 ;-----
 ; ВЫВОДИТ СЛОВО (АХ) В 10 С/С
 DEC WORD PRINT PROC
            PUSH AX
            PUSH CX
            PUSH DX
            PUSH BX
            MOV BX, 10
            XOR CX, CX
      ; В ЦИКЛЕ ДЕЛИМ ЧИСЛО (АХ) НА 10 (ВХ) И ОСТАТКИ ОТ ДЕЛЕНИЯ (DX)
 ЗАНОСИМ В СТЕК
      GET NUMBERS:
            DIV BX
            PUSH DX
```

```
XOR DX, DX
         INC CX
         CMP AX, 0
         JNZ GET NUMBERS
    ; В ЦИКЛЕ ДОСТАЕМ ИЗ СТЕКА ЧИСЛА В 10 С/С И ВЫВОДИМ
    WRITING:
         POP DX
         OR DL, 48 ;СДВИГ В ASCII ДО ЦИФР
         MOV AH, 2
         INT 21H
         LOOP WRITING
         POP BX
         POP DX
         POP CX
         POP AX
         RET
DEC WORD PRINT ENDP
;-----
; ВЫВОДИТ БАЙТ (AL) В 16 С/С
HEX BYTE PRINT PROC NEAR
         PUSH AX
         PUSH BX
         PUSH DX
         MOV AH, 0
         MOV BL, 10H
         DIV BL
         MOV DX, AX ; B DL - ПЕРВАЯ ЦИФРА В DH - ВТОРАЯ
         MOV AH, 02H
         CMP DL, OAH
         JL PRINT 1 ; ΕCJIИ В DL - ЦИФРА
         ADD DL, \overline{7} ;СДВИГ В ASCII С ЦИФР ДО БУКВ
    PRINT 1:
         ADD DL, 48
         INT 21H
         MOV DL, DH
         CMP DL, OAH
         JL PRINT 2
         ADD DL, \overline{7}
    PRINT 2:
         ADD DL, 48
         INT 21H;
         POP DX
         POP BX
         POP AX
         RET
    HEX BYTE PRINT ENDP
;-----
_____
; ВЫВОДИТ СЛОВО (АХ) В 16 С/С
HEX WORD PRINT PROC NEAR
         PUSH AX
         PUSH DX
         MOV DX, AX
         MOV AL, DH
```

```
CALL HEX BYTE PRINT
         MOV AL, DL
         CALL HEX_BYTE_PRINT
         POP DX
         POP AX
         RET
HEX WORD PRINT ENDP
;______
BEGIN:
         PUSH AX
         PUSH BX
         PUSH CX
         PUSH DX
         PUSH ES
         PUSH SI
    PRINT AVAILABLE MEMORY:
         XOR AX, AX
         INT 12H
              DX, OFFSET AVAILABLE MEMORY
         MOV
         CALL PRINT
         XOR DX, DX
CALL DEC_WORD_PRINT
CALL PRINT_KBYTES
    PRINT EXPENDED MEMORY:
         MOV AL, 30H
         OUT 70H, AL
         IN
              AL, 71H
         MOV BL, AL
         MOV AL, 31H
         OUT 70H, AL
                 AL, 71H
         IN
         MOV AH, AL
         MOV AL, BL
       MOV DX, OFFSET EXPENDED MEMORY
         CALL PRINT
         XOR DX, DX
         CALL DEC WORD PRINT
       CALL PRINT KBYTES
    PRINT MCB:
         MOV AH, 52H
         INT 21H
         MOV AX, ES:[BX-2] ; AΠΡΕCC ΠΕΡΒΟΓΟ MCB
         MOV ES, AX
         XOR CX, CX
    NEXT MCB:
         INC CX
         MOV DX, OFFSET MCB NUM INFO
```

```
PUSH CX
     CALL PRINT
     MOV AX, CX
     XOR DX, DX
     CALL DEC WORD PRINT ; ВЫВОДИТ НОМЕР ТЕКУЩЕГО МСВ
START:
     MOV DX, OFFSET BLOCK
     CALL PRINT
     XOR AX, AX
     MOV AL, ES:[0H]
     PUSH AX
     MOV AX, ES:[1H]
     CMP AX, OH
     JΕ
          FREE PRINT
     CMP
          AX, 6H
     JE
              XMS PRINT
          AX, 7H
     CMP
     JΕ
              DRIVER TOP PRINT
     CMP AX, 8H
              DOS PRINT
     JΕ
     CMP AX, OFFFAH
     JΕ
              OCCUP 386 PRINT
     CMP AX, OFFFDH
              BLOCK 386 PRINT
     CMP
          AX, OFFFEH
     JΕ
               BELONG 386 PRINT
     XOR DX, DX
     CALL HEX WORD PRINT
     JMP AREA SIZE START
FREE PRINT:
     MOV DX, OFFSET FREE
     JMP PRINTING
XMS PRINT:
    MOV DX, OFFSET XMS
     JMP PRINTING
DRIVER TOP PRINT:
     MOV DX, OFFSET DRIVER_TOP JMP PRINTING
DOS PRINT:
    MOV DX, OFFSET DOS
     JMP PRINTING
OCCUP 386 PRINT:
     MOV DX, OFFSET OCCUP_386
     JMP PRINTING
BLOCK 386 PRINT:
     MOV DX, OFFSET BLOCK 386
     JMP PRINTING
BELONG 386 PRINT:
    MOV DX, OFFSET BELONG 386
PRINTING:
     CALL PRINT
AREA SIZE START:
     MOV DX, OFFSET AREA SIZE INFO
     CALL PRINT
```

```
MOV AX, ES:[3H]
     MOV BX, 10H
     MUL BX
     CALL DEC_WORD_PRINT
     MOV
         CX, 8
     XOR SI, SI
     MOV DX, OFFSET END LINE
     CALL PRINT
LAST BYTES START:
     MOV DL, ES:[SI + 8H]
     VOM
             AH, 02H
     INT
             21H
     INC
            SI
     LOOP LAST_BYTES_START
          AX, ES:[3H]
BX, ES
     MOV
     VOM
     ADD
            BX, AX
            BX
     INC
            ES, BX
     VOM
     POP
             ΑX
          CX
AL, 5AH
     POP
     CMP
            EXIT
     JE
     MOV DX, OFFSET END_LINE
CALL PRINT
JMP NEXT_MCB
EXIT:
              SI
     POP
     POP ES
     POP
               DX
     POP CX
     POP
              BX
              AX
     POP
     XOR
              AL, AL
     MOV AH, 4CH
               21H
     INT
     RET
```

LAB ENDS

END MAIN

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3\_2.ASM

LAB SEGMENT

ASSUME CS:LAB, DS:LAB, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

MAIN: JMP BEGIN

; данные

AVAILABLE\_MEMORY db 'Available memory: \$'

EXPENDED MEMORY db 'Expanded memory: \$'

MCB\_NUM\_INFO db 'MCB number \$'

AREA\_SIZE\_INFO db ' Area size: \$'

END LINE db 0Dh, 0Ah, "\$"

KBYTES db ' kbytes', 13,10,'\$'

BLOCK db ODh, OAh, 'Block is \$'

FREE db 'free\$'

XMS db 'OS XMS UMB\$'

DRIVER TOP db 'Excluded top memory of driver\$'

DOS db 'MSDOS\$'

OCCUP 386 db '386MAX UMB\$'

BLOCK 386 db '386MAX\$'

BELONG\_386 db '386MAX UMB\$'

last db ?

;-----

-----

PRINT PROC NEAR

PUSH AX

MOV AH, 09H

INT 21H POP AX

RET

PRINT ENDP

;-----

-----

PRINT KBYTES PROC NEAR

PUSH DX

```
MOV DX, OFFSET KBYTES
                     CALL PRINT
                     POP DX
                     RET
PRINT KBYTES ENDP
;-----
; ВЫВОДИТ СЛОВО (АХ) В 10 С/С
DEC WORD PRINT PROC
                     PUSH AX
                     PUSH CX
                     PUSH DX
                     PUSH BX
                     MOV BX, 10
                     XOR CX, CX
                  ; В ЦИКЛЕ ДЕЛИМ ЧИСЛО(AX) НА 10(BX) И ОСТАТКИ ОТ
ДЕЛЕНИЯ (DX) ЗАНОСИМ В СТЕК
                  GET NUMBERS:
                     DIV BX
                     PUSH DX
                     XOR DX, DX
                     INC CX
                     CMP AX, 0
                      JNZ GET_NUMBERS
                  ; В ЦИКЛЕ ДОСТАЕМ ИЗ СТЕКА ЧИСЛА В 10 С/С И
выводим
                  WRITING:
                     POP DX
                     OR DL, 48 ;СДВИГ В ASCII ДО ЦИФР
                     MOV AH, 2
                     INT 21H
                     LOOP WRITING
                     POP BX
                     POP DX
                     POP CX
                     POP AX
                     RET
```

```
DEC WORD PRINT ENDP
;-----
_____
; выводит байт (AL) в 16 C/C
HEX BYTE PRINT PROC NEAR
                     PUSH AX
                     PUSH BX
                     PUSH DX
                     MOV AH, 0
                     MOV BL, 10H
                     DIV BL
                     MOV DX, AX ;B DL - \PiEPBAA \PiAPA B DH -
ВТОРАЯ
                     MOV AH, 02H
                     CMP DL, OAH
                     JL PRINT 1 ; ЕСЛИ В DL - ЦИФРА
                     ADD DL, 7 ;СДВИГ В ASCII С ЦИФР ДО БУКВ
                 PRINT 1:
                     ADD DL, 48
                     INT 21H
                     MOV DL, DH
                     CMP DL, OAH
                     JL PRINT 2
                     ADD DL, 7
                 PRINT 2:
                     ADD DL, 48
                     INT 21H;
                     POP DX
                     POP BX
                     POP AX
                     RET
                 HEX BYTE PRINT ENDP
_____
; выводит слово (АХ) в 16 С/С
HEX WORD PRINT PROC NEAR
                     PUSH AX
                     PUSH DX
```

```
MOV DX, AX
                  MOV AL, DH
                  CALL HEX BYTE PRINT
                  MOV AL, DL
                  CALL HEX BYTE PRINT
                  POP DX
                  POP AX
                  RET
HEX WORD PRINT ENDP
_____
FREE MEMORY PROC
                  PUSH AX
                  PUSH BX
                  PUSH CX
                  MOV BX, OFFSET PROGRAM END
                  ADD BX, 100H
                  MOV CL, 4
                  SHR BX, CL
                  ADD BX, 17
                  MOV AH, 4AH
                  INT 21H
                  POP CX
                  POP BX
                  POP AX
               RET
              ENDP
FREE MEMORY
;-----
_____
BEGIN:
                  PUSH AX
                  PUSH BX
                  PUSH CX
                  PUSH DX
                  PUSH ES
```

PUSH SI

#### call FREE MEMORY

#### PRINT AVAILABLE MEMORY:

XOR AX, AX

INT 12H

MOV DX, OFFSET AVAILABLE MEMORY

CALL PRINT

XOR DX, DX

CALL DEC\_WORD\_PRINT

CALL PRINT KBYTES

#### PRINT EXPENDED MEMORY:

MOV AL, 30H

OUT 70H, AL

IN AL, 71H

MOV BL, AL

MOV AL, 31H

OUT 70H, AL

IN AL, 71H

MOV AH, AL

MOV AL, BL

MOV DX, OFFSET EXPENDED MEMORY

CALL PRINT

XOR DX, DX

CALL DEC WORD PRINT

CALL PRINT\_KBYTES

#### PRINT MCB:

MOV AH, 52H

INT 21H

MOV AX, ES:[BX-2] ; ADPECC DEPBOTO MCB

MOV ES, AX

XOR CX, CX

```
NEXT MCB:
```

INC CX

MOV DX, OFFSET MCB NUM INFO

PUSH CX

CALL PRINT

MOV AX, CX

XOR DX, DX

CALL DEC WORD PRINT ; ВЫВОДИТ НОМЕР ТЕКУЩЕГО

MCB

#### START:

MOV DX, OFFSET BLOCK

CALL PRINT

XOR AX, AX

MOV AL, ES:[0H]

PUSH AX

MOV AX, ES:[1H]

CMP AX, OH

JE FREE\_PRINT

CMP AX, 6H

JE XMS PRINT

CMP AX, 7H

JE DRIVER\_TOP\_PRINT

CMP AX, 8H

JE DOS\_PRINT

CMP AX, OFFFAH

JE OCCUP 386 PRINT

CMP AX, OFFFDH

JE BLOCK 386 PRINT

CMP AX, OFFFEH

JE BELONG 386 PRINT

XOR DX, DX

CALL HEX WORD PRINT

JMP AREA SIZE START

#### FREE PRINT:

MOV DX, OFFSET FREE

JMP PRINTING

```
XMS PRINT:
```

MOV DX, OFFSET XMS

JMP PRINTING

DRIVER TOP PRINT:

MOV DX, OFFSET DRIVER TOP

JMP PRINTING

DOS PRINT:

MOV DX, OFFSET DOS

JMP PRINTING

OCCUP 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET OCCUP\_386

JMP PRINTING

BLOCK 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET BLOCK 386

JMP PRINTING

BELONG 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET BELONG 386

PRINTING:

CALL PRINT

#### AREA SIZE START:

MOV DX, OFFSET AREA SIZE INFO

CALL PRINT

MOV AX, ES:[3H]

MOV BX, 10H

MUL BX

CALL DEC WORD PRINT

MOV CX, 8

XOR SI, SI

MOV DX, OFFSET END\_LINE

CALL PRINT

#### LAST BYTES START:

MOV DL, ES:[SI + 8H]

MOV AH, 02H

INT 21H

INC SI

LOOP LAST BYTES START

MOV AX, ES:[3H]

BX, ES MOV

ADD BX, AX

INC BX

ES, BX VOM

POP AX

CX POP

AL, 5AH CMP

JE EXIT

MOV DX, OFFSET END\_LINE

PRINT CALL

JMP NEXT\_MCB

#### EXIT:

POP SI

POP ES

DX POP

POP CX

ВХ POP

POP AX

XOR AL, AL

MOV AH, 4CH 21H

INT

## PROGRAM\_END:

RET

LAB ENDS

END MAIN

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3\_3.ASM

LAB SEGMENT

ASSUME CS:LAB, DS:LAB, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H MAIN: JMP BEGIN ; данные AVAILABLE MEMORY db 'Available memory: \$' EXPENDED MEMORY db 'Expanded memory: \$' MCB\_NUM\_INFO db 'MCB number \$' AREA\_SIZE\_INFO db ' Area size: \$' END LINE db 0Dh, 0Ah, "\$" db ' kbytes', 13,10,'\$' **KBYTES** db 0Dh, 0Ah, 'Block is \$' BLOCK FREE db 'free\$' XMS db 'OS XMS UMB\$' DRIVER TOP db 'Excluded top memory of driver\$' db 'MSDOS\$' DOS db '386MAX UMB\$' OCCUP 386 BLOCK 386 db '386MAX\$' db '386MAX UMB\$' BELONG 386 MEMORY SUCCESS db 'Memory is allocated correctly',13,10,'\$' MEMORY FAIL db 'Memory is not allocated correctly',13,10,'\$' ;-----PRINT PROC NEAR PUSH AX MOV AH, 09H INT 21H POP AX RET PRINT ENDP

;-----

```
PRINT KBYTES PROC NEAR
                     PUSH DX
                     MOV DX, OFFSET KBYTES
                     CALL PRINT
                     POP DX
                     RET
PRINT KBYTES ENDP
;-----
_____
; ВЫВОДИТ СЛОВО (АХ) В 10 С/С
DEC WORD PRINT PROC
                     PUSH AX
                     PUSH CX
                     PUSH DX
                     PUSH BX
                     MOV BX, 10
                     XOR CX, CX
                 ; В ЦИКЛЕ ДЕЛИМ ЧИСЛО (АХ) НА 10 (ВХ) И ОСТАТКИ ОТ
ДЕЛЕНИЯ (DX) ЗАНОСИМ В СТЕК
                 GET NUMBERS:
                     DIV BX
                     PUSH DX
                     XOR DX, DX
                     INC CX
                     CMP AX, 0
                     JNZ GET NUMBERS
                 ; В ЦИКЛЕ ДОСТАЕМ ИЗ СТЕКА ЧИСЛА В 10 С/С И
выводим
                 WRITING:
                     POP DX
                     OR DL, 48 ;СДВИГ В ASCII ДО ЦИФР
                     MOV AH, 2
                     INT 21H
                     LOOP WRITING
                     POP BX
```

POP DX POP CX

```
POP AX
```

RET

```
DEC_WORD_PRINT ENDP
;-----
_____
; выводит байт (AL) в 16 С/С
HEX BYTE PRINT PROC NEAR
                   PUSH AX
                   PUSH BX
                   PUSH DX
                   MOV AH, 0
                   MOV BL, 10H
                   DIV BL
                   MOV DX, AX ;B DL - ПЕРВАЯ ЦИФРА В DH -
ВТОРАЯ
                   MOV AH, 02H
                   CMP DL, OAH
                   JL PRINT 1 ; ЕСЛИ В DL - ЦИФРА
                   ADD DL, 7 ; СДВИГ В ASCII С ЦИФР ДО БУКВ
               PRINT 1:
                   ADD DL, 48
                   INT 21H
                   MOV DL, DH
                   CMP DL, OAH
                   JL PRINT 2
                   ADD DL, 7
               PRINT 2:
                   ADD DL, 48
                   INT 21H;
                   POP DX
                   POP BX
                   POP AX
                   RET
               HEX BYTE PRINT ENDP
;-----
; выводит слово (АХ) в 16 С/С
```

HEX WORD PRINT PROC NEAR

```
PUSH DX
                MOV DX, AX
                MOV AL, DH
                CALL HEX BYTE PRINT
                MOV AL, DL
                CALL HEX BYTE PRINT
                POP DX
                 POP AX
                RET
HEX WORD PRINT ENDP
;-----
FREE MEMORY
             PROC
                PUSH AX
                PUSH BX
                PUSH CX
                MOV BX, OFFSET PROGRAM END
                ADD BX, 100H
                MOV CL, 4
                 SHR BX, CL
                ADD BX, 17
                MOV AH, 4AH
                INT 21H
                POP CX
                POP BX
                POP AX
             RET
FREE MEMORY
             ENDP
;-----
_____
ADD MEMORY PROC
                PUSH AX
                PUSH BX
                PUSH DX
```

PUSH AX

```
MOV AH, 48H
                       INT 21H
                      JC MEM FAIL
                      MEM SUCCESS:
                           MOV DX,OFFSET MEMORY_SUCCESS
                           CALL PRINT
                           JMP FUNC END
                      MEM FAIL:
                           MOV DX,OFFSET MEMORY FAIL
                           CALL PRINT
                      FUNC END:
                      POP DX
                      POP BX
                      POP AX
                  RETADD_MEMORY ENDP
BEGIN:
                      PUSH AX
                      PUSH BX
                      PUSH CX
                      PUSH DX
                      PUSH ES
                      PUSH SI
                      call FREE MEMORY
                      call ADD_MEMORY
```

PRINT AVAILABLE MEMORY:

MOV BX, 1000H

XOR AX, AX

INT 12H

MOV DX, OFFSET AVAILABLE MEMORY

CALL PRINT
XOR DX, XOR DX, DX

CALL DEC\_WORD\_PRINT

CALL PRINT\_KBYTES

#### PRINT EXPENDED MEMORY:

MOV AL, 30H

OUT 70H, AL

IN AL, 71H

MOV BL, AL

MOV AL, 31H

OUT 70H, AL

IN AL, 71H

MOV AH, AL

MOV AL, BL

MOV DX, OFFSET EXPENDED\_MEMORY

CALL PRINT

XOR DX, DX

CALL DEC WORD PRINT

CALL PRINT KBYTES

#### PRINT MCB:

MOV AH, 52H

INT 21H

MOV AX, ES:[BX-2] ; AДРЕСС ПЕРВОГО МСВ

MOV ES, AX

XOR CX, CX

#### NEXT MCB:

INC CX

MOV DX, OFFSET MCB NUM INFO

PUSH CX

```
CALL PRINT
```

MOV AX, CX

XOR DX, DX

CALL DEC WORD PRINT ; ВЫВОДИТ НОМЕР ТЕКУЩЕГО

MCB

#### START:

MOV DX, OFFSET BLOCK

CALL PRINT

XOR AX, AX

MOV AL, ES:[OH]

PUSH AX

MOV AX, ES:[1H]

CMP AX, OH

JE FREE\_PRINT

CMP AX, 6H

JE XMS PRINT

CMP AX, 7H

JE DRIVER TOP PRINT

CMP AX, 8H

JE DOS PRINT

CMP AX, OFFFAH

JE OCCUP 386 PRINT

CMP AX, OFFFDH

JE BLOCK 386 PRINT

CMP AX, OFFFEH

JE BELONG 386 PRINT

XOR DX, DX

CALL HEX WORD PRINT

JMP AREA SIZE START

#### FREE PRINT:

MOV DX, OFFSET FREE

JMP PRINTING

XMS PRINT:

MOV DX, OFFSET XMS

JMP PRINTING

DRIVER TOP PRINT:

MOV DX, OFFSET DRIVER TOP

JMP PRINTING

DOS PRINT:

MOV DX, OFFSET DOS

JMP PRINTING

OCCUP 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET OCCUP 386

JMP PRINTING

BLOCK 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET BLOCK 386

JMP PRINTING

BELONG 386 PRINT:

MOV DX, OFFSET BELONG 386

PRINTING:

CALL PRINT

AREA SIZE START:

MOV DX, OFFSET AREA SIZE INFO

CALL PRINT

MOV AX, ES:[3H]

MOV BX, 10H

MUL BX

CALL DEC WORD PRINT

MOV CX, 8

XOR SI, SI

MOV DX, OFFSET END LINE

CALL PRINT

LAST BYTES START:

MOV DL, ES:[SI + 8H]

MOV AH, 02H INT 21H

INC SI

LOOP LAST\_BYTES\_START

MOV AX, ES:[3H]

MOV BX, ES

ADD BX, AX INC BX

MOV ES, BX

POP AX

POP CX

CMP AL, 5AH

JE EXIT

MOV DX, OFFSET END\_LINE

CALL PRINT

JMP NEXT\_MCB

#### EXIT:

POP SI

POP ES

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

XOR AL, AL

MOV AH, 4CH

INT 21H

RET

PROGRAM END:

LAB ENDS

END MAIN

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3\_4.ASM

```
LAB SEGMENT
     ASSUME CS:LAB, DS:LAB, ES:NOTHING, SS:NOTHING
      ORG 100H
MAIN: JMP BEGIN
; данные
AVAILABLE MEMORY db 'Available memory: $'
EXPENDED_MEMORY db 'Expanded memory: $'

MCB_NUM_INFO db 'MCB number $'

AREA_SIZE_INFO db ' Area size: $'

END_LINE db 'ODh, OAh, "$"

KBYTES db 'kbytes', 13,1

BLOCK db ODh, OAh, 'Block
                          db ' kbytes', 13,10,'$'
BLOCK
                           db ODh, OAh, 'Block is $'
BLOCK db 0Dh, 0Ah, 'Block is $'
FREE db 'free$'

XMS db 'OS XMS UMB$'

DRIVER_TOP db 'Excluded top memory of driver$'

DOS db 'MSDOS$'

OCCUP_386 db '386MAX UMB$'

BLOCK_386 db '386MAX$'

BELONG_386 db '386MAX$'

BELONG_386 db '386MAX UMB$'
MEMORY SUCCESS db 'Memory is allocated correctly',13,10,'$'
MEMORY FAIL db 'Memory is not allocated correctly',13,10,'$'
:-----
PRINT PROC NEAR
             PUSH AX
             MOV AH, 09H
             INT 21H
             POP AX
             RET
PRINT ENDP
PRINT KBYTES PROC NEAR
             PUSH DX
             MOV DX, OFFSET KBYTES
             CALL PRINT
             POP DX
             RET
PRINT KBYTES ENDP
;-----
; выводит слово (АХ) в 10 С/С
DEC WORD PRINT PROC
             PUSH AX
             PUSH CX
             PUSH DX
             PUSH BX
             MOV BX, 10
             XOR CX, CX
       ; В ЦИКЛЕ ДЕЛИМ ЧИСЛО (АХ) НА 10 (ВХ) И ОСТАТКИ ОТ ДЕЛЕНИЯ (DX) ЗАНОСИМ
B CTEK
       GET NUMBERS:
```

```
DIV BX
          PUSH DX
          XOR DX, DX
          INC CX
          CMP AX, 0
          JNZ GET NUMBERS
     ; В ЦИКЛЕ ДОСТАЕМ ИЗ СТЕКА ЧИСЛА В 10 С/С И ВЫВОДИМ
     WRITING:
          POP DX
          OR DL, 48 ;СДВИГ В ASCII ДО ЦИФР
          MOV AH, 2
          INT 21H
          LOOP WRITING
          POP BX
          POP DX
          POP CX
          POP AX
          RET
DEC WORD PRINT ENDP
;-----
; ВЫВОДИТ БАЙТ (AL) В 16 С/С
HEX BYTE PRINT PROC NEAR
          PUSH AX
          PUSH BX
          PUSH DX
          MOV AH, 0
          MOV BL, 10H
          DIV BL
          MOV DX, AX; В DL - ПЕРВАЯ ЦИФРА В DH - ВТОРАЯ
          MOV AH, 02H
          CMP DL, OAH
          JL PRINT 1 ; ЕСЛИ В DL - ЦИФРА
          ADD DL, 7 ;СДВИГ В ASCII С ЦИФР ДО БУКВ
     PRINT 1:
          ADD DL, 48
          INT 21H
          MOV DL, DH
          CMP DL, OAH
          JL PRINT 2
          ADD DL, \overline{7}
     PRINT 2:
          ADD DL, 48
          INT 21H;
          POP DX
          POP BX
          POP AX
          RET
    HEX BYTE PRINT ENDP
;выводит слово(АХ) в 16 с/с
HEX WORD PRINT PROC NEAR
          PUSH AX
          PUSH DX
```

```
MOV DX, AX
        MOV AL, DH
        CALL HEX BYTE PRINT
        MOV AL, DL
        CALL HEX BYTE PRINT
        POP DX
        POP AX
        RET
HEX WORD PRINT ENDP
;-----
_____
FREE MEMORY
           PROC
        PUSH AX
        PUSH BX
        PUSH CX
        MOV BX, OFFSET PROGRAM END
        ADD BX, 100H
        MOV CL, 4
        SHR BX, CL
        ADD BX, 17
           AH, 4AH
        MOV
        INT 21H
        POP CX
        POP
           BX
        POP AX
   RET
FREE MEMORY
            ENDP
;-----
ADD MEMORY
          PROC
        PUSH AX
        PUSH BX
        PUSH DX
        MOV BX, 1000H
        MOV AH, 48H
        INT 21H
        JC MEM FAIL
        MEM SUCCESS:
            MOV DX,OFFSET MEMORY_SUCCESS
            CALL PRINT
            JMP FUNC END
        MEM FAIL:
            MOV DX, OFFSET MEMORY FAIL
            CALL PRINT
        FUNC END:
```

POP DX POP BX

```
POP AX
    RETADD MEMORY ENDP
BEGIN:
          PUSH AX
          PUSH BX
          PUSH CX
          PUSH DX
          PUSH ES
          PUSH SI
          call ADD MEMORY
          call FREE MEMORY
     PRINT AVAILABLE MEMORY:
          XOR AX, AX
          INT 12H
                DX, OFFSET AVAILABLE MEMORY
          MOV
          CALL PRINT
XOR DX, DX
CALL DEC_WORD_PRINT
CALL PRINT_KBYTES
     PRINT EXPENDED MEMORY:
          MOV AL, 30H
          OUT 70H, AL
          IN
               AL, 71H
          MOV BL, AL
          MOV AL, 31H
          OUT 70H, AL
          IN
                AL, 71H
          MOV AH, AL
          MOV AL, BL
       MOV DX, OFFSET EXPENDED_MEMORY
          CALL PRINT
          XOR DX, DX
          CALL DEC WORD PRINT
       CALL PRINT KBYTES
     PRINT MCB:
          MOV AH, 52H
          INT 21H
          MOV AX, ES:[BX-2] ;АДРЕСС ПЕРВОГО МСВ
          MOV ES, AX
          XOR CX, CX
     NEXT MCB:
          INC
              CX
          MOV DX, OFFSET MCB NUM INFO
          PUSH CX
          CALL PRINT
```

MOV AX, CX

```
XOR DX, DX
     CALL DEC WORD PRINT ; ВЫВОДИТ НОМЕР ТЕКУЩЕГО МСВ
START:
     MOV DX, OFFSET BLOCK
     CALL PRINT
     XOR AX, AX
     MOV AL, ES: [OH]
     PUSH AX
     MOV AX, ES:[1H]
     CMP AX, OH
     JΕ
              FREE PRINT
     CMP
          AX, 6H
     JE
              XMS PRINT
     CMP AX, 7H
     JΕ
         DRIVER TOP PRINT
     CMP
          AX, 8H
     JΕ
              DOS PRINT
     CMP AX, OFFFAH
     JE
              OCCUP 386 PRINT
     CMP AX, OFFFDH
              BLOCK 386 PRINT
     JΕ
     CMP AX, OFFFEH
     JΕ
              BELONG 386 PRINT
     XOR DX, DX
     CALL HEX WORD PRINT
     JMP AREA SIZE START
FREE PRINT:
     MOV DX, OFFSET FREE
     JMP
         PRINTING
XMS PRINT:
     MOV DX, OFFSET XMS
     JMP PRINTING
DRIVER TOP PRINT:
     MOV DX, OFFSET DRIVER TOP
     JMP PRINTING
DOS PRINT:
     MOV DX, OFFSET DOS
     JMP PRINTING
OCCUP 386 PRINT:
    MOV DX, OFFSET OCCUP 386
     JMP PRINTING
BLOCK 386 PRINT:
     MOV DX, OFFSET BLOCK 386
     JMP PRINTING
BELONG 386 PRINT:
    MOV DX, OFFSET BELONG 386
PRINTING:
     CALL PRINT
AREA SIZE START:
     MOV DX, OFFSET AREA SIZE INFO
     CALL PRINT
     MOV AX, ES:[3H]
     MOV BX, 10H
     MUL BX
```

```
CALL DEC WORD PRINT
              MOV CX, 8
              XOR SI, SI
MOV DX, OFFSET END_LINE
              CALL PRINT
       LAST BYTES START:
             MOV DL, ES:[SI + 8H]
MOV AH, 02H
INT 21H
INC SI
LOOP LAST_BYTES_START
             MOV AX, ES:[3H]
MOV BX, ES
ADD BX, AX
INC BX
MOV ES, BX
POP AX
             POP
                      CX
             POP CX
CMP AL, 5AH

JE EXIT

MOV DX, OFFSET END_LINE

CALL PRINT

JMP NEXT_MCB
       EXIT:
                     SI
              POP
              POP ES
                          DX
              POP
              POP CX
              POP BX
              POP
                          AX
              XOR AL, AL
              MOV AH, 4CH
              INT
                     21H
              RET
       PROGRAM END:
LAB ENDS
        END MAIN
```