МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4 по дисциплине «Операционные системы» Тема: «Обработка стандартных исключений»

Студент гр. 8381	 Сахаров В.М.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Изучение обработки прерываний сигналов таймера, которые генерируются аппаратурой примерно 18.2 раза в секунду, вызывая прерывание с соответствующим вектором.

Постановка задачи:

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определённом, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения

совпадают, то резидент установлен. Длина кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удалённой процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1. Сохранить значение регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2. При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчёт.
- **Шаг 3.** Запустите отлаженную программу ещё раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчёт.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом, освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчёт.

Необходимые сведения для составления программы.

Резидентные обработчики прерываний — это программные модули, которые вызываются при возникновении прерываний определённого типа (сигнал таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют

определённые вектора прерывания. Когда вызывается прерывание, процессор переключается на выполнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение прерванной программы. Адрес возврата В прерванную программу (CS:IP) запоминается в стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес точки входа программы обработки прерывания и Обработчик начинает выполняться его код. прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение IP, во втором — CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 — с ячейки 0000:0004 и т.д.

Для установки написанного прерывания используется функция 25H прерывания 21H, которая устанавливает вектор прерывания на указанный адрес.

Программа, выгружающая обработчик прерываний, должна восстанавливать оригинальные векторы прерываний. Функция 35H прерывания 21H позволяет восстановить значение вектора прерывания, помещая значение сегмента в ES, а смещение в ВХ.

Для того, чтобы оставить процедуру прерывания резидентной в памяти, следует воспользоваться функцией DOS 31H прерывания int 21H. Эта функция оставляет память, размер которой указывается в качестве параметра, занятой, а остальную память освобождает, и осуществляет выход в DOS.

Вывод на экран информации обработчиком прерываний осуществляется с помощью функций прерывания 10Н.

Описание программы.

В результате выполнения лабораторной работы была написана программа, описание функций которой представлено ниже.

- INTERRUPT резидентный обработчик прерывания, сохраняет и запоминает количество обработанных прерываний;
- LOAD_INTERRUPTION загрузка резидентного обработчика INTERRUPTION;
- UNLOAD_INTERRUPTION выгрузка резидентного обработчика INTERRUPTION;
- PRINT STRING вывод строки из DX на экран;
- INTER_CHECK проверка того, установлен ли резидентный обработчик INTERRUPTION;
- UN_CHECK проверка того, содержат ли аргументы, с которыми была вызвана программа /un.

Ход работы

Написание исходного кода производилось в редакторе vscode на базе операционной системы Windows 10, сборка и отладка производились в эмуляторе DOSBox.



Рисунок 1 — Вывод программы int.exe после первого запуска

```
Interruption was loaded

118 INTER COUNT

F:\SAK_LR4>BIN_F.COM

Available memory: 640 kbytes

Extended memory: 15360 kbytes

MCBs:

MCB 1

Block is occupied by MS DOS, size = 16 bytes; occupied by: no info

MCB 2

Block is free, size = 64 bytes; occupied by: no info

MCB 3

Block is owned by PSP = 0040, size = 256 bytes; occupied by: no info

MCB 4

Block is owned by PSP = 0192, size = 144 bytes; occupied by: no info

MCB 5

Block is owned by PSP = 0192, size = 736 bytes; occupied by: INTER

MCB 6

Block is owned by PSP = 01CB, size = 144 bytes; occupied by: no info

MCB 7

Block is owned by PSP = 01CB, size = 1136 bytes; occupied by: BIN_F

MCB 8

245 INTER COUNTsize = 646848 bytes; occupied by: no info

F:\SAK_LR4>
```

Рисунок 2 — Вывод программы free.com после выполнения int.exe

Как видно из рисунка, процедура прерывания осталось резидентной в памяти.

```
F:\SAK_LR4>inter
Interruption was loaded
41 INTER COUNT
F:\SAK_LR4>inter
Interruption was already loaded
80 INTER COUNT
F:\SAK_LR4>
```

Рисунок 3 — Вывод программы int.exe при повторном запуске На рисунке 3 показано, что при повторном запуске программа выводит сообщение о том, что резидентный обработчик уже загружен.

```
:\SAK_LR4>inter
Interruption was loaded
41 INTER COUNT
F:\SAK_LR4>inter
Interruption was already loaded
F:\SAK_LR4>inter /un
Interruption was unloaded
F:\SAK_LR4>BIN_F.COM
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 15360 kbytes
MCBs:
MCB 1
Block is occupied by MS DOS, size = 16 bytes; occupied by: no info
Block is free, size = 64 bytes; occupied by: no info
мсв з
Block is owned by PSP = 0040, size = 256 bytes; occupied by: no info
MCB 4
Block is owned by PSP = 0192, size = 144 bytes; occupied by: no info
Block is owned by PSP = 0192, size = 1136 bytes; occupied by: BIN_F
Block is free, size = 647760 bytes; occupied by: no info
F:\SAK_LR4>
```

Рисунок 4 - Вывод программы free.com после выполнения int.exe с ключом выгрузки

Из рисунка 4 видно, что после выгрузки резидентного обработчика из памяти вся занятая им память была освобождена.

```
F:\SAK_LR4>inter
Interruption was loaded
21 INTER COUNT
F:\SAK_LR4>inter /un
Interruption was unloaded
F:\SAK_LR4>inter /un
Interruption wasn't loaded
F:\SAK_LR4>_
```

Рисунок 5 — Вывод программы int.exe при повторном запуске с ключом выгрузки

Как видно из рисунка 5, при выгрузке резидентного обработчика было выведено сообщение, а также при запросе повторной выгрузки было показано, что резидентный обработчик не загружен.

Вывод.

В результате выполнения данной лабораторной работы была изучена работа прерываний от системного таймера, а также механизм загрузки и выгрузки резидентных обработчиков.

Контрольные вопросы.

Как реализован механизм прерывания от часов:

Аппаратное прерывание int 8h срабатывает 1193180/65536 раз в секунду. Стандартный обработчик этого прерывания увеличивает счётчик и вызывает другое прерывание — 1Ch. По умолчанию оно указывает на команду IRET. Во время выполнения этих двух прерываний не вызываются другие.

Какого типа прерывания использовались в программе:

В программе использовались по большей части программные прерывания, такие как int 21h и 10h. Написанный обработчик применялся к асинхронному аппаратному прерыванию, 1Ch, прерыванию от таймера.

приложение а

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. INT.ASM

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK

CODE SEGMENT

INTERRUPT PROC FAR

jmp INT_START

INT_DATA:

SUB STACK dw 128 dup(0)

INTERRUPTIONS INFO db "interruptions "

INT_CODE dw 42025

INTERRUPTIONS dw 0

KEEP IP dw 0

KEEP CS dw 0

KEEP_PSP dw 0

KEEP SS dw 0

KEEP_SP dw 0

TEMP dw 0

```
INT START:
```

mov KEEP SS, ss

mov KEEP_SP, sp

mov TEMP, seg INTERRUPT

mov ss, TEMP

mov sp, offset SUB STACK

add sp, 256

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

push es

push ds

push bp

INT SETUP:

mov ax, seg INTERRUPT

mov ds, ax

mov es, ax

INT_SAVE_CURSOR:

mov ah, 03h

```
mov bh, 0h
     int 10h
   push dx
INT_ADD:
    mov si, offset INTERRUPTIONS
    mov ah, [si]
   mov al, [si + 1]
    inc ax
    mov [si], ah
    mov [si + 1], al
INT_PREP_TO_DEC:
  xor dx, dx
  mov bx, 10
xor cx, cx
INT_TO_DEC_CYCLE:
div bx
push dx
xor dx, dx
inc cx
cmp ax, 0h
jnz INT_TO_DEC_CYCLE
```

mov ah, 2

mov bh, 0

mov dh, 23

mov dl, 0

int 10h

INT_PRINT_NUM:

pop ax

or al, 30h

push cx

mov ah, 09h

mov bl, 2h

mov bh, 0

mov cx, 1

int 10h

mov ah, 2

mov bh, 0

add dx, 1

int 10h

pop cx

INT_PRINT_STRING:

mov bp, offset INTERRUPTIONS INFO

mov ah, 13h

mov al, 1h

mov bl, 2h

mov bh, 0

mov cx, 19

int 10h

INT_LOAD_CURSOR:

pop dx

mov ah, 02h

mov bh, 0h

int 10h

INT END:

pop bp

pop ds

pop es

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

mov ss, KEEP_SS

mov sp, KEEP SP

mov al, 20h

out 20h, al

iret

INTERRUPT ENDP

LAST BYTE:

LOAD PROC

push ax

push bx

push cx

push dx

push es

push ds

mov ah, 35h

mov al, 1Ch

int 21h

mov KEEP_IP, bx

mov KEEP_CS, es

mov dx, offset INTERRUPT

mov ax, seg INTERRUPT

mov ds, ax

mov ah, 25h

mov al, 1Ch

int 21h

pop ds

mov dx, offset LAST BYTE

add dx, 100h

mov cl, 4h

shr dx, cl

inc dx

mov ah, 31h

int 21h

pop es

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

LOAD ENDP

UNLOAD PROC

push ax

push bx

push dx

push ds

push es

push si

mov ah, 35h

mov al, 1Ch

int 21h

mov si, offset KEEP_IP

sub si, offset INTERRUPT

mov dx, es:[bx + si]

```
mov si, offset KEEP_CS
sub si, offset INTERRUPT
mov ax, es:[bx + si]
```

push ds
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 1Ch
int 21h
pop ds

mov si, offset KEEP_PSP

sub si, offset INTERRUPT

mov ax, es:[bx + si]

mov es, ax

push es

mov ax, es:[2Ch]

mov es, ax

mov ah, 49h

int 21h

pop es
mov ah, 49h
int 21h

pop si

pop es

pop ds

pop dx

pop bx

pop ax

sti

ret

UNLOAD ENDP

INT CHECK PROC

push ax

push bx

push si

mov ah, 35h

mov al, 1Ch

int 21h

mov si, offset INT_CODE

sub si, offset INTERRUPT

mov ax, es:[bx + si]

cmp ax, INT_CODE

jne INT CHECK END

mov INT LOADED, 1

INT_CHECK_END:

pop si

pop bx

pop ax

ret

INT_CHECK ENDP

TAIL_CHECK PROC

cmp byte ptr es:[82h], '/'

jne CL CHECK END

cmp byte ptr es:[83h], 'u'

jne CL CHECK END

cmp byte ptr es:[84h], 'n'

jne CL CHECK END

mov TAIL_UN, 1

CL_CHECK_END:

ret

TAIL_CHECK ENDP

PRINT_STRING PROC NEAR

push ax

mov ah, 09h

int 21h

pop ax

ret

PRINT_STRING ENDP

MAIN PROC

push ds

xor ax, ax

push ax

mov ax, DATA

mov ds, ax

mov KEEP_PSP, es

call TAIL_CHECK

call INT_CHECK

cmp TAIL_UN, 1

je INT_UNLOAD

cmp INT LOADED, 1

jne INT LOAD

mov dx, offset IS_LOADED_INFO

call PRINT_STRING

jmp MAIN END

INT_LOAD:

mov dx, offset LOADED_INFO

call PRINT STRING

call LOAD

jmp MAIN_END

INT UNLOAD:

cmp INT LOADED, 1

jne NOT EXIST

call UNLOAD

mov dx, offset NOT_LOADED_INFO

call PRINT_STRING

jmp MAIN END

NOT_EXIST:

mov dx, offset IS NOT LOADED INFO

call PRINT_STRING

MAIN_END:

xor al, al

mov ah, 4Ch

int 21h

MAIN ENDP

CODE ENDS

ASTACK SEGMENT STACK

dw 128 dup(0)

ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

LOADED_INFO db "Interruption was loaded", 10, 13,

"\$"

"\$"

NOT_LOADED_INFO db "Interruption was unloaded\$"

IS_NOT_LOADED_INFO db "Interruption is not loaded\$"

INT LOADED db 0

TAIL UN db 0

DATA ENDS

END MAIN