МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 9381			Судаков Е.В.
Преподаватель			—— Ефремов М.А
	Сані	кт-Петербург	

Цель работы: Исследование структур данных и работы функций управления памятью ядра операционной системы.

Необходимые сведения для составления программы

Учет занятой и свободной памяти ведётся при помощи списка блоков управления памятью MCB (Memory Control Block). MCB занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

Структура МСВ	показана на	рисунке	1.
---------------	-------------	---------	----

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля	
00h	1	тип MCB: 5Ah, если последний в списке, 4Dh, если не последний	
01h	2	4Dh, если не последний Сегментный адрес PSP владельца участка памяти, либо 0000h - свободный участок, 0006h - участок принадлежит драйверу ОS XMS UMB 0007h - участок является исключенной верхней памятью драйверов 0008h - участок принадлежит MS DOS FFFAh - участок занят управляющим блоком 386MAX UMB FFFDh - участок заблокирован 386MAX FFFEh - участок принадлежит 386MAX UMB	
03h	2	Размер участка в параграфах	
05h	3	Зарезервирован	
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS, то в нем системный код "SD" - если участок принадлежит MS DOS, то в нем системные данные	

Рисунок 1 – Структура МСВ

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим МСВ можно определить местоположение следующего МСВ в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить используя функцию 52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить обращаясь к ячейкам CMOS, как показано на рисунке 2.

```
mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS out 70h, AL in AL,71h; чтение младшего байта mov BL, AL; размера расширенной памяти mov AL, 31h; запись адреса ячейки CMOS out 70h, AL in AL,71h; чтение старшего байта; размера расширенной памяти
```

Рисунок 2 – Определение размера расширенной памяти

Ход работы:

- Необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:
 - 1. Количество доступной памяти.
 - 2. Размер расширенной памяти.
 - 3. Выводит цепочку блоков управления памятью.

Адреса при выводе представляются шестнадцатеричными числами. Объём памяти функциями управления памятью выводится в параграфах. Необходимо преобразовать его в байты и выводить в виде десятичных чисел. Последние восемь байт МСВ выводятся как символы, не следует преобразовывать их в шестнадцатеричные числа.

- Далее необходимо изменить программу таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает. Для этого используйте функцию 4Ah прерывания 21h (пример в разделе «Использование функции 4AH»). Хвост командной строки в символьном виде.
- Затем необходимо изменить программу еще раз таким образом, чтобы после освобождения памяти, программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н.

• Далее нужно изменить первоначальный вариант программы, запросив 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н до освобождения памяти. Оформить отчёт и ответить на контрольные вопросы.

Описание функций

Название	Назначение
TETR_TO_HEX	Перевод числа из 2-ой в 16-ую с/с (1/2 байта)
BYTE_TO_HEX	Перевод числа из 2-ой в 16-ую с/с (1 байт)
WRD_TO_HEX	Перевод числа из 2-ой в 16-ую с/с (2 байта)
BYTE_TO_DEC	Перевод числа из 2-ой в 10-ую с/с (1 байт)
WRD_TO_DEC	Перевод числа из 2-ой в 10-ую с/с (2 байта)
PRINT_SYMB	Вывод символа на экран
AVAILABLE_MEM ORY_SIZE	Вывод количества доступной памяти
EXTENDED_MEM ORY_SIZE	Вывод размера расширенной памяти
PRINT_LIST_MSB	Выводит цепочку блоков управления памятью.

Результат работы обычной версии программы представлен на рисунке 3.

```
F:\>lab3_1.com
Available memory: 648912b
Extended memory:
                 15360kb
List of MCB:
1CB type: 4Dh
               PSP adress: 0008h
                                        Size:
CB type: 4Dh
               PSP adress: 0000h
                                                    64 b
                                        Size:
CB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                        Size:
                                                   256 Ъ
CB type: 4Dh
               PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                   144 в
 CB type: 5Ah
               PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                648912 Ъ
                                                                LAB3_1
```

Рисунок 3 – Результат работы обычной версии программы

Результат работы программы после освобождения неиспользуемой памяти представлен на рисунке 4. Можно заметить, что размер блока, отведённого программе, уменьшился и образовался свободный участок

памяти.

```
F:\>lab3_2.com
Available memory: 648912b
Extended memory:
                   15360kb
List of MCB:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0008h
                                        Size:
                                                    16 b
               PSP adress: 0000h
MCB type: 4Dh
                                        Size:
                                                    64 b
1CB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                        Size:
                                                   256 Ъ
               PSP adress: 0192h
1CB type: 4Dh
                                        Size:
                                                   144 b
CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                   800 Ъ
                                                                 LAB3_2
                                                                    ZtŶî
 CB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                648096 Ъ
```

Рисунок 4 — Результат работы программы после освобождения неиспользуемой памяти

Результат работы программы после освобождения неиспользуемой памяти и запроса 64Кб показан на рисунке 5. Можно заметить, что размер участка свободной памяти уменьшился на 64Кб и образовался участок памяти в 64Кб, запрошенной программой.

```
F:\>lab3_3.com
A∨ailable memory:
                   648912Ъ
Extended memory:
                   15360kb
List of MCB:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                         Size:
                                                      16 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                         Size:
                                                      64 b
1CB type: 4Dh
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                                     256 Ъ
                                         Size:
                PSP adress: 0192h
                                                     144 Ь
                                         Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                     848 Ъ
                                                                   LAB3_3
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                   65536 Ъ
                                                                   LAB3 3
1CB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                         Size:
                                                  582496 Ъ
                                                                   crosoft
```

Рисунок 5 — Результат работы программы после освобождения неиспользуемой памяти и запроса 64Кб

Попытка запроса выделения 64Кб памяти до освобождения неиспользуемой памяти завершается неудачей. Результат работы программы

показан на рисунке 6.

```
F:\>lab3 4.com
                   648912Ъ
Available memory:
Error! Memory can not be allocated!
Extended memory:
                   15360kb
List of MCB:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                         Size:
                                                      16 b
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                         Size:
                                                     64 b
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                         Size:
                                                     256 Ъ
CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                     144 Ь
CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                     848 Ъ
                                                                  LAB3_4
 CB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                         Size:
                                                  648048 Ъ
                                                                  LAB3_3
```

Рисунок 6 – Результат работы программы при попытке выделение 64 Кб памяти до освобождения неиспользуемой памяти

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что означает «доступный объем памяти»?

Доступный объем памяти — количество памяти, которое загрузчик выделяет программе при загрузке в основную память, после чего программа сама распоряжается этой памятью с помощью тех же функций, что использовал загрузчик. Поэтому программа может освободить не используемую память, или запросить расширение текущего объема памяти. Если программа запрашивает слишком большой объем памяти (больше, чем размер ее доступной памяти) система откажет ей в этом.

2. Где МСВ блок Вашей программы в списке?

В первой версии программы он занимает последние два пункта в конце списка: первый – окружение среды, второй принадлежит программе, которая была последней загружена в память и обладает всем объемом свободной ранее памяти.

Во второй версии, МСВ блок так же четвертый и пятый в списке, но уже не последний. Последним является блок, освобожденной программой памяти.

В третьей версии, блок так же четвертый и пятый в списке, но после него располагаются блок, памяти в 64Кб, выделенный по запросу программы и после – блок свободной памяти.

В четвертой версии ситуация аналогична ситуации во второй версии, так как запрос выделения памяти завершился неудачей

3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

В первом случае программа занимает 648912 байт + 144 байт = 649056 байт.

Во втором -800 байт +144 байт = **944 байт** .

В третьем -144 байт + 848 байт + 64 Кб, выделенные ей по требованию = 66528 байт .

В четвертом -848 байт +144 байт = **992 байта.**

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.