МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр. 9381	Игнашов В.М.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Задание.

«Истина познается в сравнении», как говорили древние. К счастью, у нас есть возможность исследовать в одной системе два различных формата модулей, лучше ТКНОП загрузочных сравнить ИХ И система программирования и управляющая программа обращаются с ними. Система программирования включает компилятор с языка ассемблер (часто называется, просто, ассемблер), который изготавливает объектные модули. Компоновщик (Linker) по совокупности объектных модулей, изготавливает загрузочный модуль, а также, функция ядра – загрузчик, которая помещает программу в основную память и запускает на выполнение. Все эти компоненты согласованно работают для изготовления и выполнения загрузочных модулей разного типа. Для выполнения лабораторной работы сначала нужно изготовить загрузочные модули.

Шаг 1. Напишите текст исходного .COM модуля, который определяет тип РС и версию системы. Это довольно простая задача и для тех, кто уже имеет опыт программирования на ассемблере, это будет небольшой разминкой. Для тех, кто раньше не сталкивался с программированием на ассемблере, это неплохая задача для первого опыта. За основу возьмите шаблон, приведенный в разделе «Основные сведения». Необходимые сведения о том, как извлечь требуемую информацию, представлены в следующем разделе. Ассемблерная программа должна читать содержимое предпоследнего байта ROM BIOS, по таблице, сравнивая коды, определять тип РС и выводить строку с названием модели. Если код не совпадает ни с одним значением, то двоичный код переводиться в символьную строку, содержащую запись шестнадцатеричного числа и выводиться на экран в виде соответствующего сообщения. Затем определяется версия системы. Ассемблерная программа должна по значениям

регистров AL и AH формировать текстовую строку в формате хх.уу, где хх - номер основной версии, а уу - номер модификации в десятичной системе счисления, формировать строки с серийным номером ОЕМ и серийным номером пользователя. Полученные строки выводятся на экран. Отладьте полученный исходный модуль. Результатом выполнения этого шага будет «хороший» .СОМ модуль, а также необходимо построить «плохой» .ЕХЕ, полученный из исходного текста для .СОМ модуля.

- **Шаг 2**. Напишите текст исходного .EXE модуля, который выполняет те же функции, что и модуль в Шаге 1 и постройте и отладьте его. Таким образом, будет получен «хороший» .EXE.
- **Шаг 3**. Сравните исходные тексты для .COM и .EXE модулей. Ответьте на контрольные вопросы «Отличия исходных текстов COM и EXE программ».
- **Шаг 4**. Запустите FAR и откройте (F3/F4) файл загрузочного модуля .COM и файл «плохого» .EXE в шестнадцатеричном виде. Затем откройте (F3/F4) файл загрузочного модуля «хорошего» .EXE и сравните его с предыдущими файлами. Ответьте на контрольные вопросы «Отличия форматов файлов COM и EXE модулей».
- **Шаг 5**. Откройте отладчик TD.EXE и загрузите .COM. Ответьте на контрольные вопросы «Загрузка COM модуля в основную память». Представьте в отчете план загрузки модуля .COM в основную память.
- **Шаг 6**. Откройте отладчик TD.EXE и загрузите «хороший» .EXE. Ответьте на контрольные вопросы «Загрузка «хорошего» EXE модуля в основную память».
- **Шаг 7**. Оформление отчета в соответствии с требованиями. В отчете необходимо привести скриншоты. Для файлов их вид в шестнадцатеричном виде, для загрузочных модулей в отладчике.

Выполнение работы.

Используя шаблон из методических указаний был написан исходный текст сот-модуля. С помощью программных пакетов TASM и TLINK был

получен «хороший» загрузочный модуль COM и с помощью MASM и LINK был получен плохой загрузочный модуль EXE.

```
F: \>tasm lr1.asm
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International
Assembling file:
                   lr1.asm
Error messages:
                   None
Warning messages:
                   None
Passes:
                   1
Remaining memory:
                  473k
F: N>tlink /t lr1.obj
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
F:\>lr1.com
PC Type: FC
Modification number: 5.0
OEM: 255
Serial Number: 000000
```

lr1.com

```
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.
Run File [LR1.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment
F:\>lr1.exe
         FC
                                  5 0
                                               255
                                                                   000000
             θό PC Type:
                     5 0
                                 255
                                                      000000
θό PC Type:
     255
                         000000
                                                     θό PC Type:
               000000
                                           θό PC Type:
```

lr1.exe

Также был переписан код для ехе-модуля, который работает идентично comмодулю – «хороший» ехе-модуль

lr1_.exe

```
Object filename [lr1_.0BJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

49968 + 459342 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

F:\>link lr1_.obj

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [LR1_.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:

F:\>lr1_.exe
PC Type: FC
Modification number: 5.0
OEM: 0
Serial Number: 0000000
```

Ответы на контрольные вопросы:

Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ

- 1) Сколько сегментов должна содержать СОМ-программа? 1
- 2) ЕХЕ-программа? любое количество
- 3) Какие директивы должны обязательно быть в тексте СОМ-программы?
 - Директива ASSUME сообщение транслятору о том, какие сегменты использовать в соответствии с какими регистрами, т.к. сегменты сами по себе равноправны. Директива ORG 100h, задающая смещение для всех адресов программы для префикса программного сегмента
- 4) Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе? В СОМ-программе можно использовать только пеат-переходы из-за наличия только 1 сегмента. Команды с адресом сегмента также нельзя использовать, тк он до загрузки неизвестен.

Отличия форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей

1) Какова структура файла COM? С какого адреса располагается код? – **Состоит из команд, функций и данных. С 0 адреса**

- 2) Какова структура файла «плохого» EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с 0 адреса? Данные и код содержатся в одном сегменте. Код с адреса 300h. С 0 адреса информация о том, что это EXE-файл
- 3) Какова структура файла «хорошего» ЕХЕ? Чем он отличается от «плохого» ЕХЕ файла? В хорошем ехе-файле стек и код разделены по сегментам и не имеется директивы ORG 100h(под префикс программного сегмента) код начинается с адреса 200h

Загрузка СОМ модуля в основную память

- 1) Какой формат загрузки модуля COM? С какого адреса располагается код? Код с адреса 100h, сегментные регистры указывают на начало префикса программного сегмента после загрузки
- 2) Что располагается с адреса 0? Префикс программного сегмента
- 3) Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают? Сегментные регистры имеют значения, соответствующие сегменту, в который был помещен модуль. 48DD(PSP), так как один и тот же сегмент памяти
- 4) Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса? Указатель стека в конце сегмента, занимает неиспользованную память, адреса меняются от FFFEh к 0000h

Загрузка «хорошего» EXE модуля в основную память

- 1) Как загружается «хороший» ЕХЕ? Какие значения имеют сегментные регистры? Создается префикс программного сегмента, в начальный сегмент записывается загрузочный модуль, таблица настройки в рабочую память. Каждый сегмент прибавляет сегментный адрес начального сегмента данных. Далее определяются значения сегментных регистров. DS и ES начало PSP(48DD), CS Начало команд(4932). SS начало стека(48ED)
- 2) На что указывают регистры DS и ES? DS и ES начало PSP(48DD)
- 3) Как определяется стек? В отличие от СОМ стек определяется при объявлении его сегмента, выделяется указанная память.

4) Как определяется точка входа? — директивой END с адресом, с которого начинается выполнение программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lr1.asm

```
; Шаблон текста программы на ассемблере для модуля типа .СОМ
TESTPC SEGMENT
    ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
    ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
                  db 'PC Type: ', 0dh, 0ah, '$'
PC Type
                 'Modification number: . ', 0dh, 0ah,'$' db 'OEM: ', 0dh, 0ah, '$'
Mod_numb db
OEM
            db 'Serial Number: ', Odh, Oah, '$'
S numb
;ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
    and AL, OFh
    cmp AL,09
    jbe NEXT
    add AL,07
NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа шестн. числа в AX
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
    xchq AL, AH
    mov CL, 4
    shr AL, CL
    call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
    рор СХ ; в АН младшая
    ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
    push BX
    mov BH, AH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    dec DI
    mov AL, BH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
```

```
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
          push CX
          push DX
          xor AH, AH
          xor DX, DX
          mov CX, 10
     loop bd: div CX
          or DL,30h
          mov [SI], DL
          dec SI
          xor DX, DX
          cmp AX, 10
          jae loop bd
          cmp AL,00h
          je end l
          or AL, 30h
          mov [SI], AL
     end_1: pop DX
          pop CX
          ret
     BYTE TO DEC ENDP
     ;-----
     ; КОД
     BEGIN:
     ; PC Type
          push es
          push bx
          push ax
          mov bx, 0F000h
          mov es, bx
          mov ax, es:[0FFFEh]
          mov ah, al
          call BYTE TO HEX
          lea bx, PC Type
          mov [bx+9], ax; смещение по колву символов, записали в РС Туре
по адресу
          pop ax
          pop bx
          pop es
          mov ah, 30h; Воспользуемся функцией получения информации о MS
DOS
          int 21h
     ; Mod numb
          push ax
          push si
          lea si, Mod numb; в si адрес Mod numb
          add si, 21; Сместимся на 21 символ
          call BYTE TO DEC; al - Basic version number
          add si, 3; Еще на три
          mov al, ah
          call BYTE TO DEC; al - Modification number
          pop si
          pop ax
     ;OEM
          mov al, bh
          lea si, OEM
          add si, 7
```

```
call BYTE TO DEC; al - OEM number
;S_numb
     mov al, bl
     call BYTE TO HEX; al - 24b number
     lea di, S numb
     add di, 1\overline{5}
     mov [di], ax
     mov ax, cx
     lea di, S numb
     add di, 20
     call WRD TO HEX
;Output
     mov AH,09h
     lea DX, PC Type
     int 21h
     lea DX, Mod_numb
     int 21h
     lea DX, OEM
     int 21h
     lea DX, S numb
     int 21h
; Выход в DOS
     xor AL, AL
     mov AH,4Ch
     int 21H
TESTPC ENDS
     END START ; конец модуля, START - точка входа
Название файла: lr1 .asm
AStack SEGMENT STACK
AStack ENDS
DATA SEGMENT
                     db 'PC Type: ', 0dh, 0ah, '$'
PC Type
                    'Modification number: . ', Odh, Oah, '$'
Mod numb
              db
                    db 'OEM: ', Odh, Oah, '$'
OEM
                     'Serial Number:
                                          ', 0dh, 0ah, '$'
S numb
             db
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
;ПРОЦЕДУРЫ
TETR TO HEX PROC near
     and AL, OFh
     cmp AL,09
     jbe NEXT
     add AL,07
NEXT: add AL, 30h
     ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа шестн. числа в AX
     push CX
     mov AH, AL
     call TETR TO HEX
```

```
xchg AL, AH
     mov CL, 4
     shr AL, CL
     call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
     рор СХ ;в АН младшая
     ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE TO HEX
     mov [DI],AH
     dec DI
     mov [DI], AL
     dec DI
    mov AL, BH
     call BYTE TO HEX
     mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI], AL
     pop BX
     ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
     push CX
     push DX
     xor AH, AH
     xor DX, DX
    mov CX,10
loop bd: div CX
     or DL,30h
     mov [SI], DL
     dec SI
     xor DX, DX
     cmp AX,10
     jae loop_bd
     cmp AL,00h
     je end l
     or AL, 30h
     mov [SI], AL
end 1: pop DX
    pop CX
    ret
BYTE TO DEC ENDP
;-----
; КОД
main:
     push ds
     sub ax, ax
     push ax
    mov ax, DATA
    mov ds, ax
; PC Type
     push es
     push bx
```

```
push ax
           mov bx, 0F000h
           mov es, bx
           mov ax, es:[0FFFEh]
           mov ah, al
           call BYTE TO HEX
           lea bx, PC Type
           mov [bx+9], ax; смещение по колву символов, записали в РС Туре
по адресу
           pop ax
           pop bx
           pop es
           mov ah, 30h; Воспользуемся функцией получения информации о MS
DOS
           int 21h
     ;Mod numb
           push ax
           push si
           lea si, Mod numb; в si адрес Mod numb
           add si, 21; Сместимся на 21 символ
           call BYTE TO DEC; al - Basic version number
           add si, 3; Еще на три
           mov al, ah
           call BYTE TO DEC; al - Modification number
           pop si
           pop ax
     ;OEM
           mov al, bh
           lea si, OEM
           add si, 7
           call BYTE_TO_DEC; al - OEM number
     ;S numb
           mov al, bl
           call BYTE TO HEX; al - 24b number
           lea di, S numb
           add di, 1\overline{5}
           mov [di], ax
           mov ax, cx
           lea di, S numb
           add di, 2\overline{0}
           call WRD TO HEX
     ;Output
           mov AH,09h
           lea DX, PC_Type
           int 21h
           lea DX, Mod numb
           int 21h
           lea DX, OEM
           int 21h
           lea DX, S numb
           int 21h
      ; Выход в DOS
           xor AL, AL
           mov AH, 4Ch
```

int 21H CODE ENDS END main