МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: Обработка стандартных прерываний.

Студентка гр. 9381	Москаленко Е.М
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определённые вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передаёт управление и выполняет соответствующие действия.

В данной лабораторной работе №4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определённые интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определённым значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Ход работы.

- 1) Был написан и отлажен программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет следующие функции:
 - 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
 - 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - 4. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 2) Далее отлаженная программа была запущена. Можно убедиться, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания

отображается на экране. Для проверки размещения прерывания в памяти была запущена программа лабораторной работы №3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ.

- 3) Отлаженная программа была запущена еще раз. Убедилась, что она определяет установленный обработчик прерываний.
- 4) Отлаженная программа была запущена с ключом выгрузки. Убедилась, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также была запущена программа лабораторной работы №3.

Функции и структуры данных.

Названия переменных	Описание
PSP_1	Хранит старое значение ES до того, как
	программа была оставлена резидентной в
	памяти.
KEEP_CS	Переменная для хранения сегмента
	прерывания
KEEP_IP	Переменная для хранения смещения
	прерывания
INTERRUPTION_SET	Переменная для хранения количества
	вызванных прерываний
INT_COUNT	Строка «Interrupts call count:»
Not_loaded	Строка «Interruption not loaded»
Restored	Строка «Interruption was restored»
Loaded	Строка «Interruption is loaded»
Load_process	Строка «Interruption is loading now»

Названия функций	Описание
NEW_INTERRUPTION	Собственный обработчик прерывания.
	Выводит количество прерываний,
	которые были вызваны.
CHECK_SETTING	Функция проверяет, установлен ли
	разработанный вектор прерывания
CHECK_LOAD	Загрузка или выгрузка (проверка
	параметра \un)
LOAD_INTERRUPTION	Функция устанавливает новые
	обработчики прерывания, используя
	функцию 25h прерывания int 21h
UNLOAD_INTERRUPTION	Функция восстанавливает сохранённые
	заранее обработчики прерываний и
	выгружает резидентную программу
PRINT	Выводит строку на экран

Результат работы программы.

1) Был запущен модуль lb4.exe. На экране появился счётчик, в котором показано, сколько раз было вызвано прерывание. Вывелось сообщение о загрузке прерывания в память.

На рисунке показан результат программы:

```
DOSBox 0.74-3-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.
Object filename [lb4.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:
 49902 + 453263 Bytes symbol space free
      0 Warning Errors
      O Severe Errors
F:/>link lb4
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.
Run File [LB4.EXE]: 1b4
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
F:\>1b4
Interruption is loading now.
```

2) Чтобы проверить размещение прерывания в памяти, был запущен модуль 3-ей лабораторной работы lab3 1.com.

Как результат, МСВ блок программы расположен 5-ым по порядку:

```
F:\>lab3 1.com
A∨ailable memory: 648128 b
Memory request failed
Extended memory:
                    15360 КЪ
List of MCB:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                         Size:
                                                     16 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                                     64 b
                                         Size:
                                         Size:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                                    256 Ъ
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                    144 Ь
MCB type: 4Dh
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                         Size:
                                                    608 Ъ
                                                                  LB4
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 01C3h
                                                    144 Ь
                                         Size:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 01C3h
                                         Size:
                                                    896 Ъ
                                                                  LAB3 1
                                         Size:
                                                 647216 Ъ
MCB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                                                  •B 3 ôff≈
```

3) Далее вновь запустила lab4.exe. На экран вывелось сообщение о том, что прерывание уже находится в памяти.

Результат на рисунке:

```
F:\>lab4
The interrupt is loaded.
```

4) Чтобы выгрузить обработчик прерывания из памяти, модуль lab4.exe был запущен с параметром /un:

```
F:\>lab4 /un
Interruption was restored.
```

Модуль lab3_1.com был вновь запущен для проверки того, что обработчик прерывания выгружен и память, занятая резидентом, была освобождена.

На рисунке показан результат программы. Как видно, МСВ блока программы lb4 нет в списке:

```
:\>lab3_1.com
Available memory: 648912 b
Memory request failed
Extended memory:
                   15360 Kb
List of MCB:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0008h
                                       Size:
                                                  16 b
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0000h
                                       Size:
                                                  64 b
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                       Size:
                                                  256 Ъ
*CB type: 4Dh PSP adress: 0192h
                                       Size:
                                                  144 b
MCB type: 4Dh PSP adress: 0192h
                                                              LAB3_1
                                       Size:
                                                  896 Ъ
CB type: 5Ah
               PSP adress: 0000h
                                       Size:
                                               648000 Ъ
```

Выводы.

В ходе лабораторной работы была исследована обработка стандартных прерываний, а также построен обработчик прерываний сигналов таймера, которые генерируются аппаратурой через определённые интервалы времени. Программа загружает и выгружает резидент, а также производится проверка флагов и загрузки прерывание в память.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Аппаратное прерывание от таймера происходит каждые 55 мс. Порядок действий:

- 1. Сохраняется содержимое регистров
- 2. Определяется источник прерывания (по номеру источника прерывания определяется смещение в таблице векторов прерываний)
- 3. Первые 2 байта помещаются в IP, второе 2 байта в CS
- 4. Передаётся управление по адресу CS:IP
- 5. Происходит обработка прерывания
- 6. возврат управления прерванной программе

2 .Какого типа прерывания использовались в работе?

Были использованы **аппаратные** (возникают как реакция микропроцессора на физический сигнал от некоторого устройства) прерывания: **int 1Ch**

А также **пользовательские** (вызываются искусственно с помощью соответствующей команды из программы (int), предназначены для выполнения некоторых действий операционной системы): **int 21h** (для работы с клавиатурой), **int 10h** (для работы с экраном)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

исходный код

Файл lb4.asm

```
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: SSTACK
SSTACK SEGMENT STACK
     DW 64 DUP(?)
SSTACK ENDS
DATA SEGMENT
     Not loaded db "Interruption not loaded.", ODh, OAh, '$'
     Restored db "Interruption was restored.", ODh, OAh, '$'
     Loaded db "The interrupt is loaded.", ODh, OAh, '$'
     Load process db "Interruption is loading now.", ODh, OAh, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
NEW INTERRUPTION PROC FAR
     jmp START
                                                              ; 3
     PSP 1 dw 0
     PSP 2 dw 0
                                                             ; 5
     KEEP CS dw 0
                                                    ; 7 segment storage
     KEEP IP dw 0
                                                       ; 9 storing the
interrupt offset
     INTERRUPTION SET dw 0FEDCh
                                                           ; 11
     INT COUNT db 'Interrupts call count: 0000 $'; 13
START:
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     mov ah, 3h
                         ; read the position of cursor
     mov bh, 0h
     int 10h
                                      ; print the information about
interrupt
     push dx
     mov ah, 2h
     mov bh, 0h
     mov dx, 220h
     int 10h
     push si
     push cx
     push ds
     mov ax, SEG INT COUNT
     mov ds, ax
     lea si, INT COUNT
     add si, 1Ah
```

```
mov ah, [si]
     inc ah
     mov [si], ah
     cmp ah, 3Ah
     jne END_CALC
     mov ah, 30h
     mov [si], ah
     mov bh, [si-1]
     inc bh
     mov [si-1], bh
     cmp bh, 3Ah
     jne END CALC
     mov bh, 30h
     mov [si-1], bh
     mov ch, [si-2]
     inc ch
     mov [si-2], ch
     cmp ch, 3Ah
     jne END CALC
     mov ch, 30h
     mov [si-2], ch
     mov dh, [si-3]
     inc dh
     mov [si-3], dh
     cmp dh, 3Ah
     jne END CALC
     mov dh, 30h
     mov [si-3], dh
END CALC:
 pop ds
 pop cx
     pop si
     push es
     push bp
     mov ax, SEG INT_COUNT
     mov es, ax
     lea ax, INT COUNT
     mov bp, ax
     mov ah, 13h
     mov al, 0h
     mov cx, 1Dh
     mov bh, 0
     int 10h
     pop bp
     pop es
     pop dx
     mov ah, 2h
     mov bh, 0h
     int 10h
     pop dx
```

```
pop cx
     pop bx
     pop ax
     iret
NEW INTERRUPTION ENDP
NEED MEM AREA PROC
NEED MEM AREA ENDP
; check whether the interrupt vector is set
CHECK SETTING PROC NEAR
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     mov dx, es: [bx + 11]
     cmp dx, 0FEDCh
     je INT_IS_SET mov al, Oh
     jmp POP REG
INT IS SET:
     mov al, 01h
     jmp POP REG
POP REG:
     pop es
     pop dx
     pop bx
     ret
CHECK SETTING ENDP
; load or unload (checking \un)
CHECK LOAD PROC NEAR
     push es
     mov ax, PSP 1
     mov es, ax
     mov bx, 82h
     mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, '/'
     jne NULL CMD
     mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, 'u'
     jne NULL CMD
     mov al, es:[bx]
```

```
inc bx
     cmp al, 'n'
     jne NULL CMD
     mov al, 0001h
NULL CMD:
     pop es
     ret
CHECK LOAD ENDP
LOAD INTERRUPTION PROC NEAR ; loading new interrupt handlers
  push ax
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     mov KEEP IP, bx
     mov KEEP CS, es
     push ds
     lea dx, NEW INTERRUPTION ; offset for the procedure in dx
     mov ax, seg \operatorname{NEW}_{-}\operatorname{INTERRUPTION}; segment of the procedure
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
                                                                     ;
setting the vector
     mov al, 1Ch
                                                                     ;
number of the vector
     int 21h
                                                                           ;
changing the interrupt
     pop ds
     lea dx, Load process
     call PRINT
     pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
LOAD INTERRUPTION ENDP
UNLOAD INTERRUPTION PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 1Ch
     int 21h
```

```
cli
     push ds
     mov dx, es: [bx + 9]
     mov ax, es: [bx + 7]
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
     mov al, 1Ch
     int 21h
     pop ds
     sti
     lea dx, Restored
     call PRINT
     push es
     mov cx, es: [bx + 3]
     mov es, cx
     mov ah, 49h
     int 21h
     pop es
     mov cx, es: [bx + 5]
     mov es, cx
     int 21h
     pop es
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
UNLOAD INTERRUPTION ENDP
PRINT PROC NEAR
                     ;write string
     push ax
     mov ah, 9h
     int 21h
     pop ax
     ret
PRINT ENDP
MAIN PR PROC FAR
     mov bx, 2Ch
     mov ax, [bx]
     mov PSP_2, ax
     mov PSP 1, ds
     sub ax, ax
     xor bx, bx
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
                       ; load or unload function (checking parameter)
     call CHECK LOAD
     cmp al, 1h
     je UNLOAD START
     call CHECK SETTING ; checking vector
```

```
cmp al, 1h
     jne INT NOT LOADED
     lea dx, Loaded ; vector is set
     call PRINT
     jmp EXIT
     mov ah, 4Ch
     int 21h
INT NOT LOADED:
     call LOAD_INTERRUPTION
     lea dx, NEED MEM AREA
     mov cl, 4h ; to the paragraphs
     shr dx, cl
     add dx, 1Bh
    mov ax, 3100h
                    ; leave the function resident in memory
     int 21h
UNLOAD START:
    call CHECK SETTING
     cmp al, 0h
     je NOT SET
     call UNLOAD INTERRUPTION
     jmp EXIT
NOT SET:
    lea dx, Not_loaded
    call PRINT
 jmp EXIT
    mov ah, 4Ch
     int 21h
MAIN PR ENDP
CODE ENDS
END MAIN PR
```