Практическая работа №12

Создание группы геометрических тел

В случае, когда форма детали представляет собой сумму геометрических тел, ее мысленно расчленяют на части. Если форма комбинированная, начинают с анализа самых крупных частей, затем переходят к меньшим. Часто встречаются предметы, форма которых плавно переходит одна в другую. Важно научиться анализировать форму и таких деталей.

Анализ геометрической формы объекта – мысленное расчленение его на отдельные части, имеющие форму геометрических тел.

Проанализируем форму предмета рис. 1.

Основание предмета представляет собой параллелепипед, на передней грани которого вырезан паз в форме параллелепипеда. На основании расположен цилиндр, затем правильная прямая шестиугольная призма. Завершает конструкцию – полный конус.





Рис. 1

Рассмотрим алгоритм создания данного предмета в программе КОМПАС-3D:

- > включите компьютер;
- **>** запустите программу КОМПАС-3D;
- > выберите тип документа Деталь;
- ▶ в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;
- > ориентация Нормально к...;


- > 3 Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
- ▶ № инструментальная панель Геометрия;
- **>** текущий масштаб на Инструментальной панели **Вид** М 1:1;
- ▶ вызовите панель расширенных команд кнопки □ Прямоугольник и выберите
 □ Прямоугольник по центру и вершине;
- У укажите начало координат и постройте квадрат со стороной 40 мм (рис. 2, a);
- > прервать команду;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ – операция Выдавливания инструментальная панель – Редактирование детали;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 60 мм, Угол 1 равен 0°;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения тонкой стенки Нет;
- ➤ создайте объект;
- ▶ На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое, Полутоновое с каркасом (рис. 2, б);
- ➤ щелчком ЛКМ выделите верхнюю грань параллелепипеда (вы укажите плоскость для дальнейшего построения зеленая) (рис. 2, в).




- В Эскиз;
- Окружность;
- ▶ установите курсор мыши в начало координат (сработает глобальная привязка Ближайшая точка). Постройте окружность радиусом 30 мм (рис. 3, а);
- > прервите команду;
- > 🛅 Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.

Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- ▶ приклеить Выдавливанием инструментальная панель – Редактирование детали;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 20 мм, Угол 1 равен 0°;
- ▶ щелчком ЛКМ выделите верхнюю грань цилиндра (вы укажите плоскость для дальнейшего построения – зеленая) – рис. 3, б;




- В Эскиз;
- ▶ вызовите Панель расширенных команд кнопки □ Прямоугольник по центру и вершине и выберите □ Многоугольник;
- укажите начало координат (сработает глобальная привязка Ближайшая точка);
- **»** в поле **Количество вершин** панели **Свойств** выберите значение 6;
- активизируйте переключатель По описанной окружности;
- > в поле радиус введите значение 20;
- > ортогональное черчение. Расположите шестиугольник, как показано на рис. 4, а;
- > создайте объект (щелчок ЛКМ по объекту);
- > прервите команду;
- ➤ Скиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ – приклеить Выдавливанием инструментальная панель – Редактирование детали;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 40 мм, Угол 1 равен 0°;
- ➤ создайте объект;
- ▶ щелчком ЛКМ выделите верхнюю грань призмы (вы укажите плоскость для дальнейшего построения – зеленая) – рис. 4, б;



- <u>г</u> Эскиз;
- установите курсор мыши в начало координат (сработает глобальная привязка **Ближайшая точка**). Постройте окружность радиусом 16 мм (рис. 4, в);
- > прервите команду;
- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ – приклеить Выдавливанием инструментальная панель – Редактирование детали;
- ▶ на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 40 мм, Уклон 1 внутрь, Угол 1 равен 21°;
- ▶ щелчком ЛКМ выделите переднюю грань параллелепипеда (вы укажите плоскость для дальнейшего построения – зеленая) – рис. 4, г;
- В Эскиз;
- > постройте вспомогательную прямую линию через начало координат;
- ➤ ☐ Параллельная прямая (Панель расширенных команд, раскрывающаяся из кнопки Вспомогательная прямая);
- укажите вспомогательную прямую и разведите параллельные на 5 мм. Подтвердите обе прямые (рис. 5, a);
- укажите меньшую сторону прямоугольника и разведите параллельные прямые на расстояние 20 мм. Подтвердите прямую, расположенную на предмете (рис. 5, б);

- ▶ вызовите Панель расширенных команд кнопки □ Многоугольник и выберите □ Прямоугольник. Обведите прямоугольник, получившийся на месте пересечения параллельных прямых (рис. 5, в);
- > прервите команду;



- Эскиз панель Инструментов Текущее состояние.
 Щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;
- ▶ – Вырезать выдавливанием инструментальная панель – Редактирование детали;
- ightharpoonup на панели **Свойств** на вкладке **Параметры** укажите **прямое** направление выдавливания (от нас), глубина выдавливания **Через все** (рис. 6), **Угол 1** равен 0° ;
- ➤ создайте объект (рис. 1).




Рис. 6

Самостоятельная работа

1. Создайте предмет (рис. 7, а), используя команды Операция выдавливания, Приклеить выдавливанием и Вырезать выдавливанием. Правильная прямая шестиугольная призма (радиус описанной окружности 30 мм, выдавить на 20 мм). Усеченный конус (радиус 20 мм, приклеить выдавливанием на 40 мм, Уклон 1 внутрь, Угол 1 равен 14°). Цилиндр (радиус 10 мм, приклеить выдавливанием на 10 мм, Угол 1 равен 0°). Параллелепипед (высота больше диаметра окружности, например 30 мм, ширина 4 мм — используйте команду прямоугольник по центру и вершине; вырезать выдавливанием на 8 мм).




Рис. 7. Задание для самостоятельной работы

- 2. Создайте предмет (рис. 7, б), используя команды Операция выдавливания, Приклеить выдавливанием и Вырезать выдавливанием. Цилиндр (радиус 30 мм, выдавить на 70 мм). Усеченный конус (радиус 30 мм, приклеить выдавливанием на 20 мм, Уклон 1 наружу, Угол 1 равен 35°). Цилиндр (радиус 44 мм, приклеит выдавливание на 10 мм, Угол 1 равен 0°). Цилиндр и усеченный конус приклеить с двух сторон. Цилиндр (радиус 15 мм, вырезать через все).
- 3. Придумайте свой предмет, состоящий из группы геометрических тел. Создайте его, используя возможности программы КОМПАС-3D.