# GTS-2.5 取扱説明書

2018年5月24日



## 目次

## 準備

- ・パソコン
- ・スキャナー
- ・スキャナードライバー
- ・ドライバー環境設定(※EPSON Scan を利用するときは設定してください)
- ・ 初期設定(※必要に応じて設定してください)

## 実行と終了

- 実行方法
- 終了方法
- 表示位置再現

### スキャン設定

- ・解像度と回転と取り込む範囲
- ・ 画像タイプ
- 連番スキャンと保存ファイル
- 連番

## スキャンと保存

- 1枚のみスキャン
- 1枚のみ画像ファイル保存
- 連番スキャン&保存
- ・ 2 値化しながら連番スキャン&保存

## 画像確認表示

1 枚画像ファイル開く

- ・連番画像ファイル開く
- ・ 番号選択して表示

## 設定保存と再現

- ・ 設定保存(作業の再現を可能にする)
- 設定再現(作業を継続再開)
- ・ 部分的再現(プリセット的使い方)

## 2 値化(RGB 画像)

- ・2値化の準備
- ・ 2 値化の調整
- ・ 連番ファイルを 2 値化する

付録: EPSON Scan 環境設定

付録:メニュー

付録:ウインドウ

付録:画像表示変更

## 準備

#### ・パソコン

Windows7で動作確認しています。

#### ・スキャナー

TWAIN 仕様で利用可能なスキャナーが必要です。 EPSON DS-50000 で動作確認しています。 スキャナーをパソコンに接続してください。

### ・スキャナードライバー

TWAIN仕様のドライバーを使います。

EPSON Scan Ver. 5.3.1.5 で動作確認しています。

対応サイトからドライバーをダウンロードし、インストールしてください。

他のスキャナー機種用と混在せず、単独でインストールしてください。

既にインストール済みの場合は、全てアンインストールしてから新たに1個だけインストールします。

インストール後、TWAIN ドライバー付属のスキャンアプリケーションによってスキャナーが動作することを確認してください。

・ドライバー環境設定(※EPSON Scan を利用するときは設定してください)

スキャナードライバーに EPSON Scan を利用するときは、

「付録: EPSON Scan 環境設定」を参考に設定をしてください。

・ 初期設定(※必要に応じて設定してください)

パラメーター値やフォルダーパス等を初期設定する場合、ファイル

"gts\_initial\_configuration.txt"に記述します。

このファイルは以下の場所のどこかに置きます(上が優先度高くなります)。


- A 各ユーザーのホーム ※環境変数によるパス位置→"%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"
- B 全ユーザープロファイル ※環境変数によるパス位置→"%ALLUSERSPROFILE%"
- C 共有のホーム ※環境変数によるパス位置→"%PUBLIC%"
- D "gts.exe"の存在するフォルダー

配布のファイル "gts\_initial\_configuration.txt" は Window 用に仮の設定にしてあります。

## 実行と終了

### • 実行方法

"gts.exe"を実行します。




このとき、「スキャナーとの正常な通信ができません、、、」というメッセージを表示した ら

- スキャナーが接続されているか、
- ・電源スイッチが入っているか、
- ・ドライバーが正しくインストールしてあるか、

等を確認してから再度実行してください。

## • 終了方法

"File" メニューから "Quit" を選択し、確認ダイオローグを表示します。



"Yes"をクリックすると終了します。

"No"をクリックすると終了せず継続して作業できます。


## • 表示位置再現

以前実行したときの表示の位置と大きさを再現します。 終了時自動保存し、ファイル"\_gts-desktop.txt"に記憶します。 このファイルはログオンアカウントのホームフォルダーにあります。 実行時に自動で読込み、位置を再現します。

## スキャン設定

### 解像度と回転と取り込む範囲

"Window"メニューの"Area and Rot90..."を選び"Area and Rot90"ウインドウを開きます。



[ "Open Config This..."]

Area and Rot90 ウインドウのみ設定を再現する

設定ファイルから "Area and Rot90" ウインドウの各値のみを再現できます。

"Open Config This..." ボタンに設定ファイルをドラッグアンドドロップするか、ボタンを押してファイルブラウザーを開き、設定ファイルを選びます。

[ "Resolution" ]

解像度を設定する

入力部分をクリックし、キーボードから数値入力します。

単位は Dot Per Inch です。

※ "Scan Crop" ボタンによるスキャンしたあとで、解像度の変更をした場合、 再び "Scan Crop" してください。

#### ["Rotate"]

90 度単位で回転し絵の方向を決める プルダウンから 4 方向のどれかを選びます。

#### [ "Scan Crop" ]

スキャナー最大範囲をスキャンし、範囲を設定します

"Scan Crop" ボタンを押すと、スキャナーの最大範囲の絵をスキャンし、画面に表示します。 同時に赤枠と四角の操作ハンドルを表示します。

赤枠は、取込範囲を示します。

四角の操作ハンドルは、マウス左ボタンでドラッグすることで範囲や位置が変わります。 この時連動して "Area"内の、"Offset", "Size"の項目の数値も変わります。 各項目に数値を直接入力することもできます。

#### [ "Set Max." ]

最大範囲取込に設定する

スキャナーから取り込む範囲を最大にします。


"Set Max." ボタンをクリックすると最大範囲になります。

#### [ "Set Aspect Ratio... ]

縦横比を設定する

スキャナーから取り込む範囲の縦横比を設定することができます。

"Set Aspect Ratio..." ボタンをクリックすると、縦横比を設定するダイオローグ



を表示します。

スキャンする画像の縦横比を数値で入力します。


WボタンとHボタンはトグルスイッチになっています。

Wボタンが ON のときは幅固定となり高さが変わります。

Hボタンが ON のときは高さ固定となり幅が変わります。

#### ・ 画像タイプ

"Window"メニューの"Pixel Type and Bright..."を選び"Pixel Type and Bright"ウインドウを開きます。



#### [ "Open Config This..."]

Pixel Type and Bright ウインドウのみ設定を再現する

設定ファイルから"Pixel Type and Bright"ウインドウの各値のみを再現できます。

"Open Config This..." ボタンに設定ファイルをドラッグアンドドロップするか、ボタンを押してファイルブラウザーを開き、設定ファイルを選びます。

#### [ "Pixel Type" ]

スキャンする画像の Pixel 値サンプリングタイプを選ぶ プルダウン項目の 3 種類から選択します。

BW 白黒2値画像

Grayscale 白黒諧調画像

RGB フルカラー画像

画像タイプ毎にスキャン時の画像調整ができます。

"RGB", "Grayscale"の場合、"Brightness", "Contrast", "Gamma"の調整ができます。

白紙の地を均一色にして線画を浮き上がらせたい場合は、例えば "Brightness" を大きい値 (400 等)にして "Preview" ボタンでスキャンを繰り返し、画像を確認しながら、数値を調整 してください。

"BW"の場合、スキャン時に、直接白黒2値化します。


そのため、白と黒の閾(境界)値を決めます。

"B&W Threshold" に 0 から 255 の間の値で変化させ、

"Preview" ボタンでスキャンを繰り返し、画像を確認しながら、数値を調整してください。

### 連番スキャンと保存ファイル

"Window" メニューの "Scan Save..." を選び "Scan Save" ウインドウを開きます。



#### ["Filter"]

画像処理フィルターを設定

RGB 画像を 2 値化する場合は "Trace" のチェックを入れてください。

[ "Save" → "Folder" ]

連番保存場所を設定

"保存場所"は"Folder"の項目で指定します。

Entry 項目にフォルダーパスをカットアンドペーストで持ってくるか、 "..." ボタンからブラウザーを表示してフォルダーを選択して設定します。

新しいフォルダを作成するのは、ブラウザーの中でできます。

同様に、フォルダーの名前の変更も、ブラウザーの中でできます。

#### [ "Save" $\rightarrow$ "File" ]


連番保存ファイルを設定

"保存ファイル名"の指定は"File"の項目で指定します。

ファイル名は3個のパーツがあります。

左側にある文字入力項目をクリックして、ファイル名の頭部分を文字入力します。

番号部分をクリックすると、番号書式を設定するダイオローグ



を表示するので、設定します。

拡張子部分は".tga", ".tif"を選択します。

#### ["Number"]

保存する時の開始番号と連番の指定をする

"Start"で指定した番号からスキャン保存が始まります。

Endless/Endの切替で、番号をどう継続するか指定します。

Endless の場合、 "+1" と "-1" を切り替えて、数値の変化方向を決めます。

End の場合、終了する番号を指定します。

#### [ "Set Number" ]

"Set Number" ボタンを押すことで、"Number" ウインドウに動作する番号をセットします。

(注) "Scan Save" ボタンを実行する前に"Set Number" ボタンを押して連番スキャンのモードにする必要があります。

#### [ "Adjustable" ]


チェックを入れると、次のフレームの処理をする前に、今のフレームの保存を確認するダイオローグを表示します。この状態で線の太さ等の調整を各フレーム毎に行うことができます。

#### [ "Scan Save" ]

"Scan Save"ボタンを押すと、連番のスキャンと保存が始まります。 詳細は"連番スキャン&保存"の項目を見てください。

#### • 連番

"Window" メニューの "Number..." を選び "Number" ウインドウを開きます。



#### 「 設定方法 ]

"Scan Save" ウインドウの "Set Number" ボタン、あるいは、

"Trace Files" ウインドウの "Set Number" ボタンによって、

それぞれのモードにおける番号リストを表示し選択状態にします。

どちらの設定なのかは、Actionの項目に"Scan"あるいは"Trace"の表示でわかります。 また、その下 Save の項目には保存するファイルの頭名を表示します。

#### 「 選択方法 ]

マウスクリックあるいはドラッグすることで、任意の番号を選択できます。

また選択したときその番号(複数選択なら先頭番号)の画像ファイルを(存在すれば)表示します。

Shift, Ctrl キーとの併用で範囲選択、追加選択ができます。

Edit メニューの "Select All" で全てを選択します。

選択している番号に対して連番で処理を行います。

なので、処理したいフレーム番号のみ、選択状態にします。

#### [追加方法]

Action の上にあるエントリー項目をクリックして、番号を入力し、Enter キーを押すと新しい番号を追加します。

#### [削除方法]

Edit メニューの Delete で選択した番号を削除します。

#### [ 画像表示切替 ]

番号をクリックすると画像表示が切り替わります。

"Scan"モードの場合は、保存した画像を表示します。

"Trace" モードでは、Open している対象を表示します。

## スキャンと保存

#### 1枚のみスキャン

"Action" メニューにある"Preview Scan"を選択すると実行します。 あるいは、"Pixel Type and Bright"ウインドウの"Preview Scan"ボタンをクリックします。

## • 1 枚のみ画像ファイル保存

"File" メニューの "Save Image As..." を選び "Save Image As" ブラウザーを開きます。 ファイル名を入力して画像を (1 枚) 保存します。

このとき、2値化処理後の表示(Target Image)をしていても、処理していない元画像(Source Image)を保存します。

## •連番スキャン&保存


"Scan Save" ウインドウの、"Scan Save" ボタンを押す、 あるいは、"Action"メニューの"Scan Save"を選ぶと即スキャンが始まります。

"Number" ウインドウで選択してある番号を上から順に、 スキャン&保存し、保存が済むとそれぞれの番号に"S"マークが付きます。

"Adjustable" スイッチが入っている場合、




ファイル保存確認ダイオログ、



を表示して、その間、線の太さ等の2値化の調整を行うことができます。

"Save (Enter)" ボタンを押すと保存し、次の連番継続ダイオローグに移ります。

スキャン&保存が終了するたび、連番継続ダイオローグを表示します。



各ボタンで次の動作をします。

"Rescan" --> 今の番号を再スキャンします

"Next" --> 次の番号のスキャンを実行します

"Stop" --> 連続スキャンを中止します

最後の番号をスキャンしたあと"Next"ウインドウは表示しません。

### ・ 2 値化しながら連番スキャン&保存

RGB 画像のスキャンをしながら、同時に 2 値化し保存するには "Scan Save" ウインドウの、 Filter の Trace にチェックを入れてから、実行します。

2 値化の設定については、"2 値化(RGB 画像)"の項目を参照してください。

## 画像確認表示

#### 1 枚画像ファイル開く

"File" メニューの"Open Image..."を選び"Open Image"ブラウザーを開きます。 ファイルを選択して画像を 1 枚開きます。

この場合、1枚の画像として扱い、連番の画像であっても連番として設定されません。 ドラッグ・アンド・ドロップも可能です。ファイル名に番号が付いていなければ、1枚画像と して開きます。

### 連番画像ファイル開く

"Trace Files"ウインドウの"Open"の項目の中の"..."ボタンをクリックして、"Open Images" ブラウザーを開きます。

連番画像ファイルから、その中の一つを選択し(どの番号でもかまいません) 開くと、連番ファイルを開きます。

自動的に "Trace Files..." ウインドウの"Open"の項目がセットされ、"Number" ウインドウに連番ファイルの番号をセットし、始めの番号に当たる画像を表示します。

ドラッグ・アンド・ドロップも可能です。ファイル名に番号が付いていると、連番画像として開きます。

### ・番号選択して表示

Number"ウインドウの番号をクリックすることで、その番号に当たる画像を表示します。 この場合、対応する番号のファイルが存在しないとなにもしません。

その他の画像表示の変更については、メインメニューの View メニューで行います。「付録: メニュー」の項目を参照してください。

## 設定保存と再現

### 設定保存(作業の再現を可能にする)

"File"メニューの"Save Config As..."を選び"Save Config As"ブラウザーを開きます。フォルダーを指定し、名前を入力して保存します。

拡張子は".txt"が自動的に付きます。

あえて".txt"指定しても2重に付くことはありません。

連番画像のスキャン作業を再現するなら、

画像を保存した場所に移動し、画像と同じ名前をつけて保存すると分かりやすいでしょう。 例えば "C\_0001.tgs", "C\_0001.tga"...で保存したなら、 "C.txt" として保存します。

### 設定再現(作業を継続再開)

"File"メニューの"Open Config..."を選び"Open Config"ブラウザーを開きます。 保存しておいた設定ファイルを選択し、"開く"ボタンをクリックして、設定を再現します。

ドラッグ・アンド・ドロップも可能です。

## ・ 部分的再現(プリセット的使い方)

作業全体ではなく、ウインドウ毎に(プリセット的に)設定を再現することができます。 スキャン範囲等のみ設定を再現したい場合は、"Area and Rot90" ウインドウの、"Open Config This..." ボタンを押して開くファイルブラウザーから設定ファイルを開くと、"Area and Rot90" ウインドウのみが設定再現します。

同様に、

スキャン画像タイプの設定の再現は"Pixel Type and Bright"ウインドウで、2 値化設定の再現は"Trace Params"ウインドウで、行います。

また、"Open Config This..." ボタンに設定ファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。


## 2 値化 (RGB 画像)

#### - 2 値化の準備

まず、RGBでスキャンする、あるいはRGBファイルを開いて、画像を表示しておきます。

### ・ 2 値化の調整

"Window"メニューの"Trace Params..."を選び"Trace Params"ウインドウを開く。



画像を見ながら調整をします。

線の太さを変更するには、Thicknessの値を小さくすると太く、大きくすると細くなります。 2値化する色は、6つの色まで指定できます。

もっとも出てほしい色は上方に置きます。Up/Dn ボタンで移動できます。

#### 「初期設定 ]

赤、黒、青、を2値化するように設定してあります。

これは、

赤 ハイライト等の赤鉛筆

黒 鉛筆

青 影線等の青鉛筆

を想定しています。

#### [太さ以外の詳細調整]

ウインドウ内の右側にある各パラメータ値を調整することで2値化する色の範囲を調整します。


2値化は、ピクセル値を HSV 色空間で切り取って結果色にしています。

この切り取り方について調整します。

このとき、

各パラメータの意味を視覚的に理解するために、

"Window"メニューの"Trace HSV View..."を選び"Trace HSV View"ウインドウを開きます。



このウインドウでは、


メインウインドウで表示している(部分の)画像の各ピクセルを HSV 空間に表示し、

同時に Trace Params ウインドウで設定した各パラメーター値を元にしたガイド表示により、 2 値化する実際の範囲を示します。

各パラメータを変化させると、"Trace HSV View"ウインドウ内の HSV 色立体表示も変化します。

#### [2値化の結果色を設定するには]

Col. ボタン(一番左から2番目あるボタン)をクリックして、 "Set Color" ダイオローグ




を開き、2値化線の色設定をします。

なお、他の操作に移るときは、OKで色を確定するか、Cancelで元に戻して、閉じる必要があります。

#### [2値化の色相範囲を調整するには]


Hue  $\rightarrow$  ed. ボタンをクリックして、 "Trace Hue Min, Max" ウインドウ



を開き、色相範囲を設定します。

### • 連番ファイルを 2 値化する

"Window"メニューの"Trace Files..."を選び"Trace Files"ウインドウを開く。



Open の項目から連番ファイルを開きます。

"Set Number" ボタンをクリックします。

画像を見ながら2値化を確認し必要なら調整をします。

Save の項目に保存するファイルの指定をします。


"Trace Files..." ボタンをクリックして、確認したあと、連番2値化を実行します。 途中キャンセルはできません。

(注) "Trace Files..." ボタンで連番 2 値化をするときは "Set Number" ボタンを押して "Trace Files"モードにする必要があります。

## 付録: EPSON Scan 環境設定


- 1 "EPSON Scan"実行し、"EPSON Scan"ウインドウを開き、さらに、 "環境設定(O)..."ボタンをクリックし、"環境設定"ウインドウを開きます
- 2 "プレビュー"タブをクリックし、 "写真/フィルムの自動回転(O)"のチェックを外します
- 3 "カラー"タブをクリックし、
  "常に自動露出を実行"のチェックを外します
- 4 "書類"タブをクリックし、
  "境界補整量"をすべてゼロにします
- 5 "その他"タブをクリックし、
  "圧縮転送をする"のチェックを外します
- ※ EPSON Scan の Ver. 5.3.1.5 で確認しています。

## 付録:メニュー




Open Image... Ctrl+O
Save Image As... Ctrl+Shift+S
Open Config... Alt+O
Save Config Alt+S
Save Config As... Alt+Shift+S
Quit Ctrl+Q

1枚画像ファイルを表示 1枚画像ファイル(処理なし)を保存 設定ファイルを読み再現 設定を即時にファイル保存 設定をファイル名指定して保存 終了 —



Scan Crop
Preview Scan P
Scan Save Enter
Trace Files... Shift+T
Rename...
Renumber...

スキャナー最大範囲をスキャンしてから範囲設定モードに 現設定でスキャンをして画像表示 連番スキャンしファイルに保存 連番ファイルを 2 値化処理 連番ファイルの名前変更 連番ファイルの番号ずらし




スキャン解像度と範囲の設定

スキャン画像タイプ (BW/Grayscale/RGB) と各処理の設定 連番設定

連番のスキャンと(2値化と)保存ファイルを設定

連番のファイル 2 値化と保存ファイルを設定

- 2 値化の太さ、目的色、元色/元黒範囲設定
- 2 値化の元色 HSV 立体表示
- 2 値化の元色相範囲設定
- 2値化のバッチ処理設定



GTS-2.5 取扱説明書 26

ScannerType:EPSON DS-50000/60000/70000


Close <-

ScannerMaxWidth(cm):43.18 ScannerMaxHeight(cm):29.718

## 付録: ウインドウ

### Area and Rot90 ウインドウ

#### スキャン解像度と範囲の設定



設定ファイルから Area and Rot90 を再現する

スキャン解像度を設定する

取込画像が正対するように回転を指定

スキャナー最大範囲をスキャンしてから範囲設定モードに

取込範囲をスキャナー最大にする

左上からの取込位置(cm 単位)

取込範囲の縦横比を設定

取込範囲を指定(cm 単位/DPI 変更時固定ボタン)

取込範囲を指定(pixel 単位/DPI 変更時固定ボタン)


### Pixel Type and Bright ウインドウ

スキャン画像タイプ(BW/Grayscale/RGB)と補正処理




## Number ウインドウ

#### 連番の設定



#### Scan Save ウインドウ

2 値化処理と保存ファイルと連番を設定し、連番スキャンをする



RGB 画像のとき2値化処理を指定

RGB 画像のときドットノイズ消去処理を指定

保存フォルダー名(パス/ブラウザー)

保存ファイル名(ヘッド名/番号書式/拡張子)

#### 開始番号


連番指示(継続方法/次番あるいは終了番号)

Scan モードにして、Number ウインドウに番号設定する

連番実行時調整スイッチ/連番スキャンしファイルに保存

### Trace Files ウインドウ

RGB ファイル2値化処理



開くフォルダー名(パス/ブラウザー)

開くファイル名(ヘッド名/番号書式/拡張子)

連番ファイルヘッド名の変更

連番ファイル番号ずらし

ドットノイズの消去処理を指定

保存フォルダー名(パス/ブラウザー)


保存ファイル名(ヘッド名/番号書式/拡張子)

番号設定(開始/終了/Trace モード&Number 設定)

連番ファイルを 2 値化処理して保存

#### Trace Params ウインドウ


#### 2値化の太さ(その他)設定



- ※1 2 値化処理をして結果の線を画像上に表示するスイッチ
- ※2 Set Color ウインドウを表示して、2 値化の結果色を決める
- ※3 太さ値
- ※4 太さ値 変更バー
- ※5 項目を上下入れ替えるスイッチ
- ※6 色相の範囲始端値
- ※7 色相の範囲終端値
- ※8 Trace Hue Min.Max ウインドウを表示して、色相の範囲を設定する
- ※9 Trace HSV View ウインドウ内で分離面と範囲の表示スイッチ
- ※10 黒線/色線分離面の傾き値
- ※11 黒線/色線分離面の平行位置値
- ※12 Trace HSV View ウインドウ内で範囲外ピクセル白表示スイッチ
- ※13 Trace Params ウインドウを小さくする/戻すスイッチ


## Trace HSV View ウインドウ

画像のピクセルを HSV 空間に表示して、2値化の範囲を示す




## Trace Hue Min,Max ウインドウ

#### 色相範囲設定用 GUI



## Trace Batch ウインドウ

#### 2値化のバッチ処理



## 付録:画像表示変更

	Main(画像表示)ウインドウ	Trace HSV View ウインドウ
マウス左ボタンドラッグ	画像の移動	立体の上下左右回転
マウス Wheel 回転	カーソルを中心に拡大縮小	拡大縮小
M +-	画像全体を表示	立体全体を基準方向から表示
z +-	ウインドウの中心から2倍拡大	拡大
x +-	ウインドウの中心から2倍縮小	縮小
Shift+Z +—	カーソル中心に 2 倍拡大	
Shift+X +—	カーソル中心に 2 倍縮小	
N +-	等倍(画像の 1 ピクセルを表示の 1 ピクセルとして)表示	
↓ +	連番画像のとき次フレームの画像を表示する(※1)	
<u>↑</u> +-	連番画像のとき前フレームの画像を表示する(※1)	

(※1)次フレームに替えるショートカットでは一番最後のフレームでストップします。前フレームに替えるときも一番初めのフレームで止まります。しかし、View -> Frame -> Cyclic メニューのチェックが入っていると、一番最後のフレームで次フレームを指定すると一番初めのフレームに戻って繰り返し表示します。一番初めのフレームで前フレームを指定したときも同様です。