

MEX-Files

Interface-Funktion mexFunction im C-Code

Der Aufruf der MEX-DLL func.dll unter Matlab:

```
[u, v] = func (a);
```

Anlegen einer Matrix und Rückgabe der Werte:

```
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(YSIZE, XSIZE, mxREAL);
double* z = mxGetPr(plhs[0]);
```

Für einfache Berechnungen usw ist das ok, Hardware benötigt mehr...


MEX-Files

- Seiffert - 30. Aug 2003

Left-hand-side right-hand-side void mexFunction(int nlhg, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray*prhs[]) if (nrhs = = 0) {/* Check number of arguments */ mexErrMsgTxt("Mindestens eine Eingabe erforderlich!\n"); /* Create the picture matrix for the return argument * / mBILD = mxCreateNumericArray(2, bilddims, mxUINT8 CLASS, mxREAL); /* Assign pointers to the frame */ pBild = (unsigned char*)mxGetPr(mBILD); //In den Speicherbereich Grabben nRetValue = Capture(pBild, params[0 .. 5]); if (!nRetValue) {// Rückgabe ist Bildmatrix plhs[0] = mBILD;pReturn = mxGetPr(plhs[0]);


MEX-DLL – der einfachste Weg:

In matlab\bin\win32 das Kommando "mex -setup" ausführen




Dann kann unter VC Projekte neue (u.a.) MEX-DLL's erstellt werden

Visual-Studio 6.0 Einstellungen für MEX-DLL's



MEX-DLL - "von Hand"



Reihe offener Fragen zur Verwendung von mex-Files

- Mehrfachaufruf der DLL, globale Variablen
- Speicherfreigabe
- C++, COM Mechanismen in mex-Files
- DLL's und LIB's für den MEX-Compiler?

Globale Variable ect.

```
M-File:
              ans = QuickCam(,init');
              ans = QuickCam(,qain',123);
              bild = QuickCam(,capture',640,480,0.5);
C-File:
void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[],
                  int nrhs, const mxArray*prhs[] )
// Initialisierung der Kamera
if (!strcmp(strupr(input_buf), 'init')) {
              InitCam();
// Initialisierung der Kamera
if (!strcmp(strupr(input_buf), 'capture')) {
              CaptureFrame();
```

Speicherfreigabe bei Mehrfachaufruf

```
M-File: bild = QuickCam;
```

C-File:

Bei Mehrfachaufruf des M-Files wird der angelegte Speicher nicht mehr freigegeben.

COM-Mechanismen

Client:

COM-Mechanismen

Server:

```
// the following defines the connection point interface pointer
CComObject<CDriver>* gpDriver;
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR
                             //Initializes the COM library
        CoInitialize(NULL);
                                         .... // Nachricht pollen
        // Main message loop:
        while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
        :: PeekMessage(&msg,NULL,WM USER,WM USER+99,PM REMOVE);
        if (msq.message == WM USER)
                switch (msq.wParam )
                         case OC MSG INIT
s_hDibFile = OpenFileMapping(FILE_MAP_WRITE, FALSE, "mQuickCam ");
```

Code-Samples für die Einbindung

mQuickCam:

MEX_File das über Shared Memory die Bilder der Logitech Kamera nach Matlab einliest.

QuickCamServer

Dazu muss der Server gestartet sein, der den gemeinsamen Speicherbereich anlegt und nachdem die Windows-Nachricht für das Grabben gekommen ist das aktuelle Bild in den Speicherbereich legt.

QuickCamCOM

MEX-File mit der COM-Einbindung der Logitech-Kamera. COM-Framework funktioniert, die Kamera basiert jedoch auf ActiveX, das ein Handle zum Window brucht. In diesem Fall währe eine direkte Einbindung der Kamera in das Fenster sinnvoll. (Siehe dazu Vortrag Mhissmann)

ocvGrab

Bilder der Kamera über "Open Source Computer Vision Library" von Intel. Hier werden keine Logitechspezifischen Funktionen verwendet. Das Grabben des Bildes basiert auf Video for Windows.