


第15章 物质的磁性






本章主要内容

- § 15.1 物质对磁场的影响
- § 15.2 原子的磁矩
- § 15.3 物质的磁化
- § 15.4 H矢量及其环路定理
- § 15.5 铁磁质
- § 15.6 简单磁路





§ 15.1 物质对磁场的影响

- 1. 磁介质及磁化
- (1) 磁介质:在磁场作用下能发生变化并能反过来影响磁场的媒质称为磁介质(magntic dielectric);
 - (2) 磁化: 磁介质在磁场作用下所发生的变化叫做 磁化(magnetism)。









螺线管内充满物质

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$


磁介质中的总磁感强度

真空中的磁 感应强度 介质磁化后的附 加磁感应强度

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

 μ_r —相对磁导率(无单位的纯数)





真空中,长直螺线管: $B_0 = \mu_0 nI$ 介质中,长直螺线管: $B = \mu_r B_0 = \mu_r \mu_0 nI = \mu nI$ μ : 磁介质的磁导率(H/m)

2. 磁介质的分类

根据磁介质在磁场中出现的磁化情况的不同,可将磁介质进行分类。




- (1) 顺磁质(paramagnet): $\bar{B} > \bar{B}_0$, 即 $\mu_{\rm r} > 1$ 例如锰、铬、铂、氮等。
- (2) 抗磁质 (diamagnet) : $\vec{B} < \vec{B}_0$, 即 $\mu_{\rm r} < 1$ 例如水银、铜、铋、氯、氢、银、金、锌等。
- (3) 铁磁质(ferromagnet): $\vec{B} \gg \vec{B}_0$,即 $\mu_r \gg 1$ 例如铁、镍、钴、以及这些金属的合金,还有铁氧体等。

事铁磁质 磁介质 铁磁质



§ 15.2 原子的磁矩

1、分子电流与分子磁矩






•电子轨道磁矩的估算:

$$P_{m} = IS = \frac{e}{2\pi r/v} \cdot \pi r^{2} = \frac{evr}{2}$$

$$P_{m} = \frac{e}{2m_{e}} \cdot m_{e}vr$$

$$\vec{P}_m = -\frac{e}{2m_e} \cdot \vec{L}$$



注: 角动量是量子化的, 其取值只能是普朗克常数 的整数或半奇数倍。 $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \, \mathbf{J} \cdot \mathbf{s}$

$$L = m_l \hbar, \quad m_l = 0, 1, 2, 3 \cdots$$

因此,磁矩也是量子化的。



•电子自旋磁矩

$$P_{mB} = \frac{e}{m_e} s$$

s:自旋角动量

•原子核的磁矩可以忽略。 轨道角动量 产、

分子中各个电子对外界所产生的磁效应的总合,可用一个等效的圆电流表示,统称为分子电流;

一个分子的磁矩是各原子中电子轨道磁矩和自旋 磁矩的矢量和,称为分子磁矩。



2、物质的抗磁性(一切磁介质的共性)

起因: 在外磁场作用下,电子的轨道运动、自旋运动 以及原子核的自旋运动都会发生变化

有外场时核外电子的运动,

轨道运动 自旋 绕外磁场方向 的进动!



分子中各个电子所产生的附加磁矩的总合,合成一个分子的附加磁矩 $\Delta P_{\rm m}$ (感生磁矩)



与外磁场相反的附加磁场 \vec{B}'

-----物质抗磁性的内因

附加磁矩 $\Delta P_{\rm m}$ 的大小与外磁场成正比



3、顺磁质和抗磁质的磁化

(1) 磁介质分子为两类:

第一类:分子中各电子磁矩不完全抵消,整个分子存在固有磁矩, $P_{m分子}\neq 0$ (有矩分子)

第二类:分子中各电子磁矩相互抵消,整个分子固有磁矩为零, $\vec{P}_{m分子}=0$ (无矩分子)

顺磁质由有矩分子组成

-----分子具有固有磁矩。

抗磁质由无矩分子组成


----分子固有磁矩为零。



(2) 顺磁质和抗磁质的磁化

•顺磁质的磁化

$$B = B_0 + B$$





解释: 无外场时,磁介质的分子磁矩杂乱无章地排列,合磁矩 $\sum \vec{P}_m = 0$ 为零,宏观对外不显磁性。

存在 \vec{B}_0 时,每个分子电流受磁力矩 $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$ 作用。在此磁力矩的作用下,各分子磁矩 \vec{P}_m 尽可能转到 \vec{B}_0 的方向上。外磁场越强,温度越低,分子磁矩矩 \vec{P}_m 取向外磁场方向的可能性就越大,分子磁矩的矢量和 $\sum \vec{P}_m$ 越大,则在宏观上呈现出一个与外磁场同方向的附加磁场,这便是顺磁质磁性的来源。

注: 顺磁质在外磁场作用下,所产生的附加磁矩远小于分子的固有磁矩, 抗磁效应被顺磁效应所掩盖。

固有磁矩是顺磁质产生磁效应的主要原因!



•抗磁质的磁化

无外磁场时抗磁质分子磁矩为零 $\bar{p}_m = 0$ 有外场时,抗磁质分子产生一个和外场方向相反的

抗磁质的磁化

附加磁矩 ΔP_m,

磁化前
$$\sum \vec{P}_m = 0$$

磁化后
$$\sum \Delta \vec{P}_m \neq 0$$

附加磁矩是抗磁质产生 磁效应的唯一原因!

抗磁质内磁场

$$B = B_0 - B'$$



解释:


在抗磁质中,每个分子中各电子磁矩相互抵消, 分子磁矩 P_m 为零,因而在无外磁场作用时,抗磁质对 外界也不显示磁效应。

在外磁场 \bar{B}_0 的作用下,引起附加磁矩 $\Delta \bar{P}_m$,其方向与 \bar{B}_0 相反。在抗磁质内任一体积元中大量分子的附加磁矩矢量和 $\sum \bar{P}_m$ 有一定的量值,结果在抗磁质内激发一个和外磁场方向相反的附加磁场,这就是抗磁性的起源。




§ 15.3 物质的磁化

- 1、磁化:磁介质在外磁场作用下所发生的变化叫做磁化(magnetism)。
- 2、磁化电流(以顺磁质为例)






磁化电流的出现







在外磁场中,磁化了的磁介质会激发附加磁场, 这附加磁场起源于被磁化了的介质内所出现的磁化电 流(实际上是分子电流的宏观表现)。

对于均匀磁介质,磁化电流出现在介质的表面上; 把单位长度上的磁化面电流称为磁化面电流密度,用 j' 表示。




例15.1一长直螺旋管,单位长度上的匝数为n,管内充满相对磁导率为 μ_{Γ} 的均匀磁介质。求当导线圈内通以电流I,管内物质表面的面束缚电流密度。

解:
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$B = \mu_r B_0 = \mu_r \mu_0 nI$$

$$B_0 = \mu_0 nI \quad B' = \mu_0 j'$$

$$\mu_r \mu_0 nI = \mu_0 nI + \mu_0 j'$$



顺磁质: j' > 0

$$\therefore j' = (\mu_r - 1)nI$$

抗磁质: j' < 0



§ 15.4 H 矢量及其环路定理

真空中:

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^{n} I_i$$

1、有磁介质存在时的高斯定律

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \vec{B}_{0} \cdot d\vec{S} + \oint_{S} \vec{B}' \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

即:在任何磁场中,磁感应强度产品任意闭合曲面的积分为零。

2、有磁介质存在时的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_0 + I_s)$$

不能直接求出B! $\vec{B} \rightarrow I_0 + I_s$



磁介质中的安培环路定理: $| \oint_I \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0,in}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0,in}$$

物理意义:磁场强度 \overline{H} 沿任意闭合回路的线积分 等于该回路所包围的传导电流的代数和。



讨论

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0,in}$$



(1) \hat{H} 称为磁场强度,其为一宏观矢量点函数。

辅助量, 单位(SI): 安培/米(A/m)

或: 1奥斯特=10³/4π(A/m)

(2) 矢量 \vec{H} 、 \vec{B} 之间的关系:

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$
 -----磁介质的性质方程

(只在各向同性的非铁磁质中成立)

(3) H 的环流仅与传导电流 I 有关,与介质无关。但 \overline{H} 既与 I_0 有关,也与I' 有关。



(4) 对于具有一定对称性分布的磁场,可用其方便地求出 \bar{H} 的分布,再求出 \bar{B} 的分布。

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i} I_{0, \text{ in}} \longrightarrow H \xrightarrow{\vec{B} = \mu_{0} \mu_{r} \cdot \vec{H}} B$$

3、安培环路定理的应用

解题步骤:

- •磁场分布的对称性分析:确定 \vec{B} 的大小及方向分布特征。
- •根据对称性选择合适的闭合路径。
- •计算 $\oint_I \vec{H} \cdot d\vec{l} = ?$ 及 $I_{0,in}$ 。
- •应用安培环路定理计算H,进一步计算B。




例15.2 一根长直单芯电缆的芯是一根半径为R 的金属导体,它和导电外壁之间充以相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质,今有电流均匀地流过芯的截面并沿外壁流回,

- x (1) 磁介质中任意点 P 的磁感应强度的大小;
- (2) 圆柱体内、圆柱壁外一点的磁感强度。


解 对称性分析

$$R < r < d: \oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad 2\pi r \cdot H = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \mu H = \frac{\mu_{0} \mu_{r} I}{2\pi r}$$







$$R < r < d \qquad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$

$$r > d \qquad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$

$$H = 0 \qquad B = \mu H = 0$$

$$r < R: \qquad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$




【例题】在均匀密绕的螺绕环内充满均匀的顺磁质,已知螺绕环中的传导电流为I,单位长度上的匝数为n,环的横截面半径比环的平均半径小得多,磁介质的相对磁导率为 μ_r ,求环内的磁场强度、磁感应强度。

解: 在环内过场点作一与螺绕环同心、半径为r的圆形环路。

由对称性知,在所取圆形环路上 各点磁场强度的大小相等,方向 沿环路切向。

由磁介质时的安培环路定理得:






$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H \cdot 2\pi r = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$

$$B = \mu_0 \mu_{\rm r} H = \mu n I$$



如果环内是真空 $\mu_{\rm r}=1$,环内 $\bar{B}_0=\mu_0\bar{H}$



§ 15.5 铁磁质

1、概念


是一种相对磁导率 μ_r 很大, 且 μ_r 随外磁场强弱而变化的物质。(铁、钴、镍等)

- 2、铁磁质的特殊性质:
- (1)强顺磁性($\mu_r >> 1$),且 μ_r 不是常量。
- (2)有磁滞现象,能保留部分剩磁。
- (3)有一个临界温度 T_{c} ——居里点。

在 T_c 以上,铁磁性完全消失而成为顺磁质。(不同的铁磁质有不同的居里温度。纯铁: 770°C,纯镍: 358°C。)




- 3、磁化曲线(B与H间的关系)
 - (1) 顺磁质的磁化曲线






(2) 铁磁质的磁化曲线(B与H间的关系) 把未磁化的均匀铁磁质充满一螺绕环,如图:




线圈中通入电流(励磁电流)后,铁磁质就被磁化。 根据有介质时的安培环路定理,当励磁电流为 /时,环内的磁场强度:

$$H = nI$$






铁芯中的B由磁通计上的次级线圈测出,这样,通过改变励磁电流,可得到对应的一组B和H的值,从而给出一条关于试样 $B\sim H$ 的关系曲线(磁化曲线)。












(1) 起始磁化曲线

使励磁电流从零开始,此时B=H=0,然后逐渐增大电流,以增大H。测得B与H的对应关系如图所示:

随H的增大,B先缓慢增大(OA段),然后迅速增大(AC段),过C点后,B又缓慢增大(CD段)。



从S开始,B随H的增大而非常缓慢地增大,介质的磁化达到饱和。与S对应的 H_S 称饱和磁场强度,相应的 B_S 称饱和磁感应强度。

根据 $\mu_r = B/(\mu_0 H)$,可以求出不同H值对应的 μ_r 值,由此可见铁磁质B-H显著的特点:

非线性相对磁导率很大饱和性




(2) 磁滞回线

当外磁场由 H_S 逐渐减小时,磁感强度B并不沿起始曲线OP减小,而是沿PQ比较缓慢的减小,这种B的变化落后于H的变化的现象,叫做磁滞现象,简称磁滞。

当H=0时,B不等于0,具有一定值,这种现象称为剩磁(B_r)。

要完全消除剩磁 B_r ,必须加反向磁场,当B=0时磁场的值 H_c 为铁磁质的矫顽力。




磁滞回线

当反向磁场继续增加,铁磁质的磁化达到反向饱和。反向磁场减小到零,同样出现剩磁现象。不断地正向或反向缓慢改变磁场,磁化曲线为一闭合曲线——磁滞回线。



在反复磁化时,由于分子状态不断改变,导致分子振动加剧, 温度升高。

在反复磁化过程中能量的损 失叫做磁滞损耗。缓慢磁化过程, 经历一次磁化过程损耗的能量与 磁滞回线包围的面积成正比。



铁磁体在交变磁化磁场的作用下,它的形状随之改变,叫做磁致伸缩效应。




- 4、磁性材料的分类
- 软磁材料 矫顽力小,磁滞回线窄,

所围的面积小,磁滞损耗小。

如纯铁、硅钢、坡莫合金、铁氧体等。 适用于交变磁场中,常用作变压器、继电 器、电动机、电磁铁和发动机的铁心。

• 硬磁材料 矫顽力大,剩磁大、磁滞回线宽,所围的面积大,磁滞损耗大。

如碳钢、钨钢、铝镍钴合金等。适用于制成各种类型的永久磁铁。






• 矩磁材料

特点:磁滞回线接近于矩形,一经磁化,其剩磁 B_r 接近饱和值 B_s ,矫顽力小。如铁氧体材料。


当矩磁材料在不同方向的外磁场磁化后,总是处于+B_s和-B_s两种剩磁状态,可作为电子计算机的"记忆"元件、自动控制等新技术中的储存元件、开关等。






5. 铁磁性的起因

- (1)铁磁质内存在许多自发磁化的小区域,叫磁畴(magnetic domain)。每个磁畴都有一定的磁矩,是由电子自旋磁矩自发取向一致而产生,与电子的轨道运动无关。
- (2) 无外磁场时,磁畴取向无规律性,单位体积内的磁矩矢量和 \bar{P}_m 为零,宏观不显磁性。
- (3) 在外磁场 \bar{B} 的作用下,磁畴发生变化:






- ① 外磁场较弱时,凡是磁矩方向与外磁场方向相同或相近的磁畴都要扩大自己的体积(畴壁向外移动);
- ② 外磁场较强时,每个磁畴的磁矩方向都不同程度地向外磁场方向取向,外磁场越强,取向程度越大。这时单位体积内的磁矩矢量和 \vec{P}_m 不为零,且 \vec{P}_m 与 \vec{B} 方向相同。









铁磁质的磁化







- (1) 外场越强, \sum_{m}^{p} 也越大,但当所有磁畴的磁矩都转到外场方向相同时,即使再增加外磁场, \sum_{m}^{p} 不可能增加-----饱和。
- (2) 磁壁的外移及磁畴的磁矩取向是不可逆的,当外磁场减弱或消失时,磁畴不按原规律逆着退回原状----磁滞(剩磁)。
- (3) 既然磁畴起因于电子自旋磁矩自发取向一致,而热运动是有序排列的破坏者,因此,当温度高于某一临界温度时,磁畴不复存在,铁磁质变为顺磁质。



有介质时,静磁场与静电场方程的对比

磁介质

介电质

微观模型

分子电流

电偶极子

变化的 宏观效果 产生磁化电流(分布)

产生极化电荷(分布)

介质对 场的影响

$$I'$$
产生的场 \bar{B}' $\bar{B} = \bar{B}_0 + \bar{B}'$

q'产生的场 \bar{E}' $\bar{E} = \bar{E}_0 + \bar{E}'$

辅助矢量

 \vec{H}

 \vec{D}



磁介质

电介质

$$\oint S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\iint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0$$

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

性能方程

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{E} = \frac{D}{\varepsilon}$$

(对各向同性非铁磁质及电介质)





§ 15.6 简单磁路

铁环被磁化后,在它的表面产生束缚电流,整个铁环就相 当于由这些束缚电流组成的螺绕环,磁场分布基本上由束 缚电流决定,使磁场大大增强,而且集中到铁心内部。

铁心可以使磁场集中到铁磁材料的内部。

一、漏磁通、磁路

1、漏磁通


铁心外部相对很弱的磁场。

2、磁路

由铁心(或一定的间隙)构成的这种磁感线集中的通路。










例. 如图所示的一个铁环,设环的长度 l=0.5m,截面积 $S=4\times10^{-4}$ m²,环上气隙的宽度为 $\delta=1.0\times10^{-3}$ m。环的一部分上绕有线圈N=200匝,设通过线圈的电流 I=0.5A,而铁心相应的 $\mu_r=5000$,求铁环气隙中的磁感应强度的数值和磁通量。

【解】根据 Ĥ 的环路定理

有
$$\oint_{(l+\delta)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$Hl + H_0 \delta = NI$$

由于 $\delta << l$, 在气隙内磁场散开不大,可认为铁环和气隙内的B一样大。





$$Hl + H_0 \delta = NI$$

$$\frac{B}{\mu_0 \mu_r} l + \frac{B}{\mu_0} \cdot \delta = NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{\frac{l}{\mu_r} + \delta} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 0.5}{\frac{0.5}{5000} + \frac{10^{-3}}{10^{-4}}} = 0.114 \text{ T}$$

可见,气隙虽小,但是大大影响铁心内的磁场。

磁通量
$$\Phi = BS$$

$$= 0.114 \times 4 \times 10^{-4} = 4.56 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

