

MPI编译环境的使用

李会民 hmli@ustc.edu.cn

中国科学技术大学 超级计算中心

2014年4月10日



① 主流MPI环境介绍

② 联系信息

MPI编译环境简介



- 各种MPI编译环境实际上为MPI标准的不同实现
- 利用在普通编译器(比如Intel编译器)基础上添加必要的MPI参数以 指定MPI库的路径等链接MPI库进行编译
- 除具体MPI实现的参数之外,其调用的普通编译器的参数继续有效
- 优化等不仅需参考此MPI编译环境也要参考调用的普通编译器

主流MPI环境



- Intel MPI、Open MPI: 既支持InfiniBand, 也支持以太网
- MPICH和MPICH2: 支持以太网,不支持InfiniBand网络
- MVAPICH、MVAPICH2:基于MPICH和MPICH2,支持 InfiniBand网络
- 编译命令基本一致
- 一些编译参数有些不同
- MPI作业提交的参数也有所不同,当前LSF作业调度系统提供的MPI 作业运行脚本mpijob,主要针对系统默认设置的MPI实现,其它版本 的MPI实现未必能直接使用,需要根据具体MPI实现对提交作业的 要求进行改编

当前科大超算系统部署的类型



- ChinaGrid高性能计算集群群(InfiniBand网络): Intel MPI和Open MPI
- 刀片及胖节点超级计算系统(千兆以太网): Intel MPI和Open MPI
- 联想深腾7000G GPU集群(InfiniBand网络): Open MPI、MVAPICH、MVAPICH2、QLogic MPI、LAM

Intel MPI和Open MPI为今后系统主要部署的MPI环境

设置MPI编译环境



- Intel MPI和Open MPI,并可与不同编译器相互配合使用,安装目录分别在/opt/intel/impi和/opt/openmpi-*1
- 用户可以运行*mpi-selector-menu*命令按照提示选择自己使用的MPI环境(注意数字后需要加u),设置完成后最好重新登录以便设置生效:

```
Current system default: intel-mpi-4.1.0.030 intel-compiler-13.1.0.146
Current user default:
                       <none>
    "u" and "s" modifiers can be added to numeric and "U"
    commands to specify "user" or "system-wide".
1. intel-mpi-4.0.3.008 intel-compiler-13.0.1.117
2. intel-mpi-4.1.0.030 intel-compiler-13.0.1.117
3. intel-mpi-4.1.0.030 intel-compiler-13.1.0.146
4. openmpi - 1.6.3 intel - compiler - 13.0.1.117
5. openmpi-1.6.3 intel-compiler-13.1.0.146
6. openmpi - 1.6.4 gcc - 4.4.7
7. openmpi - 1.6.4 _ intel - compiler - 13.1.0.146
8. openmpi -1.6.4 pgi -10.6
U Unset default
O. Ouit
Selection (1-8[us], U[us], Q):
```

¹具有不同版本的Open MPI与编译器的组合。

查看当前MPI编译环境版本



• which mpif90

opt/intel/impi/4.1.0.030/intel64/bin/mpif90

• mpif90 u-v

```
mpif90 for the Intel(R) MPI Library 4.1 for Linux*
Copyright(C) 2003-2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Using built—in specs.

Target: x86_64-redhat—linux
Configured with: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info-with-bugurl=http://bugzilla.redhat.com/bugzilla --enable-bootstrap --enable-shared
--enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit
--disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object
--enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,java,fortran,ada --enable-java-awt=gtk --disable-dssi
--with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-1.5.0.0/jre --enable-libgcj-multifile
--enable-java-maintainer-mode --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar
--disable-libjava-multilib --with-ppl --with-cloog --with-tune=generic --with-arch_32=i686
--build=x86_64-redhat-linux
Thread model: posix
gec version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4) (GCC)
```

Intel MPI库简介



- 是一种多模消息传递接口(MPI)库
- 4.1版本实现了MPI V2.2标准
- 可以使开发者采用新技术改变或升级其处理器和互联网络而无需改 编软件或操作环境成为可能
- 主要包含以下内容:
 - 运行时环境(RTO): 具有运行程序所需要的工具,包含多功能守护进程(MPD)、Hydra及支持的工具、共享库(.so)和文档
 - 开发套件(SDK): 包含所有运行时环境组件和编译工具,含编译器命令,如mpiicc、头文件和模块、静态库(.a)、调试库、追踪库和测试代码
- 主页: http://software.intel.com/en-us/intel-mpi-library/

编译命令



Intel MPI与Open MPI、MPICH等MPI实现不同:

- *mpiicc*、 *mpiicpc*和 *mpiifort* 命令: 使用Intel编译器
- *mpicc*、*mpif90*和*mpifc*命令: 默认使用GNU编译器
- Intel MPI编译命令及其对应关系

编译命令	调用的默认编译器命令	支持的语言	支持的应用二进制接口	
		通用编译器		
mpicc	gcc, cc	С	32/64 bit	
mpicxx	g++	C/C++	32/64 bit	
mpifc	gfortran	Fortran77*/Fortran 95*	32/64 bit	
GNU* Compilers Versions 3 and Higher				
mpigee	gcc	С	32/64 bit	
mpigxx	g++	C/C++	32/64 bit	
mpif77	g77	Fortran 77	32/64 bit	
mpif90	gfortran	Fortran 95	32/64 bit	
	Intel Fortran, C++ Co	ompilers Versions 11.1 and I	Higher	
mpiicc	icc	С	32/64 bit	
mpiicpc	iepe	C++	32/64 bit	
mpiifort	ifort	Fortran77/Fortran 95	32/64 bit	

其中:

- ia32: IA-32架构
- intel64: Intel 64(x86_64, amd64)架构
- 移植现有的MPI程序到Intel MPI库时,请重新编译所有源代码
 - 如需显示某命令的简要帮助,可以不带任何参数直接运行该命令

编译命令参数Ⅰ



- -mt_mpi: 采用以下级别链接线程安全的MPI库: MPI_THREAD_FUNNELED、MPI_THREAD_SERIALIZED或 MPI_THREAD_MULTIPLE 默认使用MPI_THREAD_FUNNELED级别线程安全库 注意:
 - 如用Intel C编译器编译时添加了-openmp或-parallel参数,则使用线程安全库
 - 如用Intel Fortran编译器编译时添加如下参数,则使用线程安全库:
 - -openmp
 - -parallel
 - -threads
 - -reentrancy
 - -reentrancy threaded
- -static_mpi: 静态链接Intel MPI库,并不影响其它库的链接方式
- -static: 静态链接Intel MPI库,将其传递给编译器,作为编译器参数

编译命令参数 II



- -config=<name>: 使用的配置文件
- -profile=<profile name>: 使用的MPI分析库文件
- -t或-trace: 链接Intel Trace Collector库
- -check_mpi: 链接Intel Trace Collector正确性检查库
- -ilp64: 启用ILP64支持。对于Fortran程序编译时如果使用-i8选项, 那么也需要此ILP64选项
- -dynamic_log: 与-t组合使用链接Intel Trace Collector库。不影响其它库链接方式
- -g: 采用调试模式编译程序,并针对Intel MPI调试版本生成可执行程序。可查看官方手册Environment variables部分*I_MPI_DEBUG*变量查看-g参数添加的调试信息。采用调试模式时不对程序进行优化,可查看*I_MPI_LINK*获取Intel MPI调试版本信息

编译命令参数III



- -link_mpi=<arg>: 指定链接MPI的具体版本,具体请查看 *I_MPI_LINK*获取Intel MPI版本信息。此参数将覆盖掉其它参数, 如-mt_mpi、-t=log、-trace=log和-g
- -O: 启用编译优化
- -fast: 对整个程序进行最大化速度优化。此参数强制使用静态方法 链接Intel MPI库。mpiicc、mpiicpc和mpiifort编译命令支持此 参数
- -echo: 显示所有编译命令脚本做的信息
- -show: 仅显示编译器如何链接, 但不实际执行
- -{cc,cxx,fc,f77,f90}=<compiler>: 选择使用的编译器。如: mpicc_--cc=icc_--c_test.c
- -compchk: 启用编译器设置检查,以保证调用的编译器配置正确
- -v: 显示版本信息

编译命令参数 IV



• -gcc-version=<nnn>: 设置*mpicxx*和*mpiicpc*命令编译时采用GNU C++环境的版本,如<nnn>的值为340,表示对应GNU C++ 3.4.x

<nnn>值</nnn>	GNU* C++版本
320	3.2.x
330	3.3.x
340	3.4.x
400	4.0.x
410	4.1.x
420	4.2.x
430	4.3.x
440	4.4.x
450	4.5.x
460	4.6.x
470	4.7.x

环境变量I



- I_MPI_{CC,CXX,FC,F77,F90}_PROFILE和 MPI{CC,CXX,FC,F77,F90}_PROFILE:
 - 默认分析库
 - 语法: *I_MPI_{CC,CXX,FC,F77,F90}_PROFILE=<profile_name>*
 - 过时语法: MPI{CC,CXX,FC,F77,F90}_PROFILE=<profile_name>
- I MPI TRACE PROFILE:
 - 设定-trace参数使用的默认分析文件
 - 语法: I_MPI_TRACE_PROFILE=<profile_name>
 - *I_MPI_{CC,CXX,F77,F90}_PROFILE*环境变量将覆盖 掉*I_MPI_TRACE_PROFILE*
- I MPI CHECK PROFILE:
 - 设定-check_mpi参数使用的默认分析
 - 语法: I_MPI_CHECK_PROFILE=<profile_name>
- I MPI CHECK COMPILER:
 - 设定启用或禁用编译器兼容性检查



环境变量II



- 语法: I MPI CHECK COMPILER=<arg>
 - <arg>为enable | yes | on | 1时打开兼容性检查
 - <arg>为 disable | no | off | 0时,关闭编译器兼容性检查,为默认值
- *I_MPI_{CC,CXX,FC,F77,F90}*和*MPICH_{CC,CXX,FC,F77,F90}*:
 - 语法: I_MPI_{CC,CXX,FC,F77,F90}=<compiler>
 - 过时语法: MPICH_{CC,CXX,FC,F77,F90}=<compiler>
 - <compiler>为编译器的编译命令名或路径
- *I_MPI_ROOT*:
 - 设置Intel MPI库的安装目录路径
 - 语法: I MPI ROOT=<path>
 - <path>为Intel MPI库的安装后的目录
- VT ROOT:
 - 设置Intel Trace Collector的安装目录路径
 - 语法: VT ROOT=<path>
 - <path>为Intel Trace Collector的安装后的目录

环境变量 III



- I MPI COMPILER CONFIG DIR:
 - 设置编译器配置目录路径
 - 语法: I MPI COMPILER CONFIG DIR=<path>
 - <path>为编译器安装后的配置目录, 默认值为< installdir >/<arch>/etc

• I MPI LINK:

- 设置链接MPI库版本
- 语法: I MPI LINK=<arg>, <arg>可为:
 - opt: 优化的单线程版本Intel MPI库
 - opt mt: 优化的多线程版本Intel MPI库
 - dbg: 调试的单线程版本Intel MPI库
 - dbg mt: 调试的多线程版本Intel MPI库
 - log: 日志的单线程版本Intel MPI库

 - log mt: 日志的多线程版本Intel MPI库

编译举例



对于并行程序,对应不同类型源文件的编译命令如下:

- mpicc -o yourprog-mpi yourprog-mpi.c
 调用默认C编译器将C语言的MPI并行程序yourprog-mpi.c编译为可执行文件yourprog-mpi
- mpiicxx -o yourprog-mpi yourprog-mpi.cpp
 调用Intel C++编译器将C++语言的MPI并行程序yourprog-mpi.cpp编译为可执行文件yourprog-mpi
- mpif90 -o yourprog-mpi yourprog-mpi.f
 调用GNU Forttan编译器将Fortran 77语言的MPI并行程序yourprog-mpi.f编译为可执行文件yourprog-mpi
- mpiifort -o yourprog-mpi yourprog-mpi.f90
 调用Intel Fortran编译器将Fortran 90语言的MPI并行程序yourprog-mpi.f90编译为可执行文件yourprog-mpi

与编译器相关的编译选项



- MPI编译命令实际上是调用Intel、PGI或GCC编译器进行编译
- 具体优化选项等, 请参看相关编译器手册

Open MPI等主流MPI编译环境编译举例



- Open MPI、MPICH、MVAPICH2和MVAPICH MPI编译命令主要为:
 mpicc、mpic++、mpicxx、mpiCC、mpif77和mpif90
- 不同类型程序的编译命令如下:
 - 将C语言的MPI并行程序yourprog-mpi.c编译为可执行文件yourprog-mpi:
 - mpicc -o yourprog-mpi yourprog-mpi.c
 - 将C++语言的MPI并行程序yourprog-mpi.cpp编译为可执行文件yourprog-mpi, mpicxx也可换为mpic++或mpiCC:
 mpicxx -o yourprog-mpi yourprog-mpi.cpp
 - 将Fortran 77语言的MPI并行程序yourprog-mpi.f编译为可执行文件yourprog-mpi:
 - mpif77 -o yourprog-mpi yourprog-mpi.f
 - 将Fortran 90语言的MPI并行程序yourprog-mpi.f90编译为可执行文件yourprog-mpi:
 mpif90 o yourprog-mpi yourprog-mpi.f90
- 编译优化等,主要结合所使用的编译器的编译选项与具体MPI实现的编译选项共同设置

MPICH、MVAPICH2、MVAPICH主要编译选项



- -show: 仅显示命令信息, 但不进行编译
- -help: 给出简单帮助
- 用指定的编译器编译命令代替默认的编译命令,只有在编译器与MPICH库兼容时才可使用
 - -cc=name: mpicc的参数, 指定C编译器
 - -CC=name: mpiCC和mpicxx的参数, 指定C++编译器
 - -fc=name: mpif77的参数,指定Fortran 77编译器
 - -f77=name: mpif77的参数,指定Fortran 77编译器
 - -f90=name: mpif90的参数,指定Fortran 90之后的编译器
- -compile-info: 显示程序编译的过程
- -link-info: 显示链接过程

Open MPI主要编译选项



- -showme: 仅显示命令信息, 但不进行编译
- -showme:compile: 仅显示编译器编译参数信息,但不进行编译
- -showme:link: 仅显示编译器链接时的参数信息, 但不进行链接
- 用OMPI_value变量控制使用的编译命令、编译参数等, value可为:
 - CPPFLAGS: 预处理选项
 - LDFLAGS: 链接选项
 - LIBS: 链接库选项
 - CC: C编译命令
 - CFLAGS: C编译选项
 - CXX: C++编译命令
 - CXXFLAGS: C++编译选项
 - F77: Fortran 77编译命令
 - FFLAGS: Fortran 77编译选项
 - FC: Fortran 9x编译命令
 - FCFLAGS: Fortran 9x编译选项

如使用gfortan作为Fortran 90编译命令,并显示编译信息:

OMPI_FC=gfortran_mpif90_-showme



Open MPI并行实现下的并行程序调试



- 编译时添加-g参数,如mpif90_-g_yourmpi-prog.f90_-o_yourmpi-prog
- 几种运行方式:
 - 使用GNU调试命令*gdb*,不调用初始调试命令调试: *mpiexec* __*n* __*4* __*xterm* __*e* __*gdb* __*q* __*-tui* __ . / *yourmpi* __*prog*
 - 使用GNU调试命令gdb调试,并调用调试命令文件dbg.txt: mpiexec_-n_4_xterm_-e_gdb_-q_-tui_-x_dbg.txt_./yourn
 使用Intel调试命令idbc,不调用初始调试命令调试:
 - 使用Intel响以中マ1abc, 不响用初如响以中マ响以:
 mpiexec_-n_4_xterm_-e_idbc_../yourmpi-prog
 - 使用Intel调试命令idbc调试,并调用调试命令文件dbg.txt:
 mpiexec_-n_4_xterm_-e_idbc_-command_dbg.txt_../yourmp
- 调试命令文件dbg. txt内容格式,每行一条命令,比如:

如远程连接Linux系统调试、需打开X11转发

```
break 13
condition 1 k==2
run
```

注意: xterm为Linux下的一种图形终端命令,也可使用其它的。上述调试需要

MPI程序出错时常用调试方式



以Intel调试器和Open MPI的配合为例:

- 添加-g参数编译
- 设置dbg.txt文件内容为

run

• 开始调试:

mpiexec_u-n_u4_xterm_u-e_uidbc_u-command_udbg.txt_u./yourn

程序将会自动停止在出错的位置,并显示对行的源代码

相关文档: http://www.open-mpi.org/faq/?category=debugging

联系信息



- 中国科大超算中心:
 - 电话: 0551-63602248
 - 信箱: sccadmin@ustc.edu.cn
 - 主页: http://scc.ustc.edu.cn
 - 办公室: 中国科大东区新图书馆一楼东侧126室
- 李会民:
 - 电话: 0551-63600316
 - 信箱: hmli@ustc.edu.cn
 - 主页: http://hmli.ustc.edu.cn