【CPT205W05 参数曲线、曲面

必要性

为什么需要参数曲面?

为表示一个光滑的模型,相较于多边形组成的模型有棱有角(需要曲面细分改进),如果每个曲面曲线都是由光滑的参数方程控制(如:非均匀有理样条(Non uniform rational B-spline,*NURBS*)),那么就不会出现前者的问题。

Polygon Model

NURBS model

Poor surface quality

Pure, smooth highlights

为什么使用参数控制?

参数表面一般由两个独立变量组成。通过参数化(parameterisation)可以相对简单地表示自交或不可定向的(self-intersecting or non-orientable)曲面。这往往是隐式表达所无法表示的,即使隐函数存在,其镶嵌的表示?(tessellated representation)往往是不正确的。

使用参数控制的特点

参数曲线和曲面提供了一个灵活的建模工具,模型所需参数化表面的小块(patch)数量远小于使用多边形建模的数据量。

一些建模系统基于这样的表面(如NURBS)。

但使用这类模型渲染时会产生额外的计算负载 (隐藏表面去除、阴影计算、碰撞检测等)。

多数曲线

在2D平面中的曲线定义为:

$$egin{cases} x = x(t) \ y = y(t) \end{cases} \ \ where \ t \in [0,1]$$


每个t对应有且仅有一个点。当旋转时,其表达式不会改变

直线的表达式:

- ightharpoonup Implicit representation: $y = a_0 + a_1 x$
- ➤ Parametric (explicit) representation:

$$x = x_1 + t(x_2 - x_1)$$
 $(0 \le t \le 1)$
 $y = y_1 + t(y_2 - y_1)$

when
$$t = 0$$
, $x = x_1$ and $y = y_1$
when $t = 1$, $x = x_2$ and $y = y_2$




圆的表达式:

> Implicit representation:

$$x^2 + y^2 = r^2$$
 (r = radius)

> Parametric equation:

$$x = r \cos(360t)$$
, $y = r \sin(360t)$, $(0 \le t \le 1)$



三次曲线的表达式:

$$x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$
 $(0 \le t \le 1)$
 $y(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3$

where a_i and b_i terms are constants that vary from curve to curve.



■应当使用何种曲线?

应当使用含有可快速计算函数的表达式 (如sin, cos, exp, log等)

故多项式可表示为:
$$x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3, + \ldots + a_n t^n$$

对于插值 (interpolation) ,若有k个点,则应当选择n=k-1,从而找到正确的各个 a_i 值。

当k=2时,可以得到一条直线; 当k=3时,可以得到一条抛物线......

但当k很多时,可能会过拟合(雾

➤ When k is large, n must be large, too; high-degree polynomials (i.e. with a large n) oscillate wildly, particularly near the ends of the line, and are not suitable.



∦低阶多项式曲线 (Low-degree polynomial curves)

多项式应当高效地使用, 阶数不宜过高。

若需要连接多个点,可以考虑将多个点分为多个包含少数点(如4个)的集合,再为每个集合分配低阶多项式曲线。这是样条曲线(spline)的基础。

【样条曲线 (spline)

样条曲线(Spline Curves)是指给定一组控制点而得到一条曲线,曲线的大致形状由这些点予以控制,一般可分为**插值样条(interpolation curve)**和**设计样条(design curve)**两种。

满足以下连续性:


曲线连续(没有间断) continuity of the curve (no breaks)

- 切线 (导数) 连续 (没有直的拐角) continuity of tangent (no sharp corners)
- (不一定满足) 曲率的连续 (防止一些光照问题) continuity of curvature (not essential but avoids some

artefact from lighting) 满足以上要求至少需要三次曲线。

- 插值曲线 (interpolation curve) 的形状取决于数据点(通过已知的离散数据点构造一个函数,使得该函数在给定的离散点上满足约束条件,即插值函数必须经过所有的数据点。)
- **设计曲线 (design curve)** 的形状取决于控制点 (control points) ,控制点不在曲线上,但可通过移动控制点调整形状。


每个部分都由单独但连接的部分组成。特色功能是局部控制 (local control) ,如果曲线的一部分完成了,完成的部分会倾向于在调整其余部分时保持当前形状。即后来的调整只会影响曲线的一小部分。



局部控制:


- 无局部控制的曲线: 自然样条曲线 (Natural splines) , 贝塞尔曲线 (若强制其连续性)(Bezier curves (if continuity enforced))
- 有局部控制的曲线: B 样条 (B-Splines) , NURBS (非均匀有理 B 样条) (NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines))
- 具有局部控制的三次曲线 (cubic curve) : 一般只受4个控制点影响,是最局部的控制点。

除了通过移动控制点控制设计曲线,还可以通过设置**张力**(tension)或偏置(bias)来控制曲线。对插值曲线和设计曲线都可使用。



参数曲面


旋转曲面 (Revolved surface) : 2D曲线绕轴旋转,参数是旋转角度



挤出曲面 (Extruded surface) : 2D 曲线垂直于其自身的平面移动,参数是直线深度。



扫描曲面 (Swept surface): 2D曲面现沿3D路径 (如曲线)传递,参数是路径的定义。




张量积曲面 (Tensor product surface) :

应用最广泛的参数化曲面,结合了两条参数曲线,**分别在正交的方向上工作**。参数化曲面取决于两个参数(u,v),而不是一个t。


插值曲面和设计曲面:后者更为常见,使用控制网格(control grid),是控制点组成的矩阵。当曲线分解为更小的曲线时,曲面被裂解为曲面块(surface patches)。此时局部控制更加重要。

贝塞尔曲面:

有局部控制的三次曲线受4个控制点影响,有局部控制的立方体曲面受4*4个控制点影响。



连接曲面:必须确保边界的适当连续性。




修建和控制 (Trimming and control):

控制方式类似控制曲面

若不想显示所有表面,可以定义切割曲面的切割线(trim line),删除此线一侧的表面的所有部分。

提高分辨率:可以增加patch的数量,可以自适应地执行此操作,即在需要额外细节的地方增加补丁数量。但需要注意,可能导致表面出现缝隙。



实战

线性插值 (Linear interpolation)

对于动画很有用。

```
1 float t = 0;
2 float dt = 0.01;
3 void onIdle(void)
4 {
5     t = t+dt;
6     if (t>1) {t = 1; dt = -0.01;}
7     if (t<0) {t = 0; dt = 0.01;}
8 }</pre>
```

正弦波

```
1 // Draw a sinewave
2 int i;
```

员

```
1 // Draw a circle
2 double x, y;
3 double t;
4 double r = 100;
5
6 glBegin(GL_LINE_STRIP);
7 for(t=0; t<=360; t+=1)
8 {
    x = r*cos(t*3.1416/180);
    y = r*sin(t*3.1416/180);
    glVertex3f(x,y,0);
11 glVertex3f(x,y,0);
12 }
13 glEnd();</pre>
```