CORE
NEXUS

OPERATIONS
HANDBOOK

CORE Nexus – Server- und Administrationshandbuch

Konten · Berechtigungen · Geräte · Sitzungen · Backups

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung des Server-Dashboards und die wichtigsten administrativen Abläufe der geprüften CORE-Nexus-Version.

Version	Dokumentationsstand 15.10.2026
Geltungsbereich	CORE_Nexus_Logout_Locks_Dashboard.zip
Design	CORE Dark / Cyan

Inhalt

1. Erste Anmeldung und Owner-Konto
2. Anmeldung und Abmeldung
3. Übersicht und Geräteverwaltung
4. Fernsteuerung starten und beenden
5. Konten und Berechtigungen
6. Agentensperre
7. Protokolle, Export und Backups
8. Server sauber beenden

1. Erste Anmeldung und Owner-Konto

Beim ersten Start prüft der Server, ob bereits ein Owner-Konto in der lokalen Datenbank existiert. Wenn nicht, fordert er zur Einrichtung auf. Danach erscheint der Anmeldebildschirm.

- Verwende ein starkes, nicht anderweitig genutztes Passwort. In der geprüften Version muss es bei der Ersteinrichtung mindestens vier Zeichen lang sein; aus Sicherheitsgründen sollte es wesentlich länger sein.
- Das Owner-Konto besitzt administrative Rechte, darunter das Aufheben der globalen Agentensperre.
- Konten und Passworthashes liegen in der lokalen Datenbank unter `Server/data/`. Wer Zugriff auf diesen Ordner hat, kann die Datenbank manipulieren oder löschen; schütze den Windows-Benutzer und den Ordner.

2. Anmeldung und Abmeldung

Der Serverdienst und das Dashboard sind getrennt zu betrachten. Die Abmeldung sperrt die Dashboard-Oberfläche und zeigt wieder die Anmeldung. Netzwerk-Listener, LAN-Erkennung, Relay-Verbindung und bestehende Agent-Verbindungen laufen im Hintergrund weiter, solange das Serverprogramm selbst nicht beendet wird.

WICHTIG: Beim Abmelden wird eine aktive Fernsteuerungssitzung beendet. Für Geräteverwaltung, Freigaben, Konten und erneutes Starten einer Sitzung musst du dich wieder anmelden.

Zum Abmelden die Schaltfläche `Abmelden` im Dashboard verwenden.

Zum Fortsetzen Benutzernamen und Passwort im Anmeldebildschirm eingeben und `Anmelden` wählen.

3. Übersicht und Geräteverwaltung

Die Geräteübersicht zeigt registrierte Geräte, ihren Online-Status, Verbindungsweg, Serverfreigabe, lokale Zustimmung, Zeitpunkt der letzten Meldung und Betriebssystem.

- `Aktualisieren`: aktualisiert die Anzeige.
- Suche und Filter: begrenzen die Liste beispielsweise auf Online-Geräte, Offline-Geräte oder ausstehende Freigaben.
- `Gerät freigeben`: erteilt die Serverfreigabe, nachdem lokale Zustimmung vorliegt.
- `Freigabe widerrufen`: nimmt die Serverfreigabe zurück. Die lokale Zustimmung ist davon getrennt.
- `Gerätedetails bearbeiten`: ändert den Anzeigenamen oder Notizen.
- `Offline-Gerät entfernen`: entfernt einen Offline-Eintrag. Wenn das Gerät später erneut erscheint, kann es neu registriert werden und erneut Freigabe benötigen.

4. Fernsteuerung starten und beenden

1. Wähle ein Gerät in der Geräteliste aus.
2. Vergewissere dich, dass lokale Zustimmung und Serverfreigabe vorliegen.
3. Wähle `Fernsteuerung öffnen`. Das Konto benötigt die Berechtigungen `remote_view` und `remote_input`.
4. Kontrolliere, dass du das richtige Zielgerät ausgewählt hast, bevor du Eingaben sendest.
5. Beende die Sitzung über `Fernsteuerung beenden` oder schließe das Fernsteuerungsfenster. `Esc` wird laut UI-Hinweis an das Ziel weitergegeben; das Schließen beendet die Sitzung.

WICHTIG: Fernsteuerung nur an eigenen Geräten oder Geräten verwenden, für die eine ausdrückliche Berechtigung besteht. Windows-Sicherheitsbildschirme und UAC werden nicht umgangen.

5. Konten und Berechtigungen

Der Bereich `Konten` ermöglicht es, Konten zu erstellen, Rechte zu bearbeiten, Passwörter zurückzusetzen und Konten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Berechtigungen steuern die Dashboard-Aktionen. Für Fernsteuerung sind mindestens `remote_view` und `remote_input` erforderlich.
- Der Server prüft Berechtigungen vor den geschützten Aktionen. Ein Konto ohne passende Berechtigung kann die Aktion nicht ausführen.
- Deaktiviere nicht benötigte Konten und vergib nur die Rechte, die tatsächlich erforderlich sind.
- Das Owner-Konto sollte nicht für alltägliche Aufgaben mit geringerem Risiko verwendet werden.

6. Agentensperre

`Alle Agenten schließen` setzt eine persistente globale Sperre in den Servereinstellungen. Erreichbare Agenten erhalten den Schließbefehl; offline befindliche Agenten erhalten den Status bei der nächsten Verbindung.

WICHTIG: Diese Funktion beendet die Agent-Programme, nicht Windows und nicht den PC. Der Sperrstatus bleibt gespeichert, bis der Owner ihn aufhebt.

Nur das Owner-Konto kann `Agentensperre aufheben` verwenden. Bestätige den Dialog und starte Agenten auf den Client-PCs bei Bedarf erneut.

7. Protokolle, Export und Backups

- Das Aktivitätsprotokoll dokumentiert wichtige Aktionen und Anmeldeereignisse.
- `CSV exportieren` speichert das Aktivitätsprotokoll in einer CSV-Datei, die sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen öffnen lässt.
- `Datenbank jetzt sichern` erstellt eine Sicherung der lokalen Serverdatenbank.
- Öffne den Datenordner nur für Wartung. Kopiere Backups an einen geschützten Ort und teste regelmäßig, ob sie wiederherstellbar sind.

WICHTIG: Eine Backup-Datei kann Konten-, Geräte- und Protokolldaten enthalten. Behandle sie als vertraulich.

8. Server sauber beenden

Schließe das Serverfenster regulär über die Fensterschaltfläche zum Schließen. Beim Beenden des Programms werden Netzwerkaktivitäten gestoppt. Das bloße Abmelden beendet den Serverdienst dagegen nicht.

Vor Updates oder Dateiänderungen den Server vollständig beenden. Ersetze niemals `Server/data/` durch einen leeren Ordner.