CORE
NEXUS

OPERATIONS
HANDBOOK

CORE Nexus – Agenten- und Zielgerätehandbuch

Installation · Zustimmung · Verbindungsstatus · Fernsteuerung

Dieses Handbuch richtet sich an die Person, die den CORE-Nexus-Agenten auf einem Ziel-PC installiert und dessen lokale Zustimmung verwaltet.

Version	Dokumentationsstand 15.10.2026
Geltungsbereich	CORE_Nexus_Logout_Locks_Dashboard.zip
Design	CORE Dark / Cyan

Inhalt

1. Was der Agent macht
2. Installation
3. Lokale Zustimmung
4. Statusanzeige verstehen
5. Gerät im Server freigeben
6. Fernsteuerung und Eingabefokus
7. Agent aktualisieren und entfernen

1. Was der Agent macht

Der Agent läuft auf dem Windows-PC, dessen Bildschirm für eine freigegebene Fernsitzung übertragen werden kann. Er zeigt den Verbindungsstatus und versucht, den Server zu erreichen. Er startet keine Fernsteuerungssitzung eigenständig; die Sitzung muss im Server-Dashboard ausdrücklich geöffnet werden.

- Im selben LAN wird zuerst eine direkte Verbindung versucht.
- Wenn kein LAN-Server gefunden oder erreicht wird, kann der Agent über den konfigurierten Render-Relay verbinden.
- Bildschirmaufnahme und Eingabesteuerung benötigen die installierten Python-Abhängigkeiten und passende Windows-Berechtigungen.

2. Installation

1. Kopiere den Ordner `Agent` in einen lokalen Ordner, den der Windows-Benutzer lesen und beschreiben darf.
2. Führe `install.bat` aus. Es prüft Python/Tkinter, installiert `pillow`, `mss`, `pynput` und `websocket-client` und prüft die Syntax.
3. Führe `start.bat` aus. Die Agent-Oberfläche startet ohne dauerhaft offenes Konsolenfenster.
4. Wenn die Oberfläche nicht erscheint, starte testweise eine Eingabeaufforderung im Agent-Ordner und führe `py -3 agent.py` aus. Lies die Fehlermeldung, bevor du weitere Dateien änderst.

3. Lokale Zustimmung

Beim ersten Start fragt der Agent, ob dieser PC für Fernansichten und Steuerung verfügbar sein darf, nachdem die Freigabe im Server-Dashboard erteilt wurde.

- Bei Zustimmung wird eine lokale Zustimmungsdatei `consent.json` angelegt.
- Die lokale Zustimmung ersetzt nicht die Serverfreigabe. Beide müssen vorhanden sein.
- Bei Ablehnung bleibt der Agent geschlossen bzw. die Fernsteuerung gesperrt.
- Die Zustimmung kann durch die vorgesehenen lokalen Verwaltungsabläufe zurückgesetzt werden. Lösche `consent.json` nicht als routinemäßige Fehlerbehebung, da dadurch erneut eine Zustimmung erforderlich wird.

4. Statusanzeige verstehen

- `Suche den CORE Nexus Server`: der Agent sucht den lokalen Server oder bereitet den Fallback vor.
- `DIRECT LAN` bzw. ein LAN-Status: der Agent verwendet eine direkte lokale Verbindung; Render wird für diese Verbindung nicht benötigt.
- `RENDER RELAY`: der Agent verwendet den WebSocket-Relay. Prüfe in diesem Fall die Render-Adresse, das Token und die Raum-ID.
- `Fernsteuerungs-Abhängigkeiten fehlen`: installiere die Abhängigkeiten erneut über `install.bat` und prüfe, ob die Installation fehlerfrei endet.
- `Serverfreigabe fehlt`: die Freigabe muss im Server-Dashboard erteilt werden.
- `Lokale Zustimmung fehlt`: Zustimmung am Ziel-PC prüfen und nicht versuchen, sie ohne den lokalen Benutzer zu umgehen.

5. Gerät im Server freigeben

1. Lass den Agenten laufen, bis er verbunden ist.
2. Melde dich am Server-Dashboard an.
3. Öffne die Geräteverwaltung und suche den Agenten anhand des Gerätenamens bzw. der Geräte-ID.
4. Prüfe die Angaben und erteile die Serverfreigabe.

5. Warte, bis der Agent den freigegebenen Status anzeigt.

6. Fernsteuerung und Eingabefokus

Die Fernsteuerung wird vom Server aus gestartet. Wenn das Bild sichtbar ist, aber Maus oder Tastatur nicht reagieren, klicke einmal in die Bildschirmansicht und prüfe, ob die Sitzung aktiv ist.

- Einige Programme mit erhöhten Administratorrechten akzeptieren keine Eingaben von einem nicht erhöht gestarteten Agenten.
- Windows-Sperrbildschirm, UAC und andere sichere Desktop-Oberflächen werden nicht umgangen.
- Die Darstellung kann absichtlich verkleinert und komprimiert sein, um die Netzwerkbelastung zu reduzieren. Bei schwacher Verbindung kann es zu Verzögerungen kommen.

7. Agent aktualisieren und entfernen

- Vor Updates den Agent beenden.
- Bewahre `device_id.json`, `consent.json` und `relay_config.json` auf, wenn Geräteidentität, Zustimmung und Verbindungseinstellungen erhalten bleiben sollen.
- `uninstall.bat` fragt, ob lokale Anwendungsdaten gelöscht werden sollen. Lies die Abfrage sorgfältig.

WICHTIG: Wenn lokale Daten gelöscht werden, können Geräte-ID und Zustimmung verloren gehen. Ein erneuter Start kann dann eine neue Registrierung und lokale Zustimmung auslösen.