OS HW3

106030028 劉多聞 107030028 劉騏鋒 106030014 陳致瑋

Part 1 Trace Code

1. Load program

a. UserProgKernel::Run()

使用 for 迴圈將所有 execfile 一個個初始化,初始化出新的 thread control block 後配置一個 page table 給 thread,接著再進入 Thread::Fork(VoidFunctionPtr, void*),fork 這個 thread。

b. AddrSpace::AddrSpace()

初始化 thread 的 page table,把" NumPhysPages"個 entries 初始化。
pageTable 裡面含有的資訊主要是 virtualPage 和 physicalPage,兩者透過
pageTable 溝通。

c. ThreadedKernel::Run()

一般程式 main return 值時,所有程式會停止運行,但因為有多個 thread 在 os 裡面執行,所以要夠過 ThreadedKernel::Run()來防止"main.cc" return。

d. Thread::Finish()

當一個 thread 執行完畢後會進到 Finish()先處理 interrupt 的問題,在處理 thread 占用 cpu 的優先次序時是不能被 interrupt 的,所以要先把 interrupt 關掉。接下來,利用 ASSERT 檢查當前的 thread 是否與 kernel 裡的 Thread 一致。最後呼叫 Sleep 來進行 context switch。

e. Thread::Sleep (bool finishing)

前幾行的 ASSERT 和 DEBUG 是確保 OS 正確運行的檢查機制,接著把當前 thread 的 status 設為 BLOCKED,在利用 while 迴圈不斷檢查與尋找在 ready queue 裡面下一個要運行的 thread。若沒有下一個要跑的 thread, kernel 就會回到 IDLE(),反之則呼叫 Scheduler::Run()來執行下一個 thread。

f. Scheduler::Run (Thread *nextThread, bool finishing)
Scheduler::Run 的目的是做 context switch,將目前 thread 狀態記錄下來

並移除 running state, 再把 next thread load 進來 running state。

- 1. 首先確認目前的 thread 是否完成,如果為 true 則刪掉 thread。
- 2. 再來將目前 thread 的 CPU registers 狀態記錄下來。
- 3. 檢查 thread control block 是否溢位。
- 4. 把 kernel 目前的 thread 從舊的改成新的。
- 5. 將新的 thread 狀態設為"running"。
- 6. 接著做 switch()。

g. SWITCH (thread *t1, thread *t2)

首先將要 switch 出去的舊 thread CPU registers 狀態存回 control block,接著再將新的 thread 的 control block 狀態資料重新讀回 CPU registers

- 1. 把 eax 的值存起來。
- 2. 讓 eax 指向 thread 1。
- 3. 將 ebx、ecx、edx、esi、edi、ebp、esp 值存回 control block。
- 4. ebx 讀取 eax 原來的值。
- 5. eax 原來的值存回 control block。
- 6. 讓 eax 取得返回的位置。
- 7. 讓_PC 取得 stack top。
- 8. 讓 eax 指向 thread 2。
- 9. 將 thread 2 control block 的 eax 值給 ebx。
- 10. 把 ebx 存起來。
- 11. 把 control block 的 ebx、ecx、edx、esi、edi、ebp、esp 從新讀回 CPU 暫存器。
- 12. 把 PC 值給 eax。
- 13. 把 eax 值給 4(%esp)。
- 14. 把剛剛 control block 裡的 EAX 給 eax。
- 15. 返回。

h. ThreadBegin()

這個 function 的功能主要是當一個新的 thread 要開始執行時進行依些檢查動作。ASSERT 和 DEBUG 是確保 OS 正確運行的檢查機制,再來夠過CheckToBeDestroyed 把上一個執行完的 thread 移除,最後呼叫 Enable(),讓 interrupt 可以發生來切割 OS 執行時間。

ForkExecute (Thread *t)

執行新的 thread。

- j. AddrSpace::Execute (char *fileName)
 - 1. 將"filename"檔案 load 進記憶體。
 - 2. 初始化暫存器的狀態。
 - 3. 把 page table 的起始位置跟 page table 大小讀進暫存器。

k. AddrSpace::Load (char *fileName)

利用檔案操作物件把 fileName 打開並讀取,接著計算檔案 size 以及 page 的個數,因為會有 internal fragmentation 的問題,所以將 size 更新為 numPages * PageSize。最後將 code 及資料複製到記憶體並關掉檔案。

2. Page Faults

- a. Machine::Run()
 - 1. 主要目的為模擬機器執行 user programs。
 - 2. 首先切換成 user mode 然後無限 for loop,逐條執行 userprogram 的程式指令,模擬 MIPS CPU 讀指令的樣子。
 - 3. 進 OneInstruction(),讀完一個指令後讓 clock tick。
- b. Machine::OneInstruction(Instruction *instr)

如果 instruction fetch 成功則繼續。 針對 instruction 的 opcode 做對應的 case 處裡動作。

c. Machine::ReadMem(int addr, int size, int *value)

進 Translate()尋找 physicalAddress,若沒找到 physicalAddress 代表 page fault 發生,進 RaiseException 做對應的處置,接著 return false。如果有成功找到記憶體位置,則根據要找的資料 size(word、half word、byte)做不同存取,最後 return true。

- d. Machine::Translate(int virtAddr, int* physAddr, int size, bool writing)
 - 1. 一開始判斷 virtual address 的 format 是否對的上 size,若錯誤則 return AddressErrorException。
 - 2. 如果有的是 page table 則

如果 virtual page number 大於等於 pagetable 的 size,則 return AddressErrorException,若否,則檢查該 page number 的 valid bit 是否 為真,若否,則代表出現 page fault 並 return PageFaultException。

若以上 vpn 的檢查結果有效且無 page fault 則把該 page number 對應的真實記憶體 frame 位置及其他 translation 的狀態用"entry"記錄下來。

- 3. 如果有的是 TLB 則
 - 從 TLB 頭掃到尾,若有發現對應的 virtualpage 且 valid bit 為真,代表 TLB hit,用"entry"紀錄 translation 的所有狀態。若沒找到則代表 TLB miss,return TLB fault Exception。
- 4. 檢查如果有償是改寫 ready-only 的情形發生,則 return ReadOnlyException。
- 5. 將 translation 所記錄的真實記憶體 frame 位置給 pageFrame,並檢查 是否為有效 frame number 如果超過真實 frame number 則 return BusErrorException。
- 6. 若到這裡都沒 raise exception 代表可以成功找到真實記憶體,把 use bit 改成 true(作為之後 page replacement 演算法參考資訊),如果有做 修改則設 dirty bit 為 true。
- 7. 將對應的 frame 做 offset 後得到真實記憶體位置並 return NoException。
- e. Machine::RaiseException(ExceptionType which, int badVAddr) 當 user program invoked system call 或是發生 exception 時會呼叫此 function,在 page fault 的情况為"發生 exception"。將有問題的 virtual address 存入 BadVAddrRegister,並切回 systemMode 處理該 exception,處理完後再回 userMode。
- f. ExceptionHandler(ExceptionType which)

根據 RaiseException 傳過來的 ExecutionType 做對應的處置,如 case BusErrorException、case ReadOnlyException、case AddressErrorException... 等。

3. Implement

a. AddSpace::AddrSpace()

修正原本程式碼的初始值

```
AddrSpace::AddrSpace()
{
    pageTable = new TranslationEntry[NumPhysPages];
    for (unsigned int i = 0; i < NumPhysPages; i++) {
        pageTable[i].virtualPage = 0;
        pageTable[i].physicalPage = 0;
        pageTable[i].valid = FALSE;
        pageTable[i].use = FALSE;
        pageTable[i].dirty = FALSE;
        pageTable[i].readOnly = FALSE;
    }

    // zero out the entire address space
    // bzero(kernel->machine->mainMemory, MemorySize);
}
```

static void copyPage()

把 page 從 virtual memory copy 進 page table 以及從 page table copy 回 virtual memory。做 context switch 時用。

static void clearPage():

創建新的 user stack 空間。

```
static
void clearPage(OpenFile *dst, int dstPos, int size)
   char *tmpPage = new char[PageSize];
   int byteLeft = size;
   DEBUG(dbgAddr, "clearPage: dst=" << dst << ", dstPos=" << dstPos
   for (int i=0; i< PageSize; i++) tmpPage[i] = 0;</pre>
   while (byteLeft >= (int)PageSize) {
            DEBUG(dbgAddr, "byteLeft = " << byteLeft << "\n");
       ASSERT(dst->WriteAt(tmpPage, PageSize, dstPos) == PageSize);
       dstPos = dstPos + PageSize;
       byteLeft -= PageSize;
   if (byteLeft > 0) {
               DEBUG(dbgAddr, "byteLeft = " << byteLeft << "\n");
       // write byteLeft bytes from tmpPage buffer to dest file
       ASSERT(dst->WriteAt(tmpPage, byteLeft, dstPos) == byteLeft);
       dstPos = dstPos + byteLeft;
```

In >> bool AddrSpace::Load():

創造 virtual memory 並記錄 virtual memory 指標

```
string vmName = (string)fileName;
vmName += "_VM";
if (kernel->fileSystem->Create((char *)vmName.c_str()) == TRUE) {
DEBUG(dbgAddr, "Create file " << vmName << " successful\n");
virSpace = kernel->fileSystem->Open((char *)vmName.c_str());
}
int vmPos;
int sfPos;
```

Compiler 會 compile 出三個 segment(code、initial data 與 uninitial data)並 load 進 virtual memory。

將三個 segment 從 virtual memory 搬到 pagetable。

```
if (noffH.code.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing code segment.");

// copy code segment
vmPos = noffH.code.virtualAddr;
sfPos = noffH.code.inFileAddr;
DEBUG(dbgAddr, "noffH.code.virtualAddr = " << noffH.code.virtualAddr << ", noffH.code.size = " << noffH.code.size);
DEBUG(dbgAddr, "vmPos = " << vmPos << ", sfPos = " << sfPos);
copyPage(virSpace, vmPos, executable, sfPos, noffH.code.size);
}</pre>
```

```
if (noffH.initData.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing data segment.");

// copy data segment
vmPos = noffH.initData.virtualAddr;
sfPos = noffH.initData.virtualAddr;
sfPos = noffH.initData.virtualAddr = " << noffH.initData.virtualAddr << ", noffH.initData.size = " << noffH.initData.size);
DEBUG(dbgAddr, "vmPos = " << vmPos << ", sfPos = " << sfPos);
copyPage(virSpace, vmPos, executable, sfPos, noffH.initData.size);
}</pre>
```

```
if (noffH.uninitData.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Un-initializing data segment.");

// copy uninit data segment if there is any
vmPos = noffH.uninitData.virtualAddr;
sfPos = noffH.uninitData.inFileAddr;

DEBUG(dbgAddr, "noffH.uninitData.virtualAddr = " << noffH.uninitData.virtualAddr
    < ", noffH.uninitData.size = " << noffH.uninitData.size);

DEBUG(dbgAddr, "vmPos = " << vmPos << ", sfPos = " << sfPos);
copyPage(virSpace, vmPos, executable, sfPos, noffH.uninitData.size);
}</pre>
```

程式在跑的時候會不停紀錄程式進行的 stack 狀態,定義這個 stack 的位置。

```
if (UserStackSize > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "UserStackSize.");
// Reserve UserStack space
// assume our virtual space size is defined by VirtualSpaceSize
int vmPos = VirtualSpaceSize - UserStackSize;

DEBUG(dbgAddr, "vmPos = " << vmPos);
clearPage(virSpace, vmPos, UserStackSize);
}</pre>
```

void AddrSpace::SaveState():

儲存程式進行的 stack 狀態,用於 context switch

void AddrSpace::RestoreState():

把上一次 context switch 所記錄的狀態從新 load 回 page table。

int AddrSpace::findPage2Use():

一開始要把 page 填進 page table 時,要檢查 page 欄位 valid 與否,若 invalid 則可填入,反之亦然。這個程式的尋找 empty page 的方式是對整 個 page table 進行 linear search,若皆被填滿,則用 LRU 和 second chance 尋找 victim page 移出 circular queue。

判斷要置換的 page,若 dirty bit == true 則要寫回 virtual memory。

```
int AddrSpace::findPage2Use(){
   static int curPageIdx = 0;
   int i = curPageIdx;
   // find an invalid page to use
   if (pageTable[i].valid == FALSE) {
       curPageIdx = i % NumPhysPages;
       return (result);
   i = ++i % NumPhysPages;
   } while (i != curPageIdx);
   // No invalid page. Find an unused page to replace
   if (pageTable[i].use == FALSE) {
       curPageIdx = i % NumPhysPages;
       return (result);
   i = ++i % NumPhysPages;
   } while (i != curPageIdx);
   result = curPageIdx++;
   curPageIdx %= NumPhysPages;
   if (pageTable[result].dirty == TRUE) {
   unsigned int phyAddr = pageTable[result].physicalPage * PageSize;
   unsigned int virAddr = pageTable[result].virtualPage * PageSize;
   DEBUG(dbgAddr, "Get a dirty page " << result << " to use");
   DEBUG(dbgAddr, "Copy phyAddr: " << phyAddr << " to virAddr: " << virAddr);
   virSpace->WriteAt(&(kernel->machine->mainMemory[phyAddr]), PageSize, virAddr);
   DEBUG(dbgAddr, "result = " << result << ", curPageIdx = " << curPageIdx);</pre>
```

void AddrSpace::PageFaulthandler

exceptionHandler 如果接收到 interrupt,就會用這個 function 把要找的 page load 進 pagetable。Load 進 pagetable 之後會把剛進來的 page 初始 化。

```
void AddrSpace::pageFaultHandler()
{
   int i, virtAddr;

   DEBUG(dbgAddr, "enter my page fault handler\n");

// The virtual address acused the page fault is saved in
   // machine's registers[BadVAddrReg]
   virtAddr = kernel->machine->ReadRegister(BadVAddrReg);
   DEBUG(dbgAddr, "virtual address: " << virtAddr);

// 1.   find a page to use
   i = findPage2Use();
   DEBUG(dbgAddr, "find page to use = " << i);

// 2.   copy virtual page to the physical memory page.
   virtAddr = virtAddr / PageSize;
   DEBUG(dbgAddr, "copy virtual page: " << virtAddr > virtAddr > virtual page address: " << virtAddr*PageSize << ", to mainMemory["<<i*PageSize</p>
" from virtual page address: " << virtAddr*PageSize]), PageSize, virtAddr*PageSize);

// 3.set the virtual page number and physical page number in the pageTable
// set valid = TRUE, use = FALSE, dirty = FALSE, readonly = ?
   pageTable[i].virtualPage = virtAddr;
   pageTable[i].virtualPage = i;
   pageTable[i].valid = TRUE;
   pageTable[i].use = FALSE;
   pageTable[i].use = FALSE;
}</pre>
```

b. AddrSpace.h

將 UserStackSize 乘以 5 倍,以解决程式執行中 stack memory 不夠用的問題。

```
//#define UserStackSize 1024 // increase this as necessary!
#define UserStackSize (1024*5) // merge program need bigger stack
// my Virtual space size
#define VirtualSpaceSize (128 * 128 + UserStackSize)
```

增加 pagefaulthandler function

增加 OpenFile *virSpace 和 int findPage2Use

c. exception.cc

處理 page fault interrput,呼叫 pagefaulthandler,並計算 pagefault 次數

```
case PageFaultException:
    // pageFaultException happened, go to our page fault handler
    DEBUG(dbgAddr, "PageFaultException\n");
    kernel->currentThread->space->pageFaultHandler();
    // increase the number of page fault exceptions
    kernel->stats->numPageFaults++;
    return;
default:
    cerr << "Unexpected user mode exception" << which << "\n";
    break;</pre>
```

d. translate.cc

用 linear 查詢 page table,若 page match 且 valid bit == true,會把 pagetable index 記錄下來。若找不到所要的 page 會 return pageFaultException。

```
if (tlb == NULL) {
for (i=0; i<NumPhysPages; i++) {
    if (pageTable[i].virtualPage == vpn && pageTable[i].valid) {{
        DEBUG(dbgAddr, "translate memory hit page# " << i);
if (i == NumPhysPages) {
        DEBUG(dbgAddr, "Invalid virtual address: " << virtAddr);
       return PageFaultException;
    DEBUG(dbgAddr, "virtual address is resident in in pageTable[" << i << "]\n");</pre>
entry = &pageTable[i];
```

e. Makefile

all: halt shell matmult sort test1 test2 bubble merge quick

```
bubble: bubble.o start.o
$(LD) $(LDFLAGS) start.o bubble.o -o bubble.coff
../bin/coff2noff bubble.coff bubble

merge: merge.o start.o
$(LD) $(LDFLAGS) start.o merge.o -o merge.coff
../bin/coff2noff merge.coff merge

quick: quick.o start.o
$(LD) $(LDFLAGS) start.o quick.o -o quick.coff
../bin/coff2noff quick.coff quick
```

執行 merge bubble quick 這三種 sort 方式

f. Results

```
".text", filepos 0x500, mempos 0x0, size 0x430

".data", filepos 0x500, mempos 0x430, size 0x1000

".bss", filepos 0x500, mempos 0x430, size 0x1000

".bss", filepos 0x0, mempos 0x1430, size 0x0

/usr/local/nachos/decstation-ultrix/bin/cc - G o - c - I../userprog -I../threads -
I../lib -I../userprog -I../threads -I../lib -c -o quick.o quick.c

/usr/local/nachos/decstation-ultrix/bin/ld -T script -N start.o quick.o -o quick
.coff
../bin/coff2noff quick.coff quick
numsections 3

Loading 3 sections:
    ".text", filepos 0x20, mempos 0x450
    ".data", filepos 0x20, mempos 0x450, size 0x1000
    ".data", filepos 0x20, mempos 0x450, size 0x1000
    ".data", filepos 0x20, mempos 0x450, size 0x0

make[]: Leaving directory '/home/tyler/nachos-4.0-hw3/code/test'
tyler@tyler-VirtualBox:-/nachos-4.0-hw3/code$ userprog/nachos -e ./test/merge -e
./test/quick -e ./test/bubble
Total threads number is 3

Thread ./test/merge is executing.
Thread ./test/mubble is executing.
Thread ./test/guick is executing.
Thread ./test/guick is executing.
Thread ./test/guibble is executing.
Thread ./test/guibble is executing.
Threat integer:804
Print integer:804
Print integer:807
Print integer:807
Print integer:808
Print integer:807
Print integer:20
Print integer:20
Print integer:20
Print integer:21
Print integer:22
Print integer:22
Print integer:29
Print integer:910
Print
```

分工: 劉騏鋒 60% 劉多聞 40%