Android性能专项测试之Heap Viewer工具

2015-09-25 16:34 1247人阅读 评论(2) 收藏 举报

参考文章:Heap Viewer Android 内存监测工具 DDMS -> Heap 使用DDMS中的内存监测工具Heap来优化内存

Heap Viewer能做什么?


- 实时查看App分配的内存大小和空闲内存大小
- 发现Memory Leaks

Heap Viewer使用条件


- 5.0以上的系统,包括5.0
- 开发者选项可用

Heap Viewer启动


可以直接在Android studio工具栏中直接点击小机器人启动:




还可以在Android studio的菜单栏中Tools也可以:



如果你不用Android studio,可以在SDK下的tools下的monitor程序打开:



Heap Viewer面板



按上图的标记顺序按下,我们就能看到内存的具体数据,右边面板中数值会在每次GC时发生改变,包括App自动触发或者你来手动触发。

ok, 现在来解释下面板中的名词

总览

				or this clier		
D	Heap Size	Allocated	Free	% Used	# Objects	
1	40.147 MB	24.147 MB	16.000 MB	60.15%	57,566	Cause GC

列名	意义
Heap Size	堆栈分配给App的内存大小
Allocated	已分配使用的内存大小

Free	空闲的内存大小
%Used	Allocated/Heap Size,使用率
Objects	对象数量

详情




类型	意义
free	空闲的对象
data object	数据对象,类类型对象,最主要的观察对象
class object	类类型的引用对象
1-byte array(byte[],boolean[])	一个字节的数组对象
2-byte array(short[],char[])	两个字节的数组对象
4-byte array(long[],double[])	4个字节的数组对象
non-Java object	非Java对象

下面是每一个对象都有的列名含义:

列名	意义
Count	数量
Total Size	总共占用的内存大小
Smallest	将对象占用内存的大小从小往大排,排在第一个的对象占用内存大小
Largest	将对象占用内存的大小从小往大排,排在最后一个的对象占用的内存大小
Median	将对象占用内存的大小从小往大排,拍在中间的对象占用的内存大小
Average	平均值

当我们点击某一行时,可以看到如下的柱状图:



横坐标是对象的内存大小,这些值随着不同对象是不同的,纵坐标是在某个内存大小上的对象的数量

Heap Viewer的使用

我们说Heap Viewer适合发现内存泄漏的问题,那你知道何为内存泄漏么?

内存泄漏

英文名: Memory Leaks

标准解释:无用的单纯,但是还是没GC ROOT引用的内存

通俗解释:该死不死的内存

检测

那么如何检测呢?Heap Viewer中的数值会自动在每次发生GC时会自动更新,那么我们是等着他自己GC么?小弟不才,刚开始我就是这么一直等啊等,由于GC的时机是系统把握的,所以很不好把握,既然我们是来看内存泄漏,那么我们在需要检测内存泄漏的用例执行过后,手动GC下,然后观察 data object 一样的 total size (也可以观察Heap Size/Allocated内存的情况),看看内存是不是会回到一个稳定值,多次操作后,只要内存是稳定在某个值,那么说明没有内存溢出的,如果发现内存在每次GC后,都在增长,不管是慢增长还是快速增长,都说明有内存泄漏的可能性。

实例

先来看3个图:


1.刚打开首页,手动GC一下:

Heap updates will happen after ev	ery GC	for this client				
ID Heap Size Allocated	Free	% Used	# Objects			
1 40.011 MB 24.011 MB 16.0	000 MB	60.01%	56,164	Cause GC		
Display: Stats						
	0	T-1-10'-	0		A A I' I	
Туре	Count	Total Size		Largest	Median	Average
free	1,712	1.277 MB	16 B	92.000 KB	64 B	782 B
data object	7,821	428.461 KB	16 B	2.000 KB	48 B	56 B
class object	201	142.562 KB	112 B	4.000 KB	432 B	726 B
1-byte array (byte[], boolean[])	13	1.333 MB	16 B	992.258 KB	32 B	105.017 KB
2-byte array (short[], char[])	628	41.266 KB	16 B	1.000 KB	64 B	67 B
4-byte array (object[], int[], float[])	1,321	224.781 KB	16 B	56.000 KB	32 B	174 B
8-byte array (long[], double[])	204	8.406 KB	16 B	96 B	32 B	42 B
non-Java object	2	504 B	24 B	480 B	480 B	252 B

2.首页到详情页10遍,最后回到首页,手动GC一下,直到数值不再变化:

ID Heap Size Allocated	Free	% Used #	Objects					
	00 MB	62.29%	72,968	Cause GC				
Display: Stats ♦								
Type	Count	Total Size	Smallest	Largest	Median	Average		
free	5,064	4.989 MB	16 B	123.469 KB	96 B	1.008 KB		
data object	20,583	1.293 MB	16 B	2.000 KB	32 B	65 B		
class object	255	173.859 KB	112 B	4.000 KB	432 B	698 B		
1-byte array (byte[], boolean[])	31	2.530 MB	16 B	992.258 KB	32 B	83.571 KB		
2-byte array (short[], char[])	1,405	110.047 KB	16 B	1.000 KB	64 B	80 B		
4-byte array (object[], int[], float[])	3,541	433.625 KB	16 B	56.000 KB	48 B	125 B		
8-byte array (long[], double[])	1,178	55.453 KB	16 B	96 B	32 B	48 B		

3.首页到详情页10遍,最后回到首页,手动GC一下:



从 data object 一栏看到该类型的数值会在不断增长,可能发生了内存泄漏,而我们也可以从上面三个图的标红部分来看,Allocated分别增加

了 2.418M 和 1.084M , 而且你继续这么操作下去 , 内存依然是增长的趋势

补充

Heap Viewer不光可以用来检测是否有内存泄漏,对于内存抖动,我们也可以用该工具检测,因为内存抖动的时候,会频繁发生GC,这个时候我们只需要开启Heap Viewer,观察数据的变化,如果发生内存抖动,会观察到数据在段时间内频繁更新。