### .: TP R4.7 : FTP :.

### Opyright 2008-2010 tv <thierry.vaira@orange.fr>

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover.

You can obtain a copy of the GNU General Public License: write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU (GNU Free Documentation License), version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans Sections Invariables; sans Texte de Première de Couverture, et sans Texte de Quatrième de Couverture.

Vous pouvez obtenir une copie de la GNU General Public License : écrire à la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

### Table des matières

Séquence 1 - Client FTP	2
•	
Séquence 2 - Serveur FTP	7
1	
Annexe: les modèles de référence.	8
Annexe: le protocole FTP (File Transfer Protocol)	9
Annexe: clients ftp	
1	

### En ligne

protocoles internet (http, smtp, pop, imap, ftp, mime, nntp, irc...): <a href="www.salemioche.com/">www.salemioche.com/</a>

protocoles internet (ip, arp, tcp, udp, ...): www.frameip.com/

rfc en français : <a href="http://abcdrfc.free.fr/">http://abcdrfc.free.fr/</a> et <a href="http://www.eisti.fr/res/norme/rfc959/959tm.htm">http://abcdrfc.free.fr/</a> et <a href="http://www.eisti.fr/res/norme/rfc959/959tm.htm">http://abcdrfc.free.fr/</a> et <a href="http://www.eisti.fr/res/norme/rfc959/959tm.htm">http://www.eisti.fr/res/norme/rfc959/959tm.htm</a>

# Séquence 1 - Client FTP

Préparation de la manipulation : les besoins

a . Le client de base : outil capable d'ouvrir une connexion TCP sur un port distant et d'échanger des informations en mode texte

Réponse: telnet ou netcat

ping adresse ip pc

b. Identifier le port d'écoute distant à partir de la liste officielle. Dans quel fichier trouve-t-on cette information ? Réponse: ftp -> 21 (dans le fichier /etc/services)

c . Choisir un serveur FTP pour l'échange.

Réponse: ftp.free.fr ou adresse IP locale (fournie)

d. La commande de connexion :

### Manipulation

1 . Envoyer les requêtes FTP ci-dessous. **Lister** et <u>commenter</u> les codes de retour du serveur pendant l'échange (utiliser les informations fournies sur le protocole FTP).

Réponses:

Réponse du serveur : 220 Welcome to ProXad FTP server

PWD

Réponse du serveur :

USER anonymous Réponse du serveur :

PASS

Réponse du serveur :

PWD

Réponse du serveur :

TYPE I

Réponse du serveur :

LIST -aL


Réponse du serveur :

QUIT


Réponse du serveur : 221 Goodbye.

La commande **LIST -aL** (ainsi que les autres commandes comme STOR ou RETR) ne fonctionne pas car les données ne sont pas envoyées par le serveur sur le canal ouvert (port 21). Le canal ouvert sur le port 21 du serveur est destiné à l'échanges de commandes du protocole FTP. Les données échangées entre le client et le serveur doivent se faire sur un autre canal. L'échange de données fonctionnant suivant le modèle client/serveur (le client initie la connexion), il existe donc deux possibilités :

• le **mode actif** : le client FTP (en utilisant la commande **PORT**) détermine le port d'écoute et joue le rôle de serveur pour ce canal



• le **mode passif** : le client FTP (en utilisant la commande **PASV**) choisit le mode passif et le serveur FTP détermine le port d'écoute et joue le rôle de serveur pour ce canal



### 2 . On va tout d'abord utiliser la commande **PASV** pour passer en $\underline{mode\ passif}$ :

La réponse du serveur à la commande "PASV" est une chaîne de caractère du type :

"xxx ... (IP1, IP2, IP3, IP4, PORT1, PORT2)"

Il faut extraire les informations suivantes (attention les serveurs FTP gèrent un *timeout*!):

- reconstituer l'adresse IP -> IP1.IP2.IP3.IP4
- déterminer le **numéro de port** -> PORT1 x 256 + PORT2

Assurer le bon fonctionnement de la commande suivante "LIST -aL" ...

\$ telnet 192.168.52.7 21

Trying 192.168.52.7...

Connected to 192.168.52.7 (192.168.52.7).

Escape character is '^]'.

220 mandrivalinux.local FTP server (Version wu-2.6.2(1) Sun Aug 3 13:51:18 EDT 2008) ready.

USER anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

PASS tv@free.fr

230 Guest login ok, access restrictions apply.

### **PASV**

# 227 Entering Passive Mode (192,168,52,7,205,179)

LIST -al

150 Opening ASCII mode data connection for directory listing.

226 Transfer complete.

QUIT

221-You have transferred 0 bytes in 0 files.

221-Total traffic for this session was 433 bytes in 0 transfers.

221-Thank you for using the FTP service on mandrivalinux.local.

221 Goodbye.

Connection closed by foreign host.

// calcul : 205\*256 + 179 = 52659\$ telnet 192,168,52,7 52659 Trying 192.168.52.7... Connected to 192.168.52.7 (192.168.52.7). Escape character is '^l'. total 48 drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 1 16:12 . drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 16:12 ... d--x--x 2 root root 4096 Jun 1 16:12 d--x--x 2 root root 4096 Jun 1 16:12 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 1 16:12 lib drwxr-xr-x 2 root 79 4096 Jun 1 16:15 Connection closed by foreign host.

- 3. Réaliser une capture de l'échange précédent et déterminer le protocole de transport utilisé par FTP.
- 4. On va maintenant utiliser la commande **PORT** pour passer en <u>mode actif</u>:

La commande "PORT" envoyée au serveur est une chaîne de caractère du type : "PORT IP1, IP2, IP3, IP4, PORT1, PORT2"

Il faut déterminer les informations suivantes pour réaliser l'échange de données :

- fournir l'adresse IP où se fera l'échange -> IP1.IP2.IP3.IP4
- choisir un <u>numéro de port</u> libre où se fera l'échange -> PORT1 x 256 + PORT2

Le client FTP a donc la responsabilité d'ouvrir un port (libre) et d'attendre la demande de connexion. Il faut donc utiliser un outil capable de fonctionner en serveur TCP. Le choix se porte sur l'utilitaire **netcat**. et le numéro de port 5000 qui est réservé

\$ telnet 192.168.52.7 21

Trying 192.168.52.7...

Connected to 192.168.52.7 (192.168.52.7).

Escape character is '^]'.

220 mandrivalinux.local FTP server (Version wu-2.6.2(1) Sun Aug 3 13:51:18 EDT 2008) ready.

**USER** anonymous

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.

PASS tv@free.fr

230 Guest login ok, access restrictions apply.

### PORT 192,168,52,2,19,136

200 PORT command successful.

### LIST -al

150 Opening BINARY mode data connection for directory listing.

226 Transfer complete.

#### OUIT

221-You have transferred 0 bytes in 0 files.

221-Total traffic for this session was 593 bytes in 0 transfers.

221-Thank you for using the FTP service on mandrivalinux.local.

221 Goodbye.

Connection closed by foreign host.

// vérification : 19\*256 + 136 = 5000
\$ netcat -l -s 192.168.52.2 -p 5000
total 48
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 1
16:12 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 1
16:12 ..
d--x--x--x 2 root root 4096 Jun 1 16:12
bin
d--x--x--x 2 root root 4096 Jun 1 16:12

1 16:12

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun

## Séquence 2 - Serveur FTP

### Préparation de la manipulation : les besoins

a . Le serveur de base : outil capable d'accepter une connexion TCP sur un port local et d'échanger des informations en mode texte

Réponse: netcat

b . Identifier le port local à partir de la liste officielle du protocole **ftp**. Dans quel fichier trouve-t-on cette information ?

```
Réponse: ftp -> 21 (dans le fichier /etc/services)
```

c . Choisir un client HTTP pour l'échange.

Réponse: firefox ou filezilla

d. La commande pour lancer le serveur (sous root pour accèder au port 21)


Réponse: nc -1 -p 21

### Manipulation

```
1. Envoyer les réponses FTP ci-dessous.
```

```
Réponses:
# nc -1 -p 21
220 mandrivalinux.local FTP server
USER anonymous
331 Guest login ok
PASS mozilla@example.com
230 Guest login ok
SYST
215 UNIX emulated by FileZilla
PWD
257 "/"
TYPE I
200 Switching to Binary mode.
227 Entering Passive Mode (192,168,52,2,159,240)
SIZE /
212 600
MDTM /
213 19980615100045.014
RETR /
^C
```

### Annexe: les modèles de référence



modèle TCP/IP modèle OSI

- La couche Application : cette couche est l'interface entre l'application utilisateur et le réseau. Elle va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichier, la messagerie ... Elle contient donc tous les protocoles de haut niveau, comme par exemple Telnet, TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol) ... Le point important pour cette couche est le choix du protocole de transport à utiliser. Par exemple, TFTP (surtout utilisé sur réseaux locaux) utilisera UDP, car on part du principe que les liaisons physiques sont suffisamment fiables et les temps de transmission suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas d'inversion de paquets à l'arrivée. Ce choix rend TFTP plus rapide que le protocole FTP qui utilise TCP. A l'inverse, SMTP utilise TCP, car pour la remise du courrier électronique, on veut que tous les messages parviennent intégralement et sans erreurs.
- La couche Session du modèle OSI établit une communication entre émetteur et récepteur en assurant l'ouverture et la fermeture des sessions (des communications) entre usagers, définit les règles d'organisation et de synchronisation du dialogue entre les abonnés. Exemple TCP/IP: RPC (Remote Procedure Call).
- La couche Présentation met en forme les informations échangées pour les rendre compatibles avec l'application destinatrice, dans le cas de dialogue entre systèmes hétérogènes. Elle peut comporter des fonctions de traduction, de compression, d'encryptage, ... etc. Exemple TCP/IP: XDR (eXternal Data Representation).

Remarque: même s'il semble que les couches Session et Présentation du modèle OSI semblent inutiles dans le modèle TCP/IP, des protocoles équivalents existent et sont empilés dans la couche Application.

# Annexe: le protocole FTP (File Transfer Protocol)

### Introduction

Le protocole FTP est un protocole de transfert de fichier.

Sa mise en place date de 1971, date à laquelle un mécanisme de transfert de fichiers (décrit dans le RFC 141) entre les machines du MIT (*Massaschussetts Institute of Technology*) avait été mis au point. De nombreux RFC ont ensuite apporté des améliorations au protocole de base, mais les plus grandes innovations datent de juillet 1973.

Le protocole FTP est actuellement défini par le RFC 959.

Le protocole FTP a pour objectifs de :

- permettre un partage de fichiers entre machine distante
- permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
- permettre de transférer des données de manière efficace

Le protocole FTP s'utilise de façon standard sur le **port 21 du serveur en mode TCP**. Par contre le **FTP ne fonctionne que sur du TCP**.


**Remarque:** il existe un protocole TFTP (*Trivial FTP*) qui est basé sur UDP.

### **Fonctionnement**

Le protocole FTP est basé un modèle client-serveur.

Lors d'une connexion FTP, deux canaux de transmission sont ouverts :

- Un canal pour les commandes (canal de contrôle)
- Un canal pour les données



Ainsi, le client comme le serveur possède deux processus permettant de gérer ces deux types d'information :

- le **DTP** (*Data Transfer Process*) est le processus chargé d'établir la connexion et de gérer le canal de données. Le DTP côté serveur est appelé *SERVER-DTP*, le DTP côté client est appelé *USER-DTP*
- le **PI** (*Protocol Interpreter*) est l'interpréteur de protocole permettant de commander le DTP à l'aide des commandes reçues sur le canal de contrôle. Il est différent sur le client et sur le serveur :
  - Le SERVER-PI est chargé d'écouter les commandes provenant d'un USER-PI sur le canal de contrôle sur un port donné, d'établir la connexion pour le canal de contrôle, de recevoir sur celui-ci les commandes FTP de l'USER-PI, d'y répondre et de piloter le SERVER-DTP
  - Le USER-PI est chargé d'établir la connexion avec le serveur FTP, d'envoyer les commandes FTP, de recevoir les réponses du SERVER-PI et de contrôler le USER-DTP si besoin

Lors de la connexion d'un client FTP à un serveur FTP, le USER-PI initie la connexion au serveur selon le protocole Telnet. Le client envoie des commandes FTP au serveur, ce dernier les interprête, pilote son DTP, puis renvoie une réponse standard. Lorsque la connexion est établie, le serveur-PI donne le port sur lequel les données seront envoyées au Client DTP. Le client DTP écoute alors sur le port spécifié les données en provenance du serveur.

### Remarque:

Il est important de remarquer que, les ports de contrôle et de données étant des canaux séparés, il est possible d'envoyer les commandes à partir d'une machine et de recevoir les données sur une autre. Ainsi, il est par exemple possible de transférer des données entre deux serveurs FTP en passant par un client pour envoyer les instructions de contrôle et en transférant les informations entre deux processus serveurs connectés sur le bon port.

### Les commandes

Toutes les communications effectuées sur le canal de contrôle suivent les recommandations du protocole Telnet. Ainsi les commandes FTP sont des chaînes de caractères Telnet (en code NVT-ASCII) terminées par le code de fin de ligne Telnet (c'est-à-dire la séquence <CR>+<LF>, Carriage Return (retour chariot) suivi du caractère Line Feed, notée <CRLF>).

Si la commande FTP admet un paramètre, celui-ci est séparé de la commande par un espace (<SP>).

Les commandes FTP permettent de préciser :

- · Le port utilisé
- · Le mode de transfert des données
- La structure des données
- La nature de l'action à effectuer (Retrieve, List, Store, ...)

On distingue trois types de commandes FTP:

- Les commandes de contrôle d'accès :
- Les commandes du paramétrage de transfert
- · Les commandes de service FTP

### En voici, quelques unes :

Comman	des de contrôle d'accès		
USER	Chaîne de caractère permettant d'identifier l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur est nécessaire pour établir une communication sur le canal de données		
PASS	Chaîne de caractère spécifiant le mot de passe de l'utilisateur. Cette commande doit être immédiatement précédée de la commande <i>USER</i> . Il revient au client de masquer l'affichage de cette commande pour des raisons de sécurité		
QUIT	Commande permettant de terminer la session en cours. Le serveur attend de finir le transfert en cours le cas échéant, puis de fournir une réponse avant de fermer la connexion		
Comman	des du paramètrage de transfert		
PORT	Chaîne de caractère permettant de préciser le numéro de port à utiliser		
PASV	Commande permettant d'indiquer au serveur DTP de se mettre en attente une connexion sur un port spécifique choisi aléatoirement parmi les ports disponibles. La réponse à cette commande est l'adresse IP de la machine et le port.		
TYPE	Cette commande permet de préciser le type de format dans lequel les données seront envoyées		
Comman	des de service		
PWD	Cette commande ( <i>Print Working Directory</i> ) permet de renvoyer le chemin complet du répertoire courant		
LIST	Cette commande permet de renvoyer la liste des fichiers et répertoires présents dans le répertoire courant. Cette liste est envoyée sur le DTP passif. Il est possible de passer en paramètre de cette commande un nom de répertoire, le serveur DTP enverra la liste des fichiers dans le répertoire passé en paramètre		
RETR	Cette commande ( <i>RETRIEVE</i> ) demande au serveur DTP une copie du fichier dont le chemin d'accès est passé en paramètre.		
STOR	Cette commande ( <i>STORE</i> ) demande au serveur DTP d'accepter les données envoyées sur le canal de données et de les stocker dans le fichier portant le nom passé en paramètre. Si le fichier n'existe pas, le serveur le crée, sinon il l'écrase		

Travaux Pratiques 11 / 15 © 2008 – 2010 [ tv ]

### Les réponses

Les réponses FTP permettent d'assurer la synchronisation entre client et serveur FTP. Ainsi à chaque commande envoyée par le client, le serveur effectuera éventuellement une action et renverra systématiquement une réponse.

Les réponses sont constituées d'un code à 3 chiffres indiquant la façon suivant laquelle la commande envoyée par le client a été traitée. Toutefois, ce code à 3 chiffres étant difficilement lisible par un humain, il est accompagné d'un texte (chaîne de caractère Telnet séparée du code numérique par un espace).

Les codes de réponse sont constitués de 3 chiffres dont voici les significations :

- Le premier chiffre indique le statut de la réponse (succès ou échec)
- · Le second chiffre indique ce à quoi la réponse fait référence
- Le troisième chiffre donne une signification plus spécifique

Premier chiffre			
Chiffre	Signification	Description	
1yz	Réponse préliminaire positive	L'action demandée est en cours de réalisation, une seconde réponse doit être obtenue avant d'envoyer une deuxième commande	
2yz	Réponse positive de réalisation	L'action demandée a été réalisée, une nouvelle commande peut être envoyée	
3yz	Réponse intermédiaire positive	L'action demandée est temporairement suspendue. Des informations supplémentaires sont attendues de la part du client	
<b>4</b> yz	Réponse négative de réalisation	L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a temporairement pas été acceptée. Le client est prié de réessayer ultérieurement	
<b>5</b> yz	Réponse négative permanent	L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a pas été acceptée. Le client est prié de formuler une requête différente	
		Second chiffre	
Chiffre	Signification	Description	
x <b>0</b> z	Syntaxe	L'action possède une erreur de syntaxe, ou bien il s'agit d'une commande non comprise par le serveur	
x1z	Information	Il s'agit d'une réponse renvoyant des informations (par exemple pour une réponse à une commande STAT)	
x <b>2</b> z	connexions	La réponse concerne le canal de données	
х <b>3</b> z	Authentification et comptes	La réponse concerne le login (USER/PASS) ou la demande de changement de compte (CPT)	
x <b>4</b> z	Non utilisé par le protocole FTP		
x <b>5</b> z	Système de fichiers	La réponse concerne le système de fichiers distant	

### Modes

### **Mode Passif: PASV**

- Le client FTP envoie sur le canal de contrôle la commande PASV
- Le Serveur répond "xxx ... ... (IP1,IP2,IP3,IP4,PORT1,PORT2)"
- Le client décode la phrase, calcule le N° de Port = PORT1 \* 256 + PORT2
- Le client se connecte à l'adresse IP donnée sur le N° de Port donné et ouvre le port de transfert
- Une fois la connexion ouverte, le client envoie sa commande sur le port de contrôle (LIST, RETR, ...)
- Les données sont reçues sur le port data, et dès l'envoi terminé, le serveur envoie sur le port contrôle une phrase de fin de transfert, et ferme sa connexion de port de transfert. Attention le message de fin sur le port contrôle arrive souvent avant la fin de la réception des données sur le port transfert.

### Mode Actif: PORT IP1,IP2,IP3,IP4,PORT1,PORT2

- Le client FTP envoie sa commande "PORT IP1,IP2,IP3,IP4,PORT1,PORT2"
- Le serveur répond qu'il est d'accord
- Le client envoie sa commande (LIST, RETR, ...)
- Le serveur se connecte sur le client sur le port spécifié par celui ci.
- Le transfert se déroule de la même manière qu'en mode passif.

Le port de transfert de données est spécifié soit par le client qui indique au serveur son  $N^{\circ}$  et attend sa connexion (mode standard ou actif, déclenché par la commande PORT), soit par le serveur qui indique au client le  $N^{\circ}$  du port auquel il doit se connecter (mode passif, déclenché par la commande PASV).

Cette notion est extrêmement importante pour l'utilisation de FTP avec des pare-feux (firewall) :

- Si le client a un firewall, le mode standard ne fonctionnera pas car le serveur n'arrivera jamais à se connecter au client pour transférer les données, et par exemple la commande LIST ne fonctionnera pas puisqu'elle a besoin d'un canal de données.
- Si le serveur a un firewall, il faut configurer celui ci pour qu'il laisse passer le port du serveur (21) et une plage de ports pour les transferts si le serveur accepte le mode passif.

### Remarque:


Le serveur doit avoir une plage de ports (entre X et Y) pour les transferts même s'il n'a qu'un seul client, car chaque commande LIST utilise un port de données, et un port de données ne peut plus être utilisé pendant presque une minute dans certains cas. Donc pour éviter tout problème à chaque fois que le client ou le serveur se mettent en attente, ils changent de port sans essayer de réutiliser le port précédent.

Travaux Pratiques 13 / 15 © 2008 – 2010 [ tv ]

## Annexe: clients ftp

**FileZilla** est un client FTP, FTPS et SFTP, multiplate-forme depuis la version 3. C'est un logiciel libre développé sous la licence publique générale GPL/GNU. Il permet de transférer des fichiers.

Lien: http://filezilla-project.org/



Les systèmes d'exploitation classique forunissent généralement un utilitaire **ftp** en mode commande.

#### Exemple sous Linux:

```
$ ftp
ftp> help
Commands may be abbreviated.
                               Commands are:
                                 mdir
                                                  proxy
                                                                   send
$
                                 mget
                                                  sendport
                                                                   site
                delete
account
                debug
                                 mkdir
                                                  put
                                                                   size
                dir
                                 mls
append
                                                  pwd
                                                                   status
ascii
                disconnect
                                 mode
                                                                   struct
                                                  quit
bell
                form
                                 modtime
                                                  quote
                                                                   system
binary
                get
                                 mput
                                                  recv
                                                                   sunique
                glob
                                                                   tenex
bye
                                 newer
                                                  reget
case
                hash
                                 nmap
                                                  rstatus
                                                                   trace
                help
                                 nlist
                                                  rhelp
CCC
                                                                   type
cd
                 idle
                                 ntrans
                                                  rename
                                                                   user
cdup
                image
                                 open
                                                  reset
                                                                   umask
                                                                   verbose
chmod
                lcd
                                 passive
                                                  restart
clear
                ls
                                 private
                                                  rmdir
close
                macdef
                                 prompt
                                                  runique
                mdelete
                                                  safe
cprotect
                                 protect
ftp> open ftp.free.fr
Connected to ftp.proxad.net.
220 Welcome to ProXad FTP server
530 Please login with USER and PASS.
Name (ftp.free.fr:tv): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
              1 ftp
                                          28 Sep 27
                                                    2007 MPlayer ->
lrwxrwxrwx
                          ftp
mirrors/mplayerhq.hu/MPlayer
drwxr-xr-x
              2 ftp
                                        4096 May 07
                                                      2008 awstats
                          ftp
drwx----
              2 ftp
                          ftp
                                       16384 Mar 08
                                                     2006 lost+found
                                        4096 Feb 04 09:34 mirrors
drwxr-xr-x
              3 ftp
                          ftp
                                        4096 Dec 24
                                                     2008 nzb
drwxr-xr-x
              2 ftp
                          ftp
                                        4096 Nov 23 18:20 pub
drwxr-xr-x
             10 ftp
                          ftp
                                      655360 Mar 18 23:30 stats
drwxr-xr-x
              2 ftp
                          ftp
              2 ftp
                                        4096 Mar 19 09:39 tmp
drwxr-xr-x
                          ftp
226 Directory send OK.
ftp> bye
221 Goodbye.
```