EA APOCALYPTO

Expert Advisor XAUUSD · MetaTrader 5

PANDUAN SETUP

Master Standar · Parameter Tambahan · Kombinasi · Copy Trade

EA Apocalypto by Masmoel

BAGIAN 1 — MENGENAL TAMPILAN & SETUP MASTER STANDAR

Setelah EA terpasang, ada dua tampilan yang perlu dikenali: Panel Dashboard (kotak di kiri chart) untuk mengontrol robot, dan Info Kanvas (tulisan di kanan chart) untuk memantau kondisi. Sebagai dasar, cukup jalankan EA sebagai Master standar dulu — semua parameter lain bersifat opsional dan dibahas di Bagian 2.

1.1 Panel Dashboard (kiri chart)

Panel berisi informasi lisensi dan tombol-tombol kontrol. Sebagian tombol hanya muncul bila parameter terkait diaktifkan (lihat Bagian 2).

Elemen	Fungsi
Lisensi Akun	Nomor akun yang terdaftar untuk robot ini.
Masa Expired	Tanggal masa berlaku lisensi robot.
Jam Server / Jam Trading	Jam broker saat ini & rentang jam robot boleh membuka posisi.
TP Tier / TP Hold	Memilih cara robot menutup posisi (exit).
Hold Marti	Tombol toggle: menahan penambahan layer averaging pada basket yang sedang berjalan (posisi L1 baru tetap boleh). Di-reset OFF tiap siklus baru.
RESET	Menutup semua posisi robot dan memulai siklus dari awal.

1.2 Info Kanvas (kanan chart)

Baris	Arti
RSI(14)	Nilai RSI. Merah bila ≥70 (jenuh beli), hijau bila ≤30 (jenuh jual), hitam bila netral.
Mode	Mode strategi yang sedang aktif.
BEP | Target	Harga impas (Break Even Point) dan harga target profit siklus.
Virtual	Kondisi mesin virtual: layer keberapa dan harga TP-nya (bila dipakai).
Jarak & Lot	Jarak harga dari posisi pertama + total lot yang sedang berjalan.
Profit Siklus	Profit/floating posisi yang sedang open. Biru bila plus, merah bila minus. Bernilai - saat flat.

1.3 Strategi Dasar (Averaging)

EA Apocalypto bekerja dengan strategi Averaging. Bila harga bergerak melawan posisi, robot menambah posisi (layer) di harga yang lebih baik untuk memperbaiki harga rata-rata, sehingga siklus lebih cepat kembali impas dan profit. Penambahan posisi inilah yang disebut "layer" (lapisan).

1.4 Setup Master Standar (Langkah Minimal)

Untuk menjalankan EA sebagai Master standar, cukup atur beberapa hal dasar ini di F7 → tab Inputs. Biarkan parameter lain pada nilai 0 (tidak aktif).

Pengaturan	Default	Penjelasan
EA Behaviour	Master	Peran EA: Master / Slave / Monitor. Untuk pakai sendiri, pilih Master.
Jam Mulai Trading	00:00	Jam robot mulai boleh buka posisi (format 24 jam).
Jam Akhir Trading	23:00	Jam robot berhenti buka posisi baru.
Jarak Kontraksi (pts)	50	Jarak sinyal Bollinger untuk posisi pertama (L1) sekaligus jarak antar-layer.
Lot Awal	0.01	Ukuran lot untuk posisi pertama (Layer 1).
Multiplier	2.0	Pengali lot tiap menambah layer (0.01 → 0.02 → 0.04 ...).
Max Layer	10	Batas maksimum jumlah layer/posisi dalam satu siklus.
Cutloss ($)	0	Menutup SEMUA posisi bila kerugian mencapai nilai ini. SANGAT disarankan diisi.

Catatan: pengaturan Exit (Target Profit berlapis / TP Tier) sudah DIKUNCI di dalam EA — tidak perlu lagi diatur di F7.

✅ **Cukup ini untuk mulai**
Master standar sudah bisa jalan hanya dengan pengaturan dasar di atas.
Semua parameter lain (Virtual, Target, gerbang Copy Trade, dll) bersifat OPSIONAL — lihat Bagian 2.

BAGIAN 2 — MENGAKTIFKAN PARAMETER TAMBAHAN

Di atas setup standar, EA punya sejumlah parameter tambahan yang bisa diaktifkan sesuai kebutuhan. Semuanya mengikuti pola yang sama: aktifkan lewat angka, lalu sesuaikan nilainya di panel.

2.1 Prinsip: 0 = Tidak Aktif, Diisi = Aktif

Setiap parameter tambahan punya "saklar" berupa angka di F7 → tab Inputs:

- **Nilai 0** → fitur MATI (tidak aktif).
- **Diisi nilai (bukan 0)** → fitur AKTIF. Untuk fitur on/off seperti Validasi Harga Slave: **1 = aktif, 0 = mati**.

ℹ️ **Contoh**
RSI = 0 → gerbang RSI mati. RSI = 25 → gerbang RSI aktif di level 25.
Virtual Trigger = 0 → langsung masuk. = 5 → tunda sampai 5 layer maya.

2.2 Begitu Aktif → Override Nilainya di Panel

Saat sebuah parameter diisi ≠ 0 di F7, bar kontrolnya OTOMATIS MUNCUL di Panel Dashboard. Dari panel Anda bisa menaikkan / menurunkan (override) nilainya langsung dan real-time — tanpa harus buka F7 lagi. Ini sangat berguna saat posisi sedang berjalan.

- Gunakan tombol - / + pada bar untuk mengubah nilai; perubahan langsung dipakai.
- Untuk Validasi Harga Slave, kontrolnya berupa tombol Active / Non Active.

- Bila inputnya 0, bar-nya disembunyikan dari panel.

> ⚠️ **Jangan lupa override di panel**
> Setelah mengaktifkan sebuah parameter di F7, SESUAIKAN (override) nilainya di panel agar sesuai keinginan.
> Nilai dari F7 hanya nilai awal — penyesuaian cepat sebaiknya dilakukan dari panel.

2.3 Daftar Parameter Tambahan

Parameter	Nilai 0	Saat Aktif (bar/tombol panel)
Target Profit Harian ($)	mati	Robot berhenti buka posisi saat profit hari ini tercapai.
Target Profit Siklus ($)	mati	Tutup basket saat profit siklus tercapai. Bar: Target Siklus (-/+).
Virtual Trigger	langsung masuk	Tunda entri sampai N layer maya. Bar: Virtual Layer (-/+).
Jarak Aktif Lantai (poin)	mati	Penjaga profit (trailing) saat mode TP Hold. Bar: Jarak Lantai (-/+).
Start Layer [copy]	mati	Slave mulai meniru setelah master mencapai N layer.
Floating ($) [copy]	mati	Slave masuk setelah floating minus master ≥ nilai.
RSI [copy]	mati	Mirror pertama slave hanya saat RSI master ekstrem.
Validasi Harga Slave [copy]	mati	Slave hanya copy bila harga makin minus. Tombol: Validasi CT.

Tanda [copy] = parameter khusus Copy Trade (gerbang Slave), dibahas lengkap di Bagian 4. Selebihnya adalah fitur strategi yang berlaku pada akun master/standar.

2.4 Virtual Trigger (Menunggu Sebelum Masuk)

Fitur Virtual membuat robot menghitung seolah-olah sudah melakukan averaging beberapa layer, baru kemudian membuka posisi ASLI pertama. Tujuannya menunggu harga sudah cukup "murah/mahal" sebelum ikut masuk, sehingga posisi pertama dibuka di titik yang lebih baik.

- Lewat Inputs (F7): isi "Virtual Trigger" dengan jumlah layer virtual. Contoh 5 = hitung 5 layer maya baru buka posisi asli. 0 = mati.
- Lewat Panel: gunakan tombol "Virtual Layer" (- / +) untuk mengubah nilainya saat robot berjalan.

> 💡 **Analogi**
> Seperti pedagang yang tidak langsung kulakan di harga pertama, tetapi menunggu harga turun cukup dalam dulu baru membeli stok — modal lebih hemat dan peluang untungnya lebih besar.

Virtual Trigger	Sifat	Cocok untuk
0	Langsung masuk di sinyal pertama.	Agresif / pasar sideways.
3	Menunggu 3 layer maya (Standar).	Keseimbangan umum.
5	Lebih selektif, masuk lebih "dalam".	Konservatif / hati-hati.

2.5 Jarak Aktif Lantai (Penjaga Profit / Trailing)

Jarak Aktif Lantai (poin) adalah pengaman profit yang bekerja saat mode exit TP Hold aktif. Setelah harga melewati level TP Tier sejauh jarak ini, penjaga "nyala" (ARM), lalu ikut mengejar harga. Bila harga berbalik sejauh jarak tersebut dari puncaknya, basket ditutup — tetapi tidak pernah di bawah level TP Tier (itulah "lantai"-nya). Satuan poin. 0 = mati.

- Lewat Inputs (F7): isi "Jarak Aktif Lantai (poin)" di grup Setup Trading. Contoh 100 = aktif setelah harga lewat TP Tier 100 poin, lalu menutup bila harga berbalik 100 poin dari puncaknya.
- Lewat Panel: tombol Jarak Lantai (- / +) (langkah 50 poin) untuk ubah cepat tanpa F7.

Catatan: fitur ini hanya berpengaruh pada mode TP Hold dan merupakan fitur strategi master/standar — tidak memengaruhi copy trade.

BAGIAN 3 — KOMBINASI PARAMETER

Parameter tambahan tidak harus dipakai satu-satu. Anda bisa mengaktifkan beberapa sekaligus, dan EA akan menggabungkannya. Masing-masing tetap punya saklar 0/aktif dan bisa di-override lewat panel.

3.1 Cara Kerja Kombinasi

- Aktifkan parameter yang diinginkan di F7 (isi nilai ≠ 0), lalu sesuaikan dari panel.
- Fitur yang tidak dipakai cukup biarkan 0 — tidak mengganggu yang lain.
- Untuk gerbang Copy Trade, beberapa gerbang yang diisi akan bekerja bersama (lihat 3.3).

3.2 Contoh Kombinasi (Master / Standar)

- Virtual Trigger 3 + Target Siklus $50 + Cutloss $200 → robot menunggu 3 layer maya sebelum masuk, menutup basket begitu profit siklus $50, dan memproteksi modal di kerugian $200.
- Jarak Aktif Lantai 100 (mode TP Hold) → mengunci sebagian profit secara trailing pada basket yang sudah menguntungkan.

3.3 Contoh Kombinasi (Slave / Copy Trade)

Pada akun Slave, gerbang Start Layer, Floating dan RSI bekerja bersama untuk MIRROR PERTAMA — semua yang diisi (>0) harus terpenuhi. Contoh slave selektif pada basket BUY:

- Start Layer = 3 → slave baru meniru setelah posisi master mencapai 3 layer.
- Floating ($) = 300 → selain itu, slave menunggu floating minus master menyentuh −$300 dulu.
- RSI = 25 → mirror pertama hanya saat RSI master ekstrem (BUY: RSI ≤ 25 / SELL: RSI ≥ 75), dan hanya bila level RSI slave lebih dalam dari RSI master saat L1 dibuka.

Urutannya: Start Layer + Floating membuka "izin" (keduanya harus terpenuhi), lalu RSI menentukan MOMEN mirror pertama ditembakkan. Isi 0 pada gerbang mana pun = gerbang itu dimatikan. Setelah mirror pertama terbuka, layer berikutnya mengikuti master.

ℹ️ **Pilihan cepat (Slave)**
(a) Ikut penuh master — Start Layer 0, Floating 0, RSI 0 (meniru persis dari L1, tanpa gerbang).
(b) Selektif ringan — Start Layer 2, Floating 150, RSI 30.
(c) Selektif dalam — Start Layer 3, Floating 300, RSI 25.
Semua nilai bisa diubah live lewat bar di panel (bar muncul bila F7-nya diisi).

BAGIAN 4 — COPY TRADE (MASTER · SLAVE · MONITOR)

Copy Trade membuat satu akun (Master) diikuti oleh satu atau banyak akun lain (Slave). Saat Master membuka/menutup posisi, semua Slave otomatis meniru.

⚠️ **Batasan Penting**

Copy Trade versi ini bekerja untuk akun-akun yang berada di SATU VPS/komputer yang sama (berbagi folder yang sama). Belum tersedia copy antar-VPS berbeda.

4.1 Konsep Master & Slave

Peran	Tugas
Master	Menjalankan strategi seperti biasa DAN mengirim sinyal posisinya ke sebuah file, agar bisa diikuti Slave.
Slave	Tidak menjalankan strategi sendiri — hanya meniru posisi Master (buka & tutup mengikuti Master).

4.2 Cara Setup Master

Pada akun Master, buka F7 → tab Inputs:

- Atur "EA Behaviour" = Master.
- Atur "File Name" sebagai identitas master, misalnya CT1.csv. Nama ini yang akan dipilih oleh Slave.
- Bila ingin mengatur gerbang untuk semua slave, isi Start Layer / Floating / RSI di grup Setup Trading — nilainya disiarkan ke SEMUA slave dan bisa diubah kapan saja.
- Selesai. Judul panel Master menampilkan identitasnya, contoh: "APOCALYPTO • MASTER CT1".

4.3 Cara Setup Slave

Pada akun Slave (di VPS yang sama dengan Master), buka F7:

- Atur "EA Behaviour" = Slave.
- Atur "Lot Slave Mode" sesuai kebutuhan (sama persis, dikali, rasio balance, atau tetap).
- Bila broker Slave punya akhiran simbol berbeda (mis. XAUUSD.m), isi "Suffix Slave" sesuai simbolnya.
- Bila memakai banyak master, isi "Master File" (mis. CT) untuk mengaktifkan pemilih master di panel.
- Atur gerbang (Start Layer / Floating / RSI / Validasi Harga Slave) bila ingin slave selektif — lihat Bagian 2 & 3.

Panel Slave menampilkan bar kontrol sesuai kebutuhan: bila sebuah parameter diisi di F7, bar-nya muncul dan bisa diubah live; bila 0, bar disembunyikan. Tombol strategi master nonaktif di slave; tombol RESET & pemilih "Master File" tetap aktif.

4.4 Pengaturan Copy Trade

Pengaturan	Default	Penjelasan
EA Behaviour	Master	Peran EA: Master / Slave / Monitor. (Letaknya di grup Setup Trading, paling atas.)
File Name	CT.csv	Nama file jembatan. Di Master = identitasnya; di Slave = file yang diikuti.
Lot Slave Mode	LOT_SAME	Cara menentukan lot Slave: sama, dikali, rasio balance, atau tetap.
Multiplier Lot	1.0	Pengali lot bila mode dikali.
Suffix Master / Slave	(kosong)	Untuk beda broker yang nama simbolnya berakhiran, mis. .m atau .r
Master File / Slot Master	CT / 2	Base file & jumlah slot master untuk mode multi-master.
Nama Akun Slave	(kosong)	Nama/identitas slave yang ditampilkan di Mode Monitor.
Validasi Harga Slave	0	Khusus Slave. 1 = aktif: slave hanya buka layer baru bila harga makin minus dari mirror lot terbesarnya; 0 = ikut semua. Toggle: tombol "Validasi CT".

4.5 Gerbang Slave (Ringkas)

- Start Layer: slave mulai meniru setelah master mencapai N layer. Diisi di master = disiarkan; diisi di slave = milik slave (menimpa siaran). 0 = mati.
- Gerbang Floating: slave ikut masuk setelah floating minus master menyentuh nilai tertentu. Digabung dengan Start Layer (harus KEDUANYA terpenuhi / AND).
- Gerbang RSI: mirror pertama hanya saat RSI master ekstrem (BUY: RSI ≤ X / SELL: RSI ≥ 100−X), DAN hanya bila level RSI slave lebih dalam dari RSI master saat L1 dibuka.

4.6 Validasi Harga Slave

Validasi Harga Slave adalah pengaman tambahan KHUSUS akun Slave. Sebelum ikut membuka layer copy berikutnya, slave membandingkan harga pasarnya sekarang dengan harga entry mirror miliknya yang lotnya PALING BESAR. Slave hanya ikut copy bila harga saat ini makin minus (lebih buruk) dari mirror tersebut; bila lebih bagus, layer itu dilewati. Tujuannya agar harga rata-rata slave tidak menjadi lebih buruk daripada mestinya.

- Lewat Inputs (F7): isi "Validasi Harga Slave" di grup Setup Copy Trade — 0 = mati, 1 = aktif. Mengisi 1 juga memunculkan tombol "Validasi CT" di panel slave.
- Lewat Panel: klik tombol "Validasi CT" untuk Active / Non Active tanpa buka F7.

Catatan: bila sebuah layer sempat tidak di-copy karena harga belum lebih buruk, slave menilai ulang pada tick berikutnya — begitu harga lebih buruk dari mirror lot terbesarnya, layer tertunda itu baru di-copy. Validasi ini hanya membatasi PEMBUKAAN layer baru; penutupan tetap mengikuti aturan biasa.

4.7 Target Siklus Slave

Target Siklus ($) di akun Slave berfungsi sebagai target profit milik slave sendiri — dihitung dari total floating semua posisi mirror slave. Perilakunya:

- Diisi 0: slave mengikuti master — mirror ditutup hanya saat master menutup posisinya.
- Master menutup lebih dulu: slave ikut menutup seperti biasa.
- Target Siklus slave tercapai lebih dulu: slave menutup mirror-nya DULUAN, master tetap jalan. Slave lalu menahan diri sampai master menyelesaikan siklusnya, kemudian otomatis menyalin siklus berikutnya.

4.8 Mode Monitor (Pantau Semua Slave)

Mode Monitor adalah tampilan khusus (hanya-baca, tidak trading) untuk memantau total profit & status semua slave dalam satu layar.

- Di terminal master, buka chart baru → pasang EA → set EA Behaviour = Monitor.
- Set File Name = file master yang dipantau (mis. CT1.csv). Chart otomatis dibuat polos.
- Layar Monitor menampilkan ringkasan Master + tabel per slave (Nama, Login, Gate, Floating, Harian, Equity) dan tombol RESET per slave / RESET ALL SLAVE.

> ⚠️ **Syarat Monitor**
> Fitur Monitor & tombol reset hanya bekerja bila master, slave, dan monitor berada di SATU VPS/komputer yang sama. Pastikan semua EA sudah versi terbaru dan Algo Trading aktif.

4.9 KODE 55 (Robot Istirahat / STOP Slave)

Untuk membuat robot "istirahat" tanpa mematikannya: pasang order Buy Limit dengan lot 55 (harga bebas, hanya penanda). Selama order ini ada, robot tidak membuka posisi baru. Hapus order 55 untuk kembali bekerja.

> 🛑 **STOP Semua Slave (KODE 55)**
> Di akun MASTER, pasang order BUY LIMIT lot 55 (harga bebas — tidak akan tereksekusi).
> Selama order itu terpasang, SEMUA slave berhenti membuka mirror baru.

Untuk jalan lagi: HAPUS order Buy Limit lot 55. Slave otomatis kembali mengikuti master.
Di akun Slave, KODE 55 menghentikan penyalinan hanya di slave itu.

BAGIAN 5 — MANAJEMEN RISIKO & PERINGATAN PENTING

Aturan Aman yang Disarankan

- Selalu uji di akun DEMO minimal 1–2 minggu sebelum akun REAL.
- Selalu isi Cutloss ($) di akun real, dan tempatkan jauh di bawah batas modal Anda.
- Gunakan lot awal sekecil mungkin relatif terhadap modal. Jangan memperbesar lot saat sedang untung.
- Pahami berita besar (news) — pergerakan tajam saat news sangat berbahaya bagi averaging.
- Jangan pakai uang kebutuhan hidup. Gunakan hanya dana yang siap hilang.
- Pantau berkala, terutama di minggu-minggu awal.

BAGIAN 6 — TANYA JAWAB & TROUBLESHOOTING

Pertanyaan	Jawaban
Robot tidak membuka posisi?	Cek: Algo Trading menyala? Wajah robot tersenyum? Jam sekarang di dalam rentang Jam Trading? Pasar buka?
Muncul "MASTER OFFLINE" di Slave?	Master belum jalan / file belum ada / Master di VPS berbeda. Pastikan Master aktif di VPS yang sama & nama file cocok.
Slave tidak meniru?	Pastikan EA Behaviour = Slave, nama file/slot cocok dengan Master, Algo Trading menyala, dan cek gerbang (Start Layer/Floating/RSI/Validasi) belum terpenuhi.
Menghentikan robot sementara?	Pasang KODE 55 (Buy Limit lot 55), matikan tombol Algo Trading, atau tekan RESET.
Angka panel tak berubah usai ubah F7?	Tekan OK setelah F7. Beberapa tampilan menyegar saat harga bergerak (tick baru).
Bisa untuk pair selain emas?	Robot dioptimalkan untuk XAUUSD (emas). Pair lain belum tentu cocok.

Butuh bantuan? Hubungi Admin melalui WhatsApp:
https://wa.me/6281296855550

Gabung Komunitas — Grup WhatsApp Apocalypto:
https://chat.whatsapp.com/E8rZ29XGZa6I0a1KdksMm6

— Selamat Sukses & Selalu Utamakan Manajemen Risiko —