

1 · Installazione

Circa 2 minuti. Mac Apple Silicon (M1–M4), macOS 13 o successivo.

- 1 Apri il file EIIS Live-1.6.0-arm64.dmg**
Doppio clic. Si apre una finestra con l'icona dell'app e la cartella Applicazioni.
- 2 Trascina EIIS Live in Applicazioni**
Poi chiudi la finestra ed espelli il disco.
- 3 Apri EIIS Live**
Doppio clic e si apre: l'app è **firmata e notarizzata da Apple** — nessun avviso di sicurezza.
- 4 Scegli la cartella della sessione**
Clic sull'icona **cartella** in alto a destra → seleziona la cartella con i video e le slide dell'evento (anche le sotto-cartelle vengono lette).

⚙ La prima volta che usi la modalità Camera (una tantum, ~1 min)

- macOS chiede 2–3 autorizzazioni in fila: clicca sempre **Consenti / OK** e inserisci la **password del Mac** quando richiesta. Sono installazioni una sola volta (camera virtuale + driver audio).
- Estensione "EIIS Live Camera"**: se compare l'avviso, apri **Impostazioni di sistema** → **Generali** → **Elementi login ed estensioni** → **Estensioni telecamera**, attiva **EIIS Live Camera** e riprova.

2 · Impostazioni Zoom (fondamentale)

In EIIS Live scegli l'uscita **Camera**. Poi in Zoom → Impostazioni:

Video → Fotocamera	EIIS Live Camera
Audio → Microfono	EIIS Live Audio
Audio → Altoparlante	le tue CUFFIE (o "MacBook Pro Speakers")
Audio → Suono originale per musicisti	Attiva ✓
Audio → Regola volume mic automaticamente	Disattiva
Mac → Suono → Uscita le tue casse/cuffie, NON "EIIS Live Mix"	Altoparlanti MacBook Pro
Mac → Suono → Ingresso	Microfono MacBook Pro

✗ L'errore più comune

Non mettere **mai** l'**Altoparlante** di Zoom su "EIIS Live Audio" o "EIIS Live Mix". Quelli non sono altoparlanti veri: **non sentiresti i partecipanti**, e loro si risentirebbero in eco. Il microfono invece **deve** essere "EIIS Live Audio": quello è corretto.

3 · Modalità **Regista**

Trasmetti video, slide e pagine web dentro Zoom, come una webcam. Nessuna condivisione schermo.

In alto scegli la **sorgente** (Video · Slide · Web · Musica · Live), poi clic su un elemento → va on air (badge **ON AIR**). Ogni sorgente ha il suo colore, e un pallino verde segnala quale è in onda:

● **Video**

Clip e sigle. Con il **loop** (∞) si ripete.

● **Slide**

Immagini/grafiche (PNG, JPG). Restano fisse.

● **Browser**

Incolla un link e premi ► : la pagina va on air.

● **Controllare un video in onda**

- **Barra di avanzamento**: clicca o trascina per spostare il punto di riproduzione.
- **Tempo rimanente**: avvisa quando **sta per finire**, così prepari il prossimo.
- **Schermo nero**: manda l'uscita a nero tra un contenuto e l'altro.
- **Anteprima di te stesso**: in modalità webcam la tua inquadratura resta sempre visibile.
- **Avanzare tra le slide**: nell'intestazione della colonna Slide ci sono ◀ ▶ con la posizione (es. 3/12) — mandi in onda la successiva o la precedente senza cercare la tile.

🕒 **Timer / countdown a tutto schermo** (novità)

- Nella striscia gialla: scegli **5' / 10' / 15'** o digita i minuti, con un **messaggio** opzionale (es. "Ripresa dei lavori").
- **ON AIR** manda il countdown a tutto schermo: parte subito e **si azzerà quando esce** — rientrando riparte da capo.
- Mentre gira: ⏮ **Riavvia** per ricominciare, ■ per toglierlo. A un minuto dalla fine diventa ambra, a zero lampeggia.
- Non taglia mai il programma da solo: la regia resta tua.

✎ **Modalità Modifica — riordinare i materiali** (novità)

- Il pulsante ≡ accanto alla ricerca trasforma l'elenco in **lista compatta**: vedi molti più elementi insieme.
- Riordina con le frecce ↑ ↓ oppure **trascinando** la riga.
- In Modifica il **clic non manda in onda**: puoi organizzare in tutta sicurezza anche durante un evento.
- L'ordine si salva nella cartella della sessione: copi la cartella e l'ordine la segue.

4 · Audio

Tre strumenti indipendenti: il sottofondo musicale, l'audio dei siti web e i volumi verso sala e partecipanti.

🎵 **Basi musicali** (novità 1.6.0)

- Metti file **MP3** (o M4A/WAV) nella cartella della sessione: compaiono nella scheda **Musica**.
- Clic per avviare, clic per fermare. La base è un **sottofondo**: continua a suonare anche se cambi slide, lanci il countdown o vai a schermo nero.
- In basso trovi la barra della musica con **loop** e **volume**.
- ⚠️ Se compare «**solo sala**», la base la senti tu ma **non i partecipanti**: clicca il badge per attivare il mixer.

🔊 **Siti con audio** (novità 1.6.0)

- Nella scheda **Web**, accanto al campo dell'indirizzo, c'è l'icona **altoparlante**: attivala **solo** per i siti che devono far sentire l'audio.
- Mentre quel sito è in onda l'app **prende in prestito** l'uscita audio del Mac e poi la **rimette com'era**. Lo vedi da un avviso verde in basso.
- Per questo l'uscita del Mac va lasciata sulle **casse/cuffie**: così i suoni di sistema (screenshot, cestino) **non finiscono più in Zoom**.

🔊 **Mixer audio in-app**

- Due cursori indipendenti: 🔊 **Speaker** = volume in **sala**, 🗣️ **Zoom** = volume verso i **partecipanti**.
- Es. abbassa Speaker per non avere eco in sala e tieni Zoom al massimo. Le posizioni si salvano.

5 · Modalità **Regista / Moderatore**

Oltre a mandare i contenuti, partecipi tu stesso: solo voce, oppure anche in webcam.

Parlare con i moderatori (solo voce)

1. Nella scheda **Programma**, clicca il pulsante **microfono** — diventa **verde**.
 2. Al primo uso concedi il permesso **microfono** (una sola volta).
 3. Parla: i partecipanti ti sentono **insieme** all'audio dei video. Da lì in poi accendere/spegnere è **istantaneo**.
- L'app usa **automaticamente il microfono fisico** del Mac, mai il dispositivo virtuale: così la tua voce arriva pulita e senza rientri.

● **Apparire in webcam (scheda Live)**

1. Apri la scheda **Live**, poi spunta **In onda**. Concedi camera e microfono.
2. Scegli il **layout**: pieno schermo oppure **riquadro** (PiP) in un angolo, sopra il contenuto.
3. Con il PiP regoli angolo e **dimensione**. La tua voce va automaticamente in Zoom.

6 · Audio del Mac

● **Capire quale dispositivo è attivo**

- Tieni premuto **⌘ (Opzione)** e clicca l'icona **volume** nella barra dei menu: vedi Uscita e Ingresso attivi.
- Oppure **Impostazioni di Sistema** → **Suono**, schede **Uscita** e **Ingresso**.

● **Tornare al default del Mac**

- **Suono** → **Uscita** → "Altoparlanti MacBook Pro" (o le tue cuffie). **Suono** → **Ingresso** → "Microfono MacBook Pro".
- I driver EIIS restano installati ma **inattivi** finché non li risSelectedioni. Non serve disinstallare nulla.

✓ **Se qualcosa non torna**

- **Non senti i partecipanti?** L'**Altoparlante** di Zoom è su EIIS Live Audio/Mix: mettilo sulle **cuffie**.
- **Zoom non mostra "EIIS Live Camera"?** Chiudi e riapri Zoom dopo aver attivato la modalità Camera.
- **Eco / la tua voce rimbomba?** Usa le **cuffie**: il microfono regista tiene la cancellazione d'eco disattivata di proposito.
- **La webcam resta nera?** Chiudi le altre app che usano la camera (Meet, Photo Booth) e riprova.