### Punto 2-Telecomunicaciones Parcial

-Lo primero que se realizo fue crear dos maquinas virtuales llamas Maestro y Esclavo por medio de vagrant init y el VagrantFile en la carpeta llamada parcial, Maestro con la Ip: 192.168.50.4 y esclavo con la ip:192.168.50.5

```
# -- mode: ruby --
# vi: set ft=ruby:
Vagrantconfigure("2") do |config|
config.vm.define :maestro do |maestro|
maestro.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
maestro.vm.network :private network, ip: "192.168.50.4"
maestro.vm.hostname = "maestro"
end
config.vm.define :esclavo do |esclavo|
esclavo.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
esclavo.vm.network :private network, ip: "192.168.50.5"
esclavo.vm.network :private network, ip: "192.168.50.5"
esclavo.vm.hostname = "esclavo"
end
end
```

-Tener descargado bind9 en cada maquina virtual

-Configuracion del servidor Maestro

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local

//

// Do any local configuration here

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your

// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
    allow-transfer { 192.168.50.5; };

};

zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.50";
    allow-transfer { 192.168.50.5; };

};
```

allow-transfer { 192.168.50.5; }; indica qué IP puede recibir la zona (el esclavo).

-Editar el archivo de zona directa

sudo nano /etc/bind/db.empresa.local

```
×
 🔼 vagrant@maestro: ~
                           vagrant@esclavo: ~
 GNU nano 6.2
                            /etc/bind/db.empresa.local
 BIND data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        ΙN
                 SOA
                         maestro.empresa.local. root.empresa.local. (
                                      Serial (incrementa cada vez que cambies>
                         2
                         604800
                                      Refresh
                         86400
                                      Retry
                         2419200
                                      Expire
                         604800 )
                                      Negative Cache TTL
 Servidores DNS
                 NS
@
        IN
                         maestro.empresa.local.
        IN
                 NS
                         esclavo.empresa.local.
; Registros A
maestro IN
                         192.168.50.4
esclavo IN
                         192.168.50.5
; Alias (CNAME)
www
        IN
                 CNAME
                         maestro
```

-Editar el archivo de zona inversa

sudo nano /etc/bind/db.192.168.50

```
X
 vagrant@maestro: ~
                           vagrant@esclavo: ~
  GNU nano 6.2
                              /etc/bind/db.192.168.50
 BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        ΙN
                SOA
                         maestro.empresa.local. root.empresa.local. (
                         2
                                     Serial
                         604800
                                     Refresh
                         86400
                                     Retry
                         2419200
                                     Expire
                         604800 )
                                   ; Negative Cache TTL
00
        ΙN
                NS
                         maestro.empresa.local.
        ΙN
                NS
                         esclavo.empresa.local.
4
        ΙN
                PTR
                         maestro.empresa.local.
        ΙN
                PTR
                         esclavo.empresa.local.
```

usamos 4 y 5 para las IPs 192.168.50.4 y 192.168.50.5 respectivamente.

Y reiniciar bind9: sudo systemctl restart bind9

-Configuracion del servidor esclavo

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
X
 vagrant@esclavo: ~
 GNU nano 6.2
                         /etc/bind/named.conf.local
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "empresa.local" {
    type slave;
file "/var/cache/bind/db.empresa.local";
    masters { 192.168.50.4; };
};
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
file "/var/cache/bind/db.192.168.50";
    masters { 192.168.50.4; };
};
```

type slave: indica que esta zona será una copia del maestro.

masters { 192.168.50.4; };: IP del servidor maestro.

Reiniciar el bind9: sudo systemctl restart bind9

Pruebas

Pruebas desde esclavo:

nslookup maestro.empresa.local 192.168.50.5

nslookup esclavo.empresa.local 192.168.50.5

```
vagrant@esclavo:~$ nslookup maestro.empresa.local 192.168.50.5
Server: 192.168.50.5
Address: 192.168.50.5#53

Name: maestro.empresa.local
Address: 192.168.50.4

vagrant@esclavo:~$ nslookup esclavo.empresa.local 192.168.50.5
Server: 192.168.50.5
Address: 192.168.50.5#53

Name: esclavo.empresa.local
Address: 192.168.50.5

vagrant@esclavo:~$ |
```


## Resolución inversa

nslookup 192.168.50.4 192.168.50.5

nslookup 192.168.50.5 192.168.50.5

-Funcionamiento del esclavo en ausencia del maestro

Se apaga el bind9 del maestro y se hace un nslookup de nombres en el esclavo



# Explicación transferencia de zona AXFR

La transferencia de zona AXFR se configura en dos partes, una en el maestro y otra en el esclavo:

## 1. En el Servidor Maestro:

Se usa la directiva allow-transfer en la definición de la zona para permitir que el esclavo pueda solicitar la transferencia completa de la zona. Por ejemplo:

```
bash

zone "empresa.local" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.empresa.local";
   allow-transfer { 192.168.50.5; };
};
```

Aquí, allow-transfer { 192.168.50.5; }; indica que el servidor con la IP 192.168.50.5 (el esclavo) tiene permiso para realizar una transferencia de zona (AXFR).

#### 2. En el Servidor Esclavo:

Se configura la zona como slave y se especifica la IP del maestro en la directiva masters para indicarle de dónde debe obtener la zona:

```
bash

Zone "empresa.local" {
   type slave;
   file "/var/cache/bind/db.empresa.local";
   masters { 192.168.50.4; };
};
```

Con masters { 192.168.50.4; }; , el esclavo sabe que debe conectarse al maestro (192.168.50.4) para descargar la zona usando el protocolo AXFR.

En resumen, la parte de la transferencia de zona AXFR se realiza mediante la combinación de allow-transfer en el maestro (para autorizar la transferencia) y masters en el esclavo (para indicar el origen de la zona).