
大学物理(1)



第 14 章 磁场中的磁介质



14.1 磁介质对磁场的影响

- » 与电场中的**电介质**类似,磁场中的磁介质也会改变磁场:
 - > 真空中的长直载流螺线管内部的磁场为:

$$B_0 = \mu_0 nI$$

> 保持电流不变,往螺线管中插入 一根介质棒,则管内磁场变为:

$$B = \mu_r B_0 = \mu_0 \mu_r n I$$






- > 其中, µ, 称之为磁介质的相对磁导率。
- > 不同材料的相对磁导率差别很大(P 393, 表 14.1)。

14.1 磁介质对磁场的影响

- » 抗磁质, $\mu_r < 1$, 水、氮、氢、汞、铜、铅、铋、银等。
- » **顺磁质**, $\mu_r > 1$,空气、氧、一氧化氮、钠、铝、锰、铬、铂、 钕、硫酸铜等。
- » 铁磁质, $\mu_r >> 1$,铁、钴、镍等金属,及它们与**稀土元素**的合金和它们的氧化物。
 - > 铁磁质对磁场的影响很大,在电工技术中有广泛的应用。
 - > 铁磁质的的磁化强度与外磁场之间具有特殊而复杂的关系,它们的 μ_r 不是常数,而是外加磁场的函数。


14.2 原子的磁矩

- » 在经典理论中, **电子绕核运动**、核自旋和电子自旋都会产生"环形" 电流, 这些电流产生的磁矩的矢量和就是整个原子的磁矩。
- » 不同的原子有不同的磁矩(P 394 表 14.2)。




14.3 磁介质的磁化

- » 磁介质的磁化比电介质的极化要复杂一些,但**顺磁质**的磁化还是比 较简单的。
- » 在之后的叙述中,如不专门指出时,"磁介质"一词就单指<mark>顺磁质</mark>。
- » 没有外部磁场时,磁介质内部的分子磁矩无序排列,合磁矩为 0。
- » 有外部磁场时, 磁介质内部的分子磁矩按外磁场方向有序排列。



没有外加磁场时




有外加磁场时

14.3 磁介质的磁化

- » 有外部磁场时,整齐排列的分子磁矩在磁介质表面形成宏观的面电流,这种电流称为**束缚电流** *I'*,也叫<mark>磁化电流</mark>,对应的是产生外磁场的**自由电流**。
- » 束缚电流也会产生一个磁场 \vec{B}_1 ,与外加磁场 \vec{B}_0 一起组成合磁场 \vec{B} 。
- 》 描述磁介质的磁化程度的物理量为 磁化强度 \vec{M} ,矢量,其方向和 磁感应强度的方向一致。
- » 对于顺磁质和抗磁质,**磁化** 强度和<mark>磁感应强度</mark>的关系为:

$$\vec{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}$$



14.3 磁介质的磁化

》 跟**电介质在电场**中极化时有**束缚电荷密度**类似,<mark>磁介质在磁场</mark>中 也有**束缚电流密度** j',其定义为:沿着外磁场方向上单位长度上 的束缚电流:

 $|\vec{B}| = |\vec{B}_0| + |\vec{B}'|$

$$j' = \frac{\mathrm{d}I'}{\mathrm{d}L}$$

》 其方向与 $\overline{\mathbf{w}}$ 化强度 \overline{M} 垂直, 因此,考虑方向,可写为:

$$\vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

 \vec{e}_n 是磁介质表面的外正法线的方向矢量。

14.4 磁场强度 H 的环路定理

- » 类似于静电场的高斯定理引入中间量电位移 D ,磁场的安培环路 定理引入中间量磁场强度 H 。

$$ec{H} = rac{ec{B}}{\mu_{\scriptscriptstyle 0} \mu_{\scriptscriptstyle r}} \,, \,\,$$
 单位 $\mathrm{A/m}$ 。

» 引入磁场强度的安培环路定理为:沿任一闭合路径的<mark>磁场强度 H</mark> 的积分等于该路径包围的自由电流的代数和,

$$\oint_{\scriptscriptstyle L} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \sum I_{\scriptscriptstyle 0,\mathrm{in}}$$


> 磁化强度 M 和 磁场强度 H 的关系为:

$$\vec{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

P399 例 14.1: 一无限长直螺线管,单位长度上的匝数为 n,管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质。今在导线圈内通以电流 I,求管内磁感应强度,和磁介质表面的面束缚电流密度。

 \mathbf{m} : 作如图红色 虚线框所示的安 培环路,其宽度 为l。

H的安培环



路定理:

解得: H = nI


因此
$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r nI$$

P399 例 14.1: 一无限长直螺线管,单位长度上的匝数为 n,管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质。今在导线圈内通以电流 I,求管内磁感应强度,和磁介质表面的面束缚电流密度。

解(续):

磁化强度为:

$$\vec{M} = (\mu_{_{\boldsymbol{r}}} - 1)\vec{H}$$



束缚电流密度为:

$$\vec{j} = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

其大小为: $j=M=(\mu_{r}-1)nI$,方向和自由电流方向一致。

P399 例 14.2: 一根长直单芯电缆的芯是一根半径为 R 的金属导体, 它和导电外壁之间充满相对磁导率 μ_r 的磁介质。今有电流 I 均匀地流 过芯的横截面,并沿外壁流回,求磁介质中的磁感应强度,和紧贴导 体芯的磁介质表面上的束缚电流总量。


解:作如图红色虚线框所示的、半径为r的 安培环路,则H的环路定理为:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = H \cdot 2\pi r$$

$$= \sum_{0,\text{in}} I_{0,\text{in}} = I$$

解得:
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

因此
$$B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



P399 例 14.2: 一根长直单芯电缆的芯是一根半径为 R 的金属导体,它和导电外壁之间充满相对磁导率 μ_r 的磁介质。今有电流 I 均匀地流过芯的横截面,并沿外壁流回,求磁介质中的磁感应强度,和紧贴导体芯的磁介质表面上的束缚电流总量。

解(续): 紧贴导体芯处, 磁场强度为

$$H = \frac{I}{2\pi R}$$


磁化强度为 $\vec{M} = (\mu_{r} - 1) \vec{H}$

磁介质内表面的束缚电流密度大小为:

$$j = \left| \vec{M} \times \vec{e}_n \right| = M = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R}$$

束缚电流总量为:

$$I' = j' \cdot 2\pi R = (\mu_r - 1)I$$



* 静电场和恒定磁场基本公式类比

静电场:

基本量 \vec{E} :

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (对任一闭合曲线),$$

辅助量 \vec{D} :

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 \quad (对任一闭合曲面),$$

两者关系:

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\mathcal{E}},$$

导出量:

极化强度
$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{D}$$

极化电荷面密度 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$

恒定磁场:

基本量 \vec{B} :

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (对任一闭合曲面),$$

辅助量 \vec{H} :

$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{r} = I_{0} \quad (对任一闭合曲线),$$

两者关系:

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$
,

导出量:

磁化强度
$$\vec{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

束缚电流面密度 $j' = \vec{M} \times \vec{e}_n$