
LEZIONE 4 – ROUTING BASE e NAT

ESERCIZIO N. 4.1- ROUTING STATICO



DESCRIZIONE:

Si vuole far pingare i due PC, rappresentati nello schema, attraverso due router Cisco 2620 fra loro collegati attraverso un link seriale basato su leased line (linea dedicata di tipo T1/E1).

PC 1: Indirizzo IP 192.168.100.2 /24 - default gateway 192.168.100.1. PC 2: Indirizzo IP 192.168.200.2 /24 - default gateway 192.168.200.1.

Router 1 – Serie 2600 – modello 2620

Interfaccia FastEthernet 0/0 - IP address: 192.168.100.1/24

Interfaccia Serial 0/0 - IP address: 192.168.1.1 /24.

Router 2 – Serie 2600 – modello 2620

Interfaccia FastEthernet 0/0 - IP address of 192.168.200.1/24 Interfaccia Serial 0/0 - IP address 192.168.1.2/24.

Abbiamo un collegamento seriale tra il Router1 e Router 2. Il link seriale deve avere velocità di 64K.

Configurare gli apparati dando gli hostname e impostando le rotte statiche assicurandosi la raggiungibilità di ogni apparato tramite il ping.

SOLUZIONE:

Si configurano gli ip e i default gateway dei PC come visto nelle lezioni precedenti.

Docente: Setti Stefano

CONFIGURIAMO IL ROUTER R1:

Configuriamo l'hostname

Router>enable
Router#configure terminal Enter configuration commands, one
per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#exit
R1#

Guardiamo che interfacce ha il nostro router

```
R1#show interface
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
 Hardware is SteveK, address is E5B0.C000.1005
 No Internet address
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 2000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 ARP type: ARPA, ARP timeout 00.05.00
..blah blah - look at a real device...
  -- all sorts of stats such as packet rate, bad packets,
   broadcast packet count, late collision count,
runts (pkt too small), giants (pkt too big) etc...
FastEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down
 Hardware is SteveK, address is 1C17.C000.1006
 No Internet address
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 2000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 ARP type: ARPA, ARP timeout 00.05.00
..blah blah - look at a real device...
  -- all sorts of stats such as packet rate, bad packets,
   broadcast packet count, late collision count,
runts (pkt too small), giants (pkt too big) etc...
Serial0/0 is administratively down, line protocol is down
 Hardware is HD64570
 No Internet address
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 2000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
...blah blah - stats & settings - blah ...
Serial0/1 is administratively down, line protocol is down
 Hardware is HD64570
```

```
No Internet address
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 2000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
...blah blah blah - stats & settings - blah ...
Serial0/2 is administratively down, line protocol is down
Hardware is HD64570
No Internet address
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 2000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
...blah blah blah - stats & settings - blah ...
```

Configuriamo l'interfaccia F0/0

```
R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface F0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LDXX - Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up R1(config-if)#exit
```

Configuriamo l'interfaccia S0/0


Per un approfondimento delle modalità di configurazione del link seriale si rimanda al documento in inglese, riportato in allegato dal link

```
http://www.jlsnet.co.uk/index.php?page=cc_wan, che spiega in modo chiaro le varie
```

tipologie di connessione e configurazione.

Si rammenta che ogni interfaccia seriale del router viene denominata DTE (data terminal equipment); questa viene collegata, tramite un cavo di tipo DTE/DCE (ve ne sono di diversi tipi come si può vedere nel documento allegato; in Italia il più utilizzato è il cavo denominato V.35) ad un dispositivo, di solito fornito da ISP, denominato DCE (data communications equipment). Il DCE può essere:


- 1) un modem analogico nel caso che la connettività fornita da ISP si basi su linee che utilizzano un segnale di tipo analogico
- 2) un dispositivo CSU/CDU (ossia un terminal adapter digitale) nel caso di linee di comunicazione basate su segnale digitale



seriale del router) e di trasformarlo in un segnale (analogico o digitale) che possa essere veicolato sulla linea di comunicazione fornita da ISP. Quando, in laboratorio, si voglia testare il funzionamento di una comunicazione basata su link seriale si può, per semplicità, sostituire i due CSU/DSU e la relativa linea di interconnessione, con un apposito cavo incrociato DTE/DCE (DTE/DCE crossover cable). Le due estremità di questo cavo vengono denominate rispettivamente DTE e DCE.



crossover DTE/DCE cable



Quando si usa questo particolare tipo di cavo, l'interfaccia del router al quale è collegato l'estremità di tipo DCE deve fornire il clock; quest'ultimo non deve essere assegnato per l'altra interfaccia del router collegata all'estremità di tipo DTE. Con questo semplice accorgimento (paragonabile al cavo null modem

utilizzato per collegare in modo diretto le porte seriali di due PC), può essere facilmente simulata in laboratorio una WAN di qualsiasi tipo. Guardo se è DCE o DTE

Docente: Setti Stefano

Lo scopo del comando è capire se all'interfaccia seriale del router R1 è stata collegata l'estremità di tipo DTE o DCE (nota: in Netsimk, il crossover cable DTE/DCE è chiamato "wan serial")

```
R1#show controllers S0/0

<Blah blah blah for a few lines>
buffer size 1524 HD unit -1, V.35 DCE cable, no clock
<Blah blah blah for LOTS more lines...
    ...This information is specific to the chipset in the interface
and includes a lot of incomprehensible gobbledy gook...
But it DOES have statistical counts such as:
    - buffer over/under runs,
    - memory errors,
    - encapsulation errors,
    - etc.
    which is useful for indicating a congested or error-prone line.</pre>
```

E' DCE quindi devo impostare il Clock su questa interfaccia (infatti si è già visto che il clock, nel link seriale simulato da DTE/DCE crossover cable, va impostato solo per l'interfaccia seriale alla quale è collegata l'estremità di tipo DCE).

```
R1(config)#interface S0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

CONFIGURIAMO IL ROUTER R2:

Configuriamo l'hostname

```
Router>enable
Router#configure terminal Enter configuration commands, one
per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#exit
```

Configuriamo l'interfaccia F0/0

```
R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#interface F0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LDXX - Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up R2(config-if)#exit
```

Docente: Setti Stefano

Configuriamo l'interfaccia S0/0

```
R2(config)#interface S0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
%LDXX - Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
```

Testiamo ora se il Router 2 riesce a raggiungere il Router 1

```
R2(config)#exit
R2#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.1.1.
Timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100% (5/5), round trip min/avg/max = 9/10/12 ms
```

Testiamo ora se il Router 2 riesce a raggiungere il PC 1

```
R2#ping 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.100.2.

Timeout is 2 seconds:
.....

Success rate is 0% (0/5), round trip min/avg/max = 0/0/0 ms
R2#
```

Come si può vedere, non riusciamo a raggiungere il PC1, dato che non è definita nel router R2 alcuna rotta verso la rete avente net-id 192.168.100.0

Definiamo quindi due rotte statiche, una sul Router 1 e una sul Router 2

Definiamo la prima rotta statica sul Router 2

```
R2\#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R2(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Praticamente stiamo dicendo al Router 2 che tutti i pacchetti con destinazione di rete 192.168.100.0 / 24 vanno spediti al Router 1 che ha indirizzo 192.168.1.1

Analogamente definiamo anche una rotta statica sul Router 1

```
R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Anche al Router 1 diciamo che tutti i pacchetti con destinazione di rete 192.168.200.0 / 24 vanno spediti al Router 2 che ha indirizzo 192.168.1.2

Proviamo ora a Pingare il PC 2

```
R1(config)#exit
R1#ping 192.168.200.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.200.2.

Timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100% (5/5), round trip min/avg/max = 18/18/23
```

Torniamo sul Router 2 e proviamo a pingare il PC 1

```
R2(config)#exit
R2#ping 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.100.2.
Timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100% (5/5), round trip min/avg/max = 16/17/23 ms
```

Andiamo sul PC 1 e proviamo a pingare il PC 2

```
C:>ping 192.168.200.2

Pinging 192.168.200.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.2 on Eth, time<10ms TTL=126

Reply from 192.168.200.2 on Eth, time<10ms TTL=126
```

Proviamo ora a fare un traceroute dal PC1 al PC2

```
C:>tracert 192.168.200.2
Tracing route to 192.168.200.2

1 4ms - 6ms 192.168.100.1
2 8ms 12ms 9ms 192.168.1.2
3 14ms 12ms 17ms 192.168.200.2 Destination trace successful.
```

Vediamo che il nostro pacchetto prima raggiunge l'interfaccia Eth0 del Router 1 (192.168.100.1), poi arriva all'interfaccia Serial 0 del Router 2 (192.168.1.2) e infine arriva al PC2 (192.168.200.2)

MONITORAGGIO ROUTER

Per vedere le tabelle di routing si utilizza il comando show ip route

Andiamo ad interrogare il Router 1

```
R1#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default
        U - per-user static route, o - ODR
 Gateway of last resort is not set
 C 192.168.1.0/24 is directly connected to Serial0/0
 C 192.168.100.0/24 is directly connected to FastEthernet0/0
 S 192.168.200.0/24 [1/0] via 192.168.1.2 00.00.10 S0/0
 Andiamo ad interrogare il Router 2
 R2#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default
        U - per-user static route, o - ODR
 Gateway of last resort is not set
```

C 192.168.1.0/24 is directly connected to Serial0/0 S 192.168.100.0/24 [1/0] via 192.168.1.1 00.00.37 S0/0

192.168.200.0/24 is directly connected to FastEthernet0/0

Per vedere le'ARP table si utilizza il comando show ip arp

| R2#show arp | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|----------------|------|-----------------|
| Protocol | Address | Age (min) | Hardware Addr | Type | Interface |
| Internet | 192.168.200.2 | 3 | 5AF3.3300.1003 | ARPA | FastEthernet0/0 |
| Internet | 192.168.200.1 | _ | E4E0.8500.1005 | ARPA | FastEthernet0/0 |
| Internet | 0.0.0.0 | _ | 28ED.8500.1006 | ARPA | FastEthernet0/1 |

Docente: Setti Stefano

Per vedere il modello di Router e altre informazioni si utilizza il comando show version

```
R2#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-D-M), Version 12.2(16), RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
>>LITTLE OF THE FOLLOWING IS RELEVANT - JUST FOR LOOKS<<
Compiled Wed 04-Mar-8 04:44 by Someone
Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0246B4A4 ROM: System
Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R2 uptime is 23 minutes
System restarted by power-on
System image file is "flash:c2600-d-mz.122-16.bin", booted via flash
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 29696K/3072K bytes of
memory. Processor board ID 07708054, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
3 serial(sync/async) network interface(s)
System/IO memory with parity disabled
8192K bytes of DRAM onboard 2048K bytes of DRAM on SIMM
System running from RAM 32K bytes of
non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
```

DEFINIZIONE ROTTE DI DEFAULT

Si utilizzano per dire ai router che i pacchetti per qualsiasi destinazione vanno inviati all'indirizzo specificato.

Impostiamo quindi sul router R1 questa rotta di default:

```
R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

E sul sul router R2 questa rotta di default:

R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router2(config)# R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

Andiamo a vedere le tabelle di routing


```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

C 192.168.1.0/24 is directly connected to Serial0/0
S 192.168.100.0/24 [1/0] via 192.168.1.1 00.00.50 S0/0
C 192.168.200.0/24 is directly connected to FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1 00.00.50 S0/0
```

Provare infine a definire il link seriale fra i due router usando un netmask di tipo 255.255.252.

ESERCIZIO N. 4.2 – NAT STATICO



Obiettivo:

I router sono dei cisco 2620

Il PC A va impostato con indirizzo IP 192.168.101.2 /24 e default gateway 192.168.101.1 Il PC B va impostato con indirizzo IP 193.168.100.2 /24 e default gateway of 193.168.100.1

All'interfaccia FastEthernet 0/0 del Router1 va impostato l'indirizzo IP 192.168.101.1 /24 mentre all'interfaccia FastEthernet 0/1 l'indirizzo IP 193.205.1.1 /24.

All'interfaccia FastEthernet 0/0 del Router2 va impostato l'indirizzo IP

193.168.100.1 /24 mentre all'interfaccia FastEthernet 0/1 IP 193.205.1.2 /24.

Configurare i router tramite RIP

Configurate la NAT statica in modo tale che il PC A appaia con indirizzo 193.205.1.1

SOLUZIONE:

Si configurano gli ip e i default gateway dei PC come visto nelle lezioni precedenti.

CONFIGURIAMO IL ROUTER R1:

R1>enable

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Configuriamo l'hostname

R1(config)#hostname R1

R1(config)#

Configuriamo l'interfaccia FastEthernet 0/0

R1(config)#interface F0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.101.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

%LDXX - Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Impostiamo la NAT

R1(config-if)#ip nat inside

R1(config-if)#exit

I comandi ip nat inside ed outside servono a definire se un'interfaccia appartiene alla rete interna od esterna. Nel nostro esempio diciamo che la rete 192.168.101.0/24 è interna (inside).

Configuriamo l'interfaccia FastEthernet 0/1

R1(config)#interface F0/1

R1(config-if)#ip address 193.205.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

Impostiamo la NAT R1(config-if)#ip nat outside R1(config-if)#exit

Configuriamo il RIP

R1(config)#router rip

R1(config-router)#

R1(config-router)#network 193.205.1.0

R1(config-router)#exit

Non propaghiamo la rete privata, come effettivamente avviene su internet. Configuriamo la NAT statica per il PC A

R1(config)#ip nat inside source static 192.168.101.2 193.205.1.1

R1(config)#exit

La regola di natting con il parametro "inside source" specifica che l'indirizzo IP mittente (source) dei pacchetti inviati al router dagli host delle reti interne (inside) viene nattato ossia l'indirizzo IP mittente inside local viene trasformato in IP mittente inside global (in questo esempio 192.168.101.2 diventa 193.205.1.1). Inoltre tale regola modifica implicitamente l'indirizzo di destinazione di tutti i pacchetti di risposta che vengono inviati dal destinatario outside al mittente inside: l'indirizzo di destinazione inside global veiene rimappato nell' originale indirizzo inside local. In altre parole il parametro inside indica che il nat si riferisce a pacchetti creati da host interni.

Se invece si specifica "outside source" nel comando, esso verrebbe applicato all'indirizzo IP mittente (source) dei pacchetti inviati da host esterni (outside) ed, implicitamente, all'indirizzo IP di destinazione dei pacchetti di risposta inviati dall'host inside. Netsimk comunque, alla data attuale, non gestisce ancora il comando di tipo ip nat outside.

E' pure possibile specificare il natting per l'indirizzo IP di destinazione. In tal caso il comando assume la forma "ip nat inside/outside destination".

Infine il parametro "static" indica un mapping fisso e prestabilito fra indirizzo inside ed outside.

Guardiamo la tabella di Natting

R1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside global

--- 193.205.1.1 192.168.101.2 --- ---

CONFIGURIAMO IL ROUTER R2:

R2>enable

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#hostname R2

R2(config)#interface F0/0

R2(config-if)#ip address 193.168.100.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

%LDXX - Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit

R2(config-if)#interface F0/1

R2(config-if)#ip address 193.205.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

%LDXX - Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up R2(config-if)#exit

Configuriamo il RIP

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 193.205.1.0

R2(config-router)#network 193.168.100.0

R2(config-router)#exit

R2(config)#exit

Guardiamo le tabelle di routing

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Docente: Setti Stefano

Gateway of last resort is not set

C 193.205.1.0/24 is directly connected to FastEthernet0/1

C 193.168.100.0/24 is directly connected to FastEthernet0/0

Pingiamo PC B dal PC A

C:>ping 193.168.100.2

Pinging 193.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 193.168.100.2 on Eth, time<10ms TTL=126

Reply from 193.168.100.2 on Eth, time<10ms TTL=126

Reply from 193.168.100.2 on Eth, time<10ms TTL=126 Reply from 193.168.100.2 on Eth, time<10ms TTL=126

Mentre se Pingiamo PC A dal PC B

C:>ping 192.168.101.2

Pinging 192.168.101.2 with 32 bytes of data:

Destination unreachable at 193.168.100.1

Destination unreachable at 193.168.100.1

Destination unreachable at 193.168.100.1

Destination unreachable at 193.168.100.1

Come si può vedere non riusciamo a pingarlo in quanto è un indirizzo privato e R2 non sa dove spedire i pacchetti.