UC2B

UNIFIED
COMMUNICATIONS
for your Business

Calliope®

DISCADOR

Versão 3 – 06 Abril 2021

1. SUMÁRIO

1. SUMÁRIO 2

2. INTRODUÇÃO 3

3. LCR 3

4. IMPORTAÇÃO DE MAILING 4

5. CONFIGURANDO O DISCADOR 6

6. ATIVANDO O DISCADOR 7

2. INTRODUÇÃO

Uma das principais funcionalidades do Calliope é o módulo de Discador. Este módulo consiste no usuário administrador fazer o upload de uma lista de números no Calliope e o mesmo discarem de forma automática, evitando que o agente disque número por número.

O Discador ainda trabalha de forma eficiente e inteligente, com uma análise de áudio de caixa-postal, visando entregar somente chamadas efetivas para os agentes.

Neste artigo iremos configurar passo-a-passo esta funcionalidade do Calliope.

3. LCR

Para o discador funcionar é necessário ter um LCR configurado, que é uma rota de saída dos discadores onde é possível configurar o formato de discagem, binas, prefixo (tech) e codecs.

Configurando o LCR.

Acesse o menu ***Discador > LCR***, e clique em NOVO.



MODALIDADES: São exibidas as modalidades*;

GATEWAYS: Local de escolha do gateway da operadora. Cada modalidade pode sair por um gateway diferente se necessário;

BINA: Controle a bina de seu discador;

CODEC: Escolha os codecs definidos por sua operadora;

PREFIXO: Neste campo pode ser preenchido o prefixo, exemplo 015, ou techs;

FORMATO DE DISCAGEM: Defina o formato de discagem de acordo com sua operadora.

Após configurado o LCR não será necessário configura-lo novamente, a não ser que queira configurar um outro que saia para outra operadora.

- Local, LDN (Fixo Longa Distância);
- VC1 (Celular local com CN. Exemplo da área 11 para área 11);
- VC2 (Celular dentro do mesmo Estado, porém com CN diferente. Exemplo da área 11 para área 19);
- VC3 (Celular para outro Estado. Exemplo da área 11 para área 21), NG (Não Geográfico: 0800, 0300, 0900) e LDI (Ligações Internacionais).

4. IMPORTAÇÃO DE MAILING

As discagens do discador funcionam através de mailings, que consiste em um arquivo em CSV com os números a serem discados de forma automática.

O arquivo pode ter várias colunas, como NOME, CPF, ENDEREÇO, TELEFONE, CELULAR, TELEFONE COMERCIAL e etc. Tudo separado por colunas, exemplo:

NOME	CÓD. CLIENTE	TELEFONE	CELULAR	CIDADE	ENDEREÇO
UC2B	112850	1931990500		VALINHOS	Rua XXXXXXXXXX, 900
ANA	112642	38221155	999009900	CAMPINAS	Rua XXXXXXXXXX, 901
JOÃO	789855	33221111		VALINHOS	Rua XXXXXXXXXX, 902
MARCOS	169843		11998888000	JUNDIAÍ	Rua XXXXXXXXXX, 903
MARIA	335854	5155554444		CANOAS	Rua XXXXXXXXXX, 904

O arquivo deve sempre estar no formato CSV (separado por vírgulas) (*csv).

IMPORTANDO

No menu ***Discador > Importação***, clique em IMPORTAR e depois, UPLOAD.

Siga os passos da importação e preencha os campos de acordo com seu mailing.

Passo 1: Faça o upload do arquivo com os dados do mailing no formato .csv.

Passo 2: Digite o nome do mailing e se necessário a descrição.

Passo 3: Selecione as colunas do mailing ou selecione um layout já salvo, também informe se o mailing possui cabeçalho ou se é para ignorar erros caso exista.

Passo 4: Salva o layout que você selecionou no mailing para usar em futuras importações.

Passo 5: Logs da importação.



Caso não encontre nenhuma opção que corresponda com coluna de seu mailing, volte a tela em: **Discador > Importador**, cliente em **TEMPLATE** e adicione novos na coluna esquerda, à direita são os padrões do sistema.



Ao concluir a importação será exibida uma tela de log de importação.

Log de importação:

REGISTRO TOTAL:	5
REGISTRO COM SUCESSO:	5
REGISTRO COM ERRO:	0
NÚMEROS BLOQUEADOS:	0

Próximo passo será a configuração de um Discador.

5. CONFIGURANDO O DISCADOR

Depois de concluídos os passos anteriores vamos dar inicio à configuração do discador.

Acesse o menu ***Discador > Configuração***, e clique em NOVO.

Preencha os campos obrigatórios, nome, mailing, destino e LCR.



Na coluna da esquerda é possível adaptar o discador de acordo com a necessidade da empresa.

ESTRATÉGIA DE DISCAGEM: Possível manipular a quantidade de discagem de chamadas por agente livre ou definir uma quantidade fixa de chamada. Também é possível alterar a forma de discagem do mailing, como horizontal ou vertical;

REGRAS DE DISCAGEM: Define o horário de funcionamento do discador por dia e hora;

REGRAS DE REDISCAGEM: Define a rediscagem dos números do mailing, como quantidade de tentativas por registro, hora de retorno, entre outros. Por padrão o sistema redisca para os contatos agendados após duas horas.

6. ATIVANDO O DISCADOR

Acesse, ***Discador > Configuração***. Note que agora é exibido o discador, quando a barra a direta estiver vermelha significa que o discador está desativado. Clique no ícone com a seta para acessarmos o dashboard para ativarmos o discador.



Já no dashboard clique em Ativar

Exemplo de discador rodando:

É possível criar vários discadores com configurações e mailings distintos. Também é possível utilizar o mesmo discador e alterar apenas o mailing.

Seguindo todos estes passos o discador irá funcionar normalmente entregando chamadas para a fila que por sua vez entregará nos ramais.